

BLM112

PROGRAMLAMA DILLERI

Yrd. Doç. Dr. Baha ŞEN

aha.sen karab k.edu.tr

KBUZEM

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

1. BİT İLİŞKİLİ(BITWISE) İŞLEMLER

VE , VEYA ve DEĞİL işleçleri mantıksal ifadeleri bağlamakta kullanıldığı gibi doğrudan tamsayılar üzerinde de kullanılabilir. Bu kullanımda işleçler doğrudan tamsayıyı oluşturan bitleri etkiler.

1.2. VE (AND) İşlemcisi

x & y : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla VE işlemine tutar.

Örnek:

$$5 \& 3 = 1$$
 (101) & (011) = (001)

1.3. VEYA (OR) İşlemcisi

x | y : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla VEYA işlemine tutar.

Örnek:

$$5 \mid 3 = 7$$

(101) | (011) = (111)

1.4. DEĞİL (NOT) İşlemcisi

~ x : x tamsayının her bir bitinin tersini alır. 1'leri 0, 0'ları 1 yapar.

$$\sim 5 = 2$$

 $\sim (101) = (010)$

1.5. ÖZELVEYA (EXOR) İşlemcisi

x ^ y : x ve y tamsayılarının bitlerinin sırayla ÖZEL VEYA işlemine tutar. (Exclusive OR)

Örnek:

1.6. SOLA KAYDIRMA << İşlemcisi

x << n: x sayısını n bit sola kaydırır. Boşalan yerlere 0 gelir.

Örnek:

$$5 << 1 = 10$$

(101) $<< 1 = (1010)$

1.7. SAĞA KAYDIRMA >> İşlemcisi

x >> n : x sayısını n bit sağa kaydırır. Boşalan yerlere 0 gelir.

Örnek:

$$10 >> 1 = 5$$

(1010) >> 1 = (0101)

Gösterim

x	У	&	1	^
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Hex(16), Octal(8), Binary(2) ve DECIMAL gösterim

 0xn
 : n 16 lıdır (HEXADECIMAL)
 0x11
 : 17

 0n
 : n 8 lidir (OCTAL)
 011
 : 9

 0bn
 : n 2 lidir (BINARY)
 0b101
 : 5

 n
 : n 10 ludur (DECIMAL)
 11
 : 11

Klavyedeki tuşların durumunu gösterir bilgi bellekten okunduğunda her bitin anlamı şöyledir.

Bit No

- 0 sağ shift basılı/basılı değil
- 1 sol shift basılı/basıldı değil
- 2 kontrol tuşu basılı/basılı değil
- 3 alt tuşu basılı/basılı değil
- 4 scroll tuşu açık/kapalı
- 5 num lock tuşu açık/kapalı
- 6 caps lock tuşu açık/kapalı

Bu durumda num lock tuşunun açık olup olmadığını anlamak için okunan bilginin 5. bitinin değerini sınamak gerekecektir. Okunan bilginin x olduğunu varsayar ise;

```
if (x & 32)
    printf("num lock açık");
else
    printf("num lock kapalı");
```

x & 32 işlemine x değerinin 32 sayısı ile maskelenmesi denir. 32 değeri maske diye çağırılır. 32 sayısının 8 bit olduğunu düşünürsel sayının sadece 5. biti bir olup diğerleri sıfırdır.

```
32 = (0010\ 0000)
```

x & 32 işlemi ile x değerinin 5. bitinin bir olup olmaması sınanır. Bir ise sonuç 32 (farklı sıfır), sıfır ise sonuç 0 olur.

Örnek: Klavyedeki Num Lock tuşunun durumunu söyleyen programı yazınız.

```
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
//Program TurboC derleyicisinde çalışır.
int main(void)
     int deger;
    puts("Durumlar");
     deger = peek(0x0040, 0x0017);
     if(deger & 16)
    puts("Scroll acik");
     else
    puts("Scroll kapali");
     if(deger & 32)
    puts("Num lock acik");
    puts("Num lock kapali");
     if(deger & 64)
    puts("Caps lock acik");
     else
    puts("Caps lock kapali");
     getch();
İlgili işlevler
                                           peek (segment, offset)
peekb(segment, offset)
    poke (segment, offset, int value)
    pokeb (segment, offset, char value)
```

Örnek: Öğrencinin doğum tarihi 2 Byte tamsayı olarak saklanmaktadır. Bu bilginin kodlaması şöyledir.

```
bit anlamı
0 - 4 gün
5 - 8 ay
9 -15 yıl (+1970)
```

Böyle bir bilgiyi çözen program.

```
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
int main()
{
  unsigned int i;
  scanf("%d", &i);
  printf("%2d", i&0x1f);
  i = i >> 5;
  printf("/%2d", i&0x1f);
  i = i >> 4;
  printf("/%4d", i+1970);
  return 0;
}
```

Örnek:

unsigned swap(unsigned) : gönderilen tamsayının düşük ile yüksek sekizlisinin yerini değiştirilmişini verir unsigned max(unsigned) : gönderilen tamsayının düşük sekizlisi ile yüksek sekizlisinden büyüğünü verir

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
unsigned short int swap(unsigned short int a);
unsigned short int max(unsigned short int a);
int main()
{
   unsigned short i, j;
   i = 0xAA11;
   printf("%x %x %x %x\n", i, swap(i), max(i));
   getch();
}

unsigned short int swap(unsigned short int a)
{ return (a>>8) | (a<<8);}
unsigned short int max(unsigned short int a)
{ unsigned short int max(unsigned short int a)
{ unsigned short int lo, hi, m;
   lo = a & 0x00FF;
   hi = a >> 8;
```

```
m = (lo>hi) ? lo:hi;
  return m;
Ornek: Aşağıdaki işlevlerin gerçekleştirilmesi.
void binary_yaz(unsigned x); { x tamsayısının 2li düzendeki karşılığını yazar }
unsigned copybits(x, b, n) { x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini verir}
unsigned ters(x, b, n): { x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini tersini alır} unsigned rdon(x, n): { x sayısını n bit sağa döndürür}
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
/* Programin başlangıcı */
typedef unsigned short int word; /* kolaylık için */
void binary yaz(word);
word copybits (word x, word b, word n);
word ters (word x, word b, word n);
word rdon(word x, word n);
word sdon(word x, word n);
int main()
     word i, j;
     for (i=16; i>0; i--)//0-16 ya kadar ekrana yaz
          printf("%x ", i-1);
     printf("\n");
     i = 0xee;
     binary yaz(i);
     printf("\n");
     j = copybits(i, 5, 4);
     binary yaz(j);
     printf(" copybits(i, 5, 4) \n");
     j = ters(i, 5, 4);
     binary yaz(j);
     printf(" ters(i, 5, 4)\n");
```

```
j = rdon(i, 4);
    binary yaz(j);
    printf(" rdon(i, 4)\n");
    getch();
    return 0;
}
word copybits(word x, word b, word n)
/* x sayısının sağdan b. bitinden itibaren n bitini
verir. */
/* ilk bitin numarası 0
{
    word i;
    i = x \gg (b + 1 - n); /* ilgili bit bloğunun
sağa dayalı olacak */
    /* biçimde kaydır.
    i = i \& \sim (\sim (0) << n);
                            /* sağdaki n bit için
maske olustur */
    return i;
    /* End Of copybits */
word ters(word x, word b, word n)
/*
   x'in b. bitinden itibaren n bitin tersini alır
*/
    word p, r;
    p = \sim (x);
    r = \sim (\sim (0) << n) << (b - n + 1); /* secilen
bitler için maske */
    p = p \& r;
    x = x \& \sim (r);
    return x | p;
    8 bit için ters(.,5,4)
          76543210
    x = 0110 1000
    p = 1001 \ 0111
```

```
r = 00111100 \sim (\sim(0) << n) << (b - n + 1)
                     p = p & r
    p = 00010100
                      x & ~(r)
    x = 0100 0000
      = 01010100
                     x | p dönen
    /* End of test */
}
word rdon(word x, word n)
    x'i n bit sağa döndürür */
/*
    word i;
    for (i = 1; i \le n; i++)
        if (x % 2 == 1)
            x = x / 2;
            x = x | 0x8000;
        else
            x = x / 2;
    return x;
}
    /* End of rdon
word sdon(word x, word n)
  x'i n bit sağa kaydırır. RDon fonksiyonun başka
biçimi */
    word i;
    i = copybits(x, n - 1, n);
    x = x \gg n;
    i = i \ll (16 - n + 1);
    return x | i;
    /* End of RDon */
void binary_yaz(word x)
    int i;
    word m;
    m = 0x8000;
```

```
for (i = 0; i<16; i++)
{
    if (x & m)
        printf("1");
    else
        printf("0");
    m = m >> 1;
}
```