Squeeze-and-Excitation Networks

开始之前

简介

- 顶会论文,发表于CVPR
- 2018年
- 牛津大学 VGG 组
- 是 CVPR 2018 中引用数量最高的一篇论文

前期知识储备

- PyTorch
- ResNet、ResNeXt、VGG、Inception系列

学习目标

- SE Block (也叫 SE Module)
- Role of SE Block
- Ablation Study

论文背景及前置知识

背景、成果和意义

成果:

- ILSVRC 2017 分类冠军,在各种数据集上均超过了主流模型
- CVPR 2018 中引用数量最高的一篇论文

意义:

- 较早的 将注意力机制 放入了卷积神经网络中
- 并且该机制 是一个即插即用的模块,可以嵌入到任意主流的卷积神经网络中
- 为当时的深度学习领域提供了一个新的思路——即插即用的模块设计

背景:

• 注意力机制

- STNet
- Attention ResNet (帯有注意力机制的 ResNet)
- CBAM(也是一个注意力机制的模块)

注意力机制

注意力

注意力 指的是人的心理活动指向和 集中于某种事物 的能力

也就是,当我们看向桌子的时候,总是会优先注意到桌子上最显眼的东西,而当我们仔细打量,才会发现有其他的东西

当我们在看向桌子的时候,我们的大脑会对我们感兴趣的区域给予更多的关注

注意力机制

我们想让网络具备「注意力」这一能力,需要通过另一个维度来理解卷积神经网络注意力机制来源于人类的大脑,一开始是 NLP 领域所使用的,后来被 CV 领域所采用 从数学角度看,注意力机制就是 **提供一种权重模式进行运算**

例如,通过设置权重来考察学生的综合能力,例如:Chinese: Math: English=3:4:3 小明的考试成绩分别 120,100,120, 小红的考试成绩分别为 100,120,120 则小明的综合得分为 112, 小红的综合得分为 114, 所以 **小红更加优秀**

在上面这个例子中,我们可以发现,权重的设置决定了将 **更多的注意力** 放在数学这一科目上,这直接导致了小红更加优秀这一事实

而在神经网络,注意力机制即利用 **一些网络层计算得到特征图所对应的权重值** , 对特征图使用 「**注意力机制**」

相关研究: STNet


文章: Spatial transformer networks

定义及作用

STNet(Spatial-Transform Net),空间变换网络

提出 Spatial Transformer 模块,用于 增强 CNN 对图像的空间变换的鲁棒性


网络效果




如上图所示,STNet 通过 Spatial Transformer 将 **已经形变的、位置偏离的** 图像变换到图像 **正中间**,使得网络对空间变得更加鲁棒

实现方式

STNet 的 Spatial Transformer 对特征图加入了三个子模块: Localisation net、Grid generator、Sampler



前两个模块负责寻找特征矩阵(即建立一个映射关系,原图映射到处理后的图像),第三个模块通过特征矩阵进行「仿射变换」,来实现图像居中的效果



思路来源

STNet 考虑到 CNN 对平移不变性的支持是不足的,因此通过设计一个模块来变换特征图,从而让 CNN 可以适应更多的变换,例如 放大、旋转、平移 等

与 SENet 的不同


STNet 主要是从 空间维度 上着手考虑,而 SENet 是从 通道维度 上入手的

相关研究: Attention ResNet

文章: Residual Attention Network for Image Classification

注意力机制在网络中的使用

需要关注一张图:注意力机制示意图



Tips: 越呈现红色的地方,表示网络就越关注这个位置;蓝色相反

左边这部分展示了注意力机制是如何引入到网络中的:


- 1. 先将 Feature Map 引出另外一个分支
- 2. 这个分支去计算得到一些权重
- 3. 这些权重拿回来和原来的 Feature Map 进行一些操作,得到新的特征图

右边这部分展示了注意力机制的应用的可视化过程

可以看到,经过注意力机制模块处理后,Feature Map 的注意力就被增强了

在比较 Low-level 的 Feature Map 上,我们直观上暂时感觉不出来注意力模块的重要性;但是在 High-level 的 Feature Map 上,注意力增强的 **效果还是十分明显** 的

分支结构的实现



如图,一张特征图输入之后,会分成两路:

- 第一路进行几次特征提取,获得 Soft Mask, 结果记为 M(x)
- 第二路进行一次卷积运算, 结果记为 T(x)
- 最后通过公式 $(1 + M(x)) \cdot T(x)$ 获得最终的输出结果
 - 。 小细节:将公式展开可以得到 $M(x)\cdot T(x)+T(x)$,这样想更符合逻辑——因为我们想要的结果就是 $M(x)\cdot T(x)$,但是可能会出现二者乘积为 0 或者其他难以预测的情况,所以这里又加了一个 T(x)

相关研究: CBAM

文章: CBAM: Convolutional Block Attention Module


定义及作用

CBAM (Convolutional Block Attention Module)

提出了两阶段注意力机制,一个针对 通道维度,一个针对 空间维度

从这篇文章可以看出: 注意力机制可以分为不同的维度进行

注意力提取的实现



^ 核心思想包含于上面这张图中

Tips:

- 上面左边的立方体,正面(我们看起来面积最大的那一面)表示的是 Channel 维度,侧面的才是 宽 和 高
- Shared MLP 指的是「一些网络层」,这里我们不关心具体是什么网络层


图片的上部展示的是提取 「**通道注意力(Channel Attention)**」 的过程,它通过两种池 化,将空间信息完全压缩,只保留通道信息,最终得到通道注意力 M_c

图片的下部展示的是提取 「**空间注意力(Spatial Attention)**」 的过程,同样是通过两种 他化运算,将通道信息完全压缩,只保留空间信息,最终再经过一次卷积运算合并两种他化得到的 Channel ,最终得到空间注意力 M_s

研究背景总结

注意力机制可以理解为: 设计一些网络层输出「权重」值,利用权重值与特征图(Feature Map)进行计算,实现特征图的变换,使 模型加强关注区域 的特征值

此图是非常有助于理解注意力机制的,多看看:



Attention mechanism

论文

Abstract

- 卷积操作是 CNN 的核心,其可以融合 「**空间(Spatial)」和「通道(Channel-wise)**」 的特征
 - 注意: **空间** 和 **通道** 是本文强调的重点, 二者不是一种东西, 本文讨论的是 **通道注意力**
- 文章发表时,已经有对空间特征提取增强的研究
- 本文针对通道特征,探索通道之间的关系,提出 SE Block,其可以自适应的校正通道特征
- SE Block 的堆叠可以形成 SE Net,并且在多个数据集上取得了很不错的成果,提升了网络的鲁棒性
- SE Net 与原骨干网络相比, 仅增加了少量参数, 便实现了大幅度提升网络精度的效果
- 代码开源: SENet—GiHub/hujie-frank

3. Squeeze and Excitation Blocks


Squeeze

目的: Global Information Embedding (全局信息嵌入)

Squeeze 操作: 采用 全局池化 (暴力 (H,W) 转 (1,1)),即通过池化操作压缩输入图片的 $(H,W)\to (1,1)$,仅保留一个像素信息,其余信息全压缩至通道内,实现信息嵌入

Tips: Embedding 是个较难理解的单词,在此特别说明

- 大多数时候,Embedding 出现往往代表着「**维度降低**」,即一个数据从高维降低到低维的 过程
- 在本例中,一个 (H, W, C) 的图像内部所包含的向量无疑是要稀疏于 (1, 1, C) 的,过大的参数,以及过于稀疏的向量,就会导致网络感受域能力不足,难以捕捉到空间尺度上较为稀疏的关联特征,即向量之间缺少有意义的联系
- 而通过 Embedding 操作,就是为了解决上述问题,Embedding 操作可以将大量的稀疏向量(在这里是图像)通过降低维度,将高维数据 映射 到低维空间来解决稀疏输入数据的核心问题
- 假设我们使用 One-hot 来编码语义信息, Embedding 操作的作用更加直观, 如图:



Squeeze 部分的公式:


$$z_c = F_{sq}(u_c) = rac{1}{H imes W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W u_c(i,j)$$

^ 其中 $u_c(x,y)$ 表示的是取 (x,y) 位置的值

从上述公式我们可以明显看出,这是一个 平均池化 操作

为什么不用 最大池化? 答案很简单, 作者做实验做出来的

那么 Squeeze 部分的操作我们可以通过下图来很清晰的了解:



Excitation

目的: Adaptive Recalibration (自适应重新校准)


Excitation 操作: 采用两个全连接,第一个线形层的神经元由超参数 r 来控制,第二个线性层输 出为 $1 \times 1 \times C$ 的权重矩阵

Excitation 部分的公式:

$$s = F_{ex}(z,W) = \sigma(g(z,W)) = \sigma(W_2\delta(W_1z))$$

^ 其中 δ 代表 ReLU 函数; $W_1 \in R^{\frac{C}{r} \times C}$; $W_2 \in R^{C imes \frac{C}{r}}$

流程图可以简略绘制如下:



如图,其中 $\frac{C}{r}$ 中的 r 为 超参数 ,其目的是 「**控制网络参数量**」 论文中有提到相关的对比实验,经过文章作者的实际测试,r=16 是较好的一个参数取值

Summary

上述的 Squeeze 和 Excitation 过程非常好理解,没有什么困难的地方,看懂上面两幅图即可注意到其运算过程比较简单,公式再次总结如下(整个过程):

$$out = F_{ex}(F_{sq}(u_c), W) = \sigma(W_2\delta(W_1(F_{sq}(u_c)))) = \sigma\{W_2\delta[W_1(F_{sq}(u_c))]\} = \sigma\{W_2\delta[W_1(\frac{1}{H imes W}\sum_{i=1}^{H} \frac{1}{H imes W}\sum_{i=1}^{H} \frac{$$