计算机网络知识引导

作者: Aizen

1基础

在看此篇之前,你需要看《计算机概览》的文章,然后再尝试去看一下书的第一章,很好理解,而且知识点很少。计网的概念很多而且复杂,我这里作为一个知识引导。

1.1 数据传输方式

我们知道,要从计算机A传输数据到计算机B,就需要将数据传输给"中间人1"(管理计算机A的地域),然后再传输给"中间人2"(管理计算机B的地域),再传输到计算机B。但是这里出现了一些值得讨论的地方。

假如计算机A传输给计算机B,需要AB建立连接,然后再进行数据传输。在这个过程,AB建立连接后,那么联通"计算机A-中间人1-中间人2-计算机B"的这条路线就被占用了,导致其他在中间人1和中间人2的计算机之间无法通信。这就是很老很老的"电路交换"。电路交换导致了链路的占用率很低,因为当数据传输到"中间人2-计算机B"时,"中间人1-中间人2"完全用不上了,但是仍然在占用。

【电报交换的图片】

这就引申出了"报文交换"。报文交换让两个主机之间存在一个虚拟的链路(本来就该这样),当数据传输到"中间人2-计算机B"时,"中间人1-中间人2"就会直接释放,让其他的数据传输。但是这仍然有问题,就是当数据出现错误时,需要计算机A重新发送,这又需要重新占用一遍。

【报文交换的图片】

所以引申出了"分组交换"。分组交换会将数据分为大小尽量相同的数据段,然后一段一段地发送,计算机B就一段一段地接受,然后组合成完整数据,其中哪一个数据不对,就让计算A重新发送。

【分组交换的图片】

如今,分组交换是主要的交换方式,各位需要查看书籍P13~P17,理解具体的传输内容。

但是值得一提的是,分组交换实际上是一种协议的设计方式,既可以定义在网络层,也可以 定义在数据链路层。

1.2 性能

我们很多时候会提到"网速"这个词,通常情况下表示自己能够接受多少多少MB/s,网速越快就代表自己能够接受和上传的速度就快。对于计算机网络中的路线,也需要指标来表示数据的传播速度。

- 带宽: 某条路所能通过数据的极限能力。
- 吞吐量:某条路单位时间内通过的数据量。
- 时延:数据从网络的一端传送到另一端所需的时间。
- 利用率:某条路的占用率。

其中,时延又分为下面几个:

- 发送时延: 计算机发送数据需要的时间。
- 传播时间: 路与路之间需要物理传播需要的时间。
- 处理时延: 计算机接受数据需要一定的时间。
- 排队时延:数据从"中间人1-中间人2"需要排队传输,这过程需要的时间。

各位需要查看书籍P21~P26,才能有更好的理解。

1.3 做题

建议看完第一章,因为第一章对于《计算机网络概述》的知识细化很重要,在细化完成之后,再来理解其他知识就不难了。假如没有时间,《计算机网络概述》也能足够应付了。下面是第一章的题目,知道上面几个知识点做题就很顺利了。

题目: 1-10、1-11、1-15、1-17、1-18、1-19、1-28

2物理层

在物理层,主要关心两个物理机之间数据的数据流传输。下面为第二章的目录:

- 2.1 物理层的基本概念
- 2.2 数据通信的基本知识
 - 。 2.2.1 数据通信系统的模型
 - 。 2.2.2 有关信道的几个基本概念
 - 。 2.2.3 信道的极限容量
- 2.3 物理层下面的传输媒体(省略)
- 2.4 信道复用技术
 - 。 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
 - 2.4.2 波分复用
 - 2.4.3 码分复用
- 2.5 数字传输系统
- 2.6 宽带接入技术(省略)

总体来看,先了解了基础的物理知识,才能够更好地理解物理层中间的通讯方式。我接下来 对于每一点都简单介绍一下,让读者能够知道这一章的大概理解。

2.1信道

在多个传输媒介中,因为材质的不同,传输所受的限制也不一样。这里主要说明的是:

- 一些传输介质只能单向传输,单向接收,称为"单向通信/单工通信"。
- 一些传输介质支持双方传输,但是一个时间只能一方传输,称为"双向交替通信/半双工通信"。
- 一些传输介质支持双方传输,也支持同时进行,称为"双向同时通信/全双工通信"。

2.2 信道复用技术

原本的信道中,只能够一段数据流一段数据流地传输,使用信道复用技术,能够将多个数据利用同一个信道"几乎同时"传输。类似于皇上雨露均沾的感觉。

【信道复用的图片】

下面是几种信道复用技术的说明:

1. 频分复用

我们知道波有两个性质,一个是波长,一个是频率。数据A和数据B占用同一个信道,使用频分复用,那么数据A占用频率1发送波a,数据B占用频率2发送波b,发送的波形成了一个波,因为波的频率不一样,可以使用傅里叶变换,将合成波分解得到指定频率的波信号。

2. 时分复用

时分复用很简单,和之前的思路有些不同,类似于,数据A和数据B占用同一个信道,然后分了一个时间T作为周期,又将时间T分为T1,T2两部分,然后T1时间发送数据A,T2时间发送数据B,然后以此循环。每一个循环周期就是T。

3. 统计时分复用

在时分复用中,因为很有可能数据B发送完了,数据A还需要发送,但是数据B一直占用着, 这段时间就是空闲的。为了弥补这个不足,出现了"统计时分复用"。

在时分复用的基础上,不使用以时间驱动发送,而是以空间驱动发送。将空间设置位固定大小,数据A占一部分,数据B占一部分,数据C占一部分......直到达到阈值然后再一起发送,发送后,又按照这种方式循环。

4. 波分复用

原本的频分复用,主要用在信号波上,例如什么信号脉冲,交流电信号的基础上,使用频率 很简单就能够,只要按照检查对应的信号即可。随着技术的发展,人们可以区别光的波长 了,所以可以使用对应的"波分复用"技术来加大传播的信息。

5. 码分复用

码分复用是利用了某种数学运算来实现的,主要是利用了多个数据在同一个频率下发送数据,然后接收端在这个频率接受数据。接着,发送端和接收端都会按照某种bit数来接受数据,称之为"码片",然后根据码片的信息来计算出信息。具体的实现逻辑如下:

以"数据A""数据B",码片长度为8bit举例。首先,"数据A"和"数据B"会得到一个地址8bit地址,能够保证这两个8bit地址是正交的,即相乘为0。当某一个数据的数据流需要发送0时,发送自己8bit地址的反码;需要发送1时,发送自己的8bit地址;不发送就不发送即可。其中,bit为1时,发送一个"正单位振幅";bit为0时,发送一个"负单位振幅"。发送接收端会跟据波的"振幅/单位振幅",得到对应的码片序列,是数据AB发送的信息和。要获取对应数据的数据流,直接乘上对应的8bit地址即可。

总体来看,只要能够分出足够多的振幅级别,就能够提高数据的传输效率。

3数据链路层

- 3.1 使用点对点信道的数据链路层
 - 。 3.1.1 数据链路和帧
 - · 3.1.2 三个基本问题
- 3.2 点对点协议PPP
 - 。 3.2.1 PPP协议的特点
 - 。 3.2.2 PPP协议的帧格式
 - 。 3.2.3 PPP协议的工作状态
- 3.3 使用广播信道的数据链路层
 - 。 3.3.1 局域网的数据链路层
 - 。 3.3.2 CSMA/CD协议
 - 。 3.3.3 使用集线器的星型拓扑
 - 。 3.3.4 以太网的信道利用率
 - 3.3.5 以太网的MAC层
- 3.4 扩展的以太网
 - 。 3.4.1 在物理层扩展以太网
 - 。 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
 - 。 3.4.3 虚拟局域网
- 3.5 高速以太网(省略)

3.1 理解数据链路层的三个基本问题

早在《计算机网络概览》里面提到了,数据链路层主要用作"保证数据流正常"的一个功能。 但实际上,大多数据链路层的协议都主要集中于下面三个功能:

1. 封装成帧:因为互联网中,所有的数据都以"IP数据报"为单位(即分组交换,一段一段地发送数据),所以数据链路层需要将"网络层IP分下来的报"封装一层,需要让接收端理解该段数据流为一个"IP数据报"。

封装的过程需要在原本的数据流中"开头"和"结尾"添加一些额外的字符,所以会规定某些的数据来表示"帧开头"和"帧结尾"。

2. 透明传输: 因为"帧开头"和"帧结尾"是数据,那么"IP数据报"中的数据可能会和"帧 开头""帧结尾"这两个帧符号重合,这时候就需要某些手段,让接收端能够正确接受数据。 3. 差错控制:这里所指的就是保证数据的正确性,最常采用的就是CRC校验(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验),相比较之前提到的"奇数个1为1;偶数个1为0"的方法,这个方法更加优秀。

需要重点注意的是,其中CRC校验需要各位掌握。我这里不讨论具体的实现,读者可以看下面的参考博客或者看书学习。

参考博客: CRC码计算及校验原理计算

3.2 PPP协议

书籍中提到PPP协议的部分很少,我这里也只提到对应的知识点,下面的博客讲得比书上都详细。

参考博客: 点对点协议PPP

我们需要了解的是,PPP协议对于"封装成帧""透明传输""差错控制"是怎么做的即可。下面给出一个简单的笔记:

- 帧格式: 7E-FF-03-协议-信息部分-FCS-7E
- 透明传输:
 - 。 字节填充:

7E -> 7D 5E

7D -> 7D 5D

小于0x20的字符 -> 7D (20+原来的字符)

。 零比特填充:

发送端:连续出现5个1,后面加0

接收端:连续出现5个1,后面去0

• 差错控制: CRC 检验

从PPP协议的"工作状态"来看,PPP协议早已不是纯粹的数据链路层的协议,它还包含了物理层和网络层的内容。

3.3 CSMA/CD

这个协议我看了很久,最主要的点在于:早期的时候不是类似的星型拓扑,而是主线模式。一个主线,然后其他计算机连接这个主线,具体的数据传输就在这个主线上。因为这个网络设计能够很好的实施在局域网中(第一是,价格便宜,实现方便;第二是,星型拓扑需要"中间人"的高性能要求,那时难以实现)。这个设计主要用于局域网,所以基本可以说是CSMA/CD协议就是一个局域网的协议。再者,局域网,不会接触到"路由器"(即中间人),所以只涉及了物理层和数据链路层的知识,所以就放在这里讲了。

【主线的图片】

基于主线的模式,其传输方式只能是广播了,意思是计算机A发送消息,其他所有的计算机都能接受到。所以需要一个协议,能够实现1-1的发送,而且发送的时候还需要保证不能出差错。此时,CSMA/CD协议诞生,其英文为Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,即载"波监听多点接入/碰撞检查"。

说一下这个协议的要点:

- 多点接入: 就是一个主线多个连接的意思。
- 载波监听:装逼用的名字,主要的意思就是会监听主线是否有数据传输。因为假如多个计算机同时传输,数据会被扰乱。所以需要实时监听"当前线路是否有其他计算机在发送数据",确保自己发送时不会有其他计算机发送。
- 碰撞检查:若此时计算机需要发送数据,但假如检测到没有其他计算机发送数据,则发送数据。但这个过程有点类似于多线程一样,无法保证"一定不会出现同时发送信息"的情况。所以需要一个检测机制,来检查是否"自己发送的数据时,其他计算机也在发送数据"。

基于上面三点,所以衍生了后面的知识: 争用期、最短有效帧长、截断二进制指数退避算法。这几个点在书籍P85~P90,各位了解一下。

CSMA/CD规定了每一个电脑的网卡都需要一个MAC地址(应该叫MAC码),来区别计算机,所以1-1的实现还离不开MAC的产生。MAC的地方可以不用了解,简单知道是什么即可。

3.4 以太网的发展

以前的以太网是以"主线模式"建立网络的,主要的实现方式是一个集线器,多个计算机连接在这个集线器中,集线器中内部连接起来实现主线模式。

随着网桥的发明,已经可以支持星型拓扑了,原本的主线模式和集线器也就随之淘汰。网桥可以实现"中间人"的功能——转发数据。多个计算机连接网桥,然后发送数据,网桥通过识别MAC码进行数据的转发。

后面又出现了"以太网交换机",简单来说就是"多接口的网桥",原本的网桥只能识别和转发一个帧,而以太网交换机支持多个计算机之间并行传输数据和全双工方式。

以太网交换机的功能并不局限于并行传输,它还有自动学习功能,能够动态地知道哪个接口的MAC地址是谁,实现了"热插拔"的机制,不用去调整具体的信息,而是自动识别和学习。

4网络层

参考视频: IPv4地址和子网掩码

4.1 IP协议

IP地址就是用来定位计算机地址的。

4.2 子网掩码

出现(了解)

作用(了解)

延展(了解)

4.3 路由选择协议

RIP协议(重要)

OSPF协议(了解)

4.4 VPN和NAT

VPN的概念(重要)

NAT的概念 (了解)

5传输层

5.1 UDP

校验和(了解)

5.2 TCP

应答机制->应答方式(重要)

超时重传->重传机制(重要)

拥塞控制->控制算法(重要)

滑动窗口(基础)

校验和(基础)

6网络安全

6.1数字证书

数字正数的概念(了解)

6.2 防火墙

防火墙的概念(了解)

X为什么没写完

四个原因:

- 1. 我是因为想寒假找实习,所以提前背了八股文,没上这个课,后面的知识基本都了解,懒得写了。
- 2. 后面的知识很多,但是需要了解的很少。
- 3. 太复杂了,就举例"应答机制"和"超时重传"来说,这两个地方值得讲很久,还需要解释什么是阻塞窗口,然后涉及什么什么缓存,工作量太大了,所以放弃不写了。
- 4. 我已经考完了。

所以期望后者, 假如你有额外的知识和精力, 可以尝试补全整个知识集合。