第9章 虚拟内存: 动态内存分配

教 师: 吴锐 计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学


主要内容

- 基本概念
- 隐式空闲列表

动态内存分配

- 在程序运行时程序员使 用*动态内存分配器*(比如 malloc)获得虚拟内存.
 - 数据结构的大小只有运行 时才知道.
- 动态内存分配器维护着 一个进程的虚拟内存区 域,称为*堆*.





动态内存分配

- 分配器将堆视为一组不同大小的 *块(blocks)*的集合来维护,每个块要么是已分配的,要么是空闲的。
- 分配器的类型
 - *显式分配器*:要求应用显式地释放任何已分配的块
 - 例如,C语言中的 malloc 和 free
 - *隐式分配器*: 应用检测到已分配块不再被程序所使用,就释放 这个块
 - 比如Java,ML和Lisp等高级语言中的垃圾收集 (garbage collection)
- 本节剩下部分将讨论显示分配器的设计和实现。

malloc程序包

#include <stdlib.h>
void *malloc(size_t size)

- 成功:
 - 返回已分配块的指针,块大小至少 size 字节,对齐方式依赖编译模式:8字节(32位模式),16字节(64位模式)
 - If size == 0, returns NULL
- 出错:返回 NULL (0),同时设置 errno

void free(void *p)

- 将p指向的块返回到可用内存池
- p必须 malloc、 realloc或calloc已分配块的起止地址

Other functions


- calloc: malloc的另一版本,将已分配块初始化为0.
- realloc: 改变之前分配块的大小.
- sbrk: 分配器隐含地扩展或收缩堆

malloc示例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void foo(int n) {
    int i, *p;
   /* Allocate a block of n ints */
   p = (int *) malloc(n * sizeof(int));
    if (p == NULL) {
        perror("malloc");
        exit(0);
    /* Initialize allocated block */
    for (i=0; i<n; i++)
        p[i] = i:
    /* Return allocated block to the heap */
    free(p);
```

本节中的假设

- 内存以字为单位.
- 字是int类型的.




分配示例







$$p2 = malloc(5)$$




$$p3 = malloc(6)$$



free (p2)



$$p4 = malloc(2)$$



限制

■ 应用

- 可以处理任意的分配(malloc)和释放(free)请求序列
- 只能释放已分配的块

■ 分配器

- 无法控制分配块的数量或大小
- 立即响应 malloc 请求
 - 比如,不允许分配器重新排列或者缓冲请求
- 必须从空闲内存分配块
- 必须对齐块,使得它们可以保存任何类型的数据对象
 - 8字节 (x86) or 16字节 (x86-64) 对齐在 Linux 上
- 只能操作或改变空闲块
- 一旦块被分配,就不允许修改或移动它了
 - 比如, 压缩已分配块的技术是不允许使用的

性能目标: 吞吐量

- 假定n个分配和释放请求的某种序列:
 - $R_0, R_1, ..., R_k, ..., R_{n-1}$
- 目标: 最大化吞吐量,最大化内存利用率
 - 这些目标经常是互相矛盾的
- 吞吐量Throughput:
 - 每个单位时间内完成的请求数
 - 例如:
 - 10秒内完成5,000个分配请求和5,000个释放请求
 - 吞吐量是 1,000次操作/秒

性能目标:最大化内存利用率


- 给定n个分配和释放请求的某种顺序:
 - \blacksquare $R_0, R_1, ..., R_k, ..., R_{n-1}$
- *定义: 聚集有效载荷* (Aggregate payload) P_k
 - malloc(p) 分配一个有效载荷p字节的块
 - 请求 R_k 完成后, $聚集有效载荷 P_k$ 为当前已分配的块的有效载荷之和
- 定义: 堆的当前的大小 H_k
 - 假设 H_k 是单调非递减的
 - 比如, 只有分配器使用sbrk时堆才会增大或减小
- 定义: 前 k+1 个请求的峰值利用率

碎片

- ■碎片化导致内存利用率低
 - **内部**碎片
 - *外部*碎片

内部碎片

■ 对一个给定块, 当有效荷载小于块的大小时会产生*内部碎片*




■ 产生原因

- 维护数据结构产生的开销
- 增加块大小以满足对齐的约束条件
- 显式的策略决定 (比如,返回一个大块以满足一个小的请求)
- 只取决于之前请求的模式
 - 易于量化

外部碎片

■ 是当空闲内存合计起来足够满足一个分配请求,但是没有 一个独立的空闲块足够大可以来处理这个请求时发生的。



- ■取决于将来请求的模式
 - 难以量化


实现问题

- 我们如何知道一个指针可以释放多少内存?
- 我们如何记录空闲块?
- 将一个新分配的块放置到某个比较大的空闲块后,我们如何处理这个空闲块中的剩余部分?
- 我们如何选择一个空闲块去分配 很多都合适?
- 我们如何处理一个刚刚被释放的块?

知道释放多少

■ 标准方法

- 在块的前面的字中记录该块的长度.
 - 这个字被称为 头部
- 每个被分配块都需要一个这样的"字"




记录空闲块

■ 方法 1: *隐式空闲链表 (Implicit list)* 通过头部中的大小字 段—隐含地连接所有块



■ 方法 2: 显式空闲链表 (Explicit list) 在空闲块中使用指针



- 方法 3: 分离的空闲列表 (Segregated free list)
 - 按照大小分类,构成不同大小的空闲链表
- 方法 4: 块按大小排序
 - 在每个空闲块中使用一个带指针的平衡树,并使用长度作为权值

主要内容

- ■基本概念
- 隐式空闲链表

Method 1: 隐式空闲链表

- 对于每个块我们都需要知道块的大小和分配状态
 - 可以将这些信息存储在两个 words 中: 浪费!
- Standard trick 标准技巧
 - 如果块是对齐的,那么一些地址低位总是0
 - 使用这些0位作为一个已分配/未分配的标志
 - 读块大小字段时,必须将其屏蔽掉

一个简 单的堆 块的格 式




a = 1: 已分配块

a = 0: 空闲块

Size: 块的大小

有效荷载:应用数据(只包括已分配的块)

用隐式空闲链表法的细节示例



双字对齐

已分配块: 阴影

空闲块: 无阴影的

头部:标记为(大小(字节)/已分配位)

隐式链表法: 找到一个空闲块


- 首次适配 (First fit):
 - 从头开始搜索空闲链表,选择*第一个* 合适的空闲块:


```
p = start;
while ((p < end) && \\ not passed end
    ((*p & 1) || \\ already allocated
    (*p <= len))) \\ too small
```

- 搜索时间与总块数(包括已分配和空闲块)成线性关系
- 在靠近链表起始处留下小空闲块的"碎片"
- 下一次适配 (Next fit):
 - 和首次适配相似,只是从链表中上一次查询结束的地方开始
 - 比首次适应更快: 避免重复扫描那些无用块
 - 一些研究表明,下一次适配的内存利用率要比首次适配低得多
- 最佳适配 (Best fit):
 - 查询链表,选择一个 **最好的** 空闲块: 适配,剩余最少空闲空间
 - 保证碎片最小——提高内存利用率

隐式链表----分配空闲块

- 分配空闲块: 分割 (splitting)
 - 既然分配块比空闲块小,我们可以把空闲块分割成两部分






```
void addblock(ptr p, int len) {
  int newsize = ((len + 1) >> 1) << 1; // round up to even
  int oldsize = *p & -2; // mask out low bit
  *p = newsize | 1; // set new length
  if (newsize < oldsize)
    *(p+newsize) = oldsize - newsize; // set length in remaining
}</pre>
```

Implicit List: 释放一个块

- 最简单的实现:
 - 清除 "已分配 (allocated)"标志
 void free_block(ptr p) { *p = *p & -2 }
 - 但有可能会产生"假碎片 (false fragmentation)"




malloc(5) Oops!

已经有足够空间,但是分配器却无法找到它!

Implicit List: 合并


- 合并 (coalesce): 合并相邻的空闲块
 - 和下一个空闲块合并




■ 如何与前一块合并呢?

Implicit List: 双向合并

- 边界标记 (Boundary tags) [Knuth73]
 - 在空闲块的"底部"标记 大小/已分配
 - 允许我们反查"链表",但这需要额外的空间
 - 重要且普遍的技术!







合并情况




合并 (情况 1)




合并 (情况 2)



合并 (情况 3)



合并 (情况 4)



边界标记法的缺陷

- ■显著的额外内存开销
- 它是最优的么?
 - 哪些块需要脚标?
 - 有什么作用?

关键的分配策略总结

■ Placement policy:放置策略

- 首次适配,下一次适配,最佳适配,等等.
- 减少碎片以提高吞吐量
- *有趣的观察*:近似于最佳适配算法,独立的空闲链表不需要搜索整个空闲链表

■ Splitting policy 分割策略:

- 我们什么时候开始分割空闲块?
- 我们能够容忍多少内部碎片?

■ Coalescing policy合并策略:

- *立即合并 (Immediate coalescing):* 每次释放都合并
- *延迟合并(Deferred coalescing):* 尝试通过延迟合并,即直到需要才合并来提高释放的性能.例如:
 - 为 malloc扫描空闲链表时可以合并
 - 外部碎片达到阈值时可以合并

隐式链表: 总结

- 实现: 非常简单
- 分配开销:
 - 最坏情况线性时间
- Free cost 释放开销:
 - 最坏情况常数时间
 - 即使合并
- Memory usage 内存使用:
 - 取决于分配策略
 - 首次适配,下一次适配或最佳适配
- 由于现行时间分配,没有用于malloc/free
 - 用于许多特殊目的的应用
- 然而,分割和边界标记合并的概念对于所有的分配器来说都 是通用的