#### Linux

- 一、Linux简介
  - (一) 什么是Linux
  - (二) 为什么要用Linux?
  - (三) Linux 系统
- 二、远程连接Linux
  - (一) Linux IP配置
  - (二) SSH命令连接Linux
  - (三) 远程连接工具
- 三、Linux 初识
  - (一) Linux 关机
  - (二) 系统目录结构
- 四、Linux基本命令
  - (一) 目录操作
    - 1. 相对路径和绝对路径
    - 2. 切换目录
    - 3. 列出目录下的内容
    - 4. 创建目录
    - 5. 删除目录
    - 6. 创建文件
    - 7. 删除文件
    - 8. 拷贝
    - 9. 移动
    - 10. Linux 短语
  - (二) 权限属性操作
    - 1. 查看权限属性
    - 2. 操作权限
  - (三) 文件查看
  - (四) 文件编辑
    - 1. vi/vim编辑器
    - 2. 文件编辑
  - (五) 用户账号

创建用户

密码管理

修改用户

切换用户

删除用户

- (六) 解压缩
- (七) 进程、端口

查看进程

结束进程

端口号


- 五、软件安装
  - (零) 软件准备
  - (一) Linux安装JDK
    - 1、卸载Linux默认的JDK
    - 2、安装自定义JDK
  - (二) Linux安装Tomcat
  - (三) Linux安装MySQL8

# Linux

# 一、Linux简介

## (一) 什么是Linux

常用的操作系统: Windows (图形化)、**Linux (命令行)**、MacOS (图形化、命令行)、鸿蒙OS、优麒麟、安卓、IOS、塞班……



Linux,全称GNU/Linux,是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统,其内核由**林纳斯·本纳** 第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布,它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于 POSIX的**多用户、多任务、支持多线程和多CPU**的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以**网络为核心**的设计思想,是一个性能稳定的**多用户网络操作系统**。Linux 有上百种不同的发行版,如基于社区开发的debian、archlinux,和基于商业开发的Red Hat Enterprise Linux、SUSE、Oracle Linux等。

# (二) 为什么要用Linux?

#### • Linux优点:

- 1、免费开源。Linux是一款完全免费的操作系统,任何人都可以从网络上下载到它的源代码,并可以根据自己的需求进行定制化的开发,而且没有版权限制。
- 2、模块化程度高。Linux的内核设计分成进程管理、内存管理、进程间通信、虚拟文件系统、网络五部分,其采用的模块机制使得用户可以根据实际需要,在内核中插入或移走模块,这使得内核可以被高度的剪裁定制,以方便在不同的场景下使用。
- 3、Linux系统广泛的硬件支持。得益于其免费开源的特点,有大批程序员不断地向Linux社区提供代码,使得Linux有着异常丰富的设备驱动资源,对主流硬件的支持极好,而且几乎能运行在所有流行的处理器上。
- 4、安全稳定。Linux采取了很多安全技术措施,包括读写权限控制、带保护的子系统、审计跟踪、核心授权等,这为网络环境中的用户提供了安全保障。实际上有很多运行 Linux 的服务器可以持续运行长达数年而无须重启,依然可以性能良好地提供服务,其安全稳定性已经在各个领域得到了广泛的证实。

- 5、多用户,多任务。多用户是指系统资源可以同时被不同的用户使用,每个用户对自己的资源有特定的权限,互不影响。多任务是现代化计算机的主要特点,指的是计算机能同时运行多个程序,且程序之间彼此独立,Linux内核负责调度每个进程,使之平等地访问处理器。由于CPU处理速度极快,从用户的角度来看所有的进程好像在并行运行。
- 6、良好的可移植性。Linux中95%以上的代码都是用C语言编写的,由于C语言是一种机器无关的高级语言,是可移植的,因此Linux系统也是可移植的。
- 基于以上优点,企业的服务器大多使用 Linux 系统,开发的很多项目也是发布在 Linux 系统上;
- Java 的很多技术 (Redis、MQ、JDK、Maven) 是基于 Linux 开发;

## (三) Linux 系统

- 虚拟机安装 (无成本、性能低)
- 物理机安装 (无成本、性能高)
- 购买云服务器(成本、性能高): 阿里云、华为云、腾讯云...

# 二、远程连接Linux

作为服务器,服务器是统一管理放在机房,不建议直接操作物理机。另外现在很多情况下都是云服务器,更不可能找到物理机进行操作,所以需要远程操作。远程操作就需要知道 Linux 的 IP 地址。

## (一) Linux IP配置

方式一:通过图形界面配置方式二:通过命令行配置

1) 输入命令 ifconfig 查看默认配置,第一行可以看到配置网络的文件名称ens33。有些系统是 eth0 可能不一样,注意区分;

```
[root@localhost ~]# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.23.123 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.23.255
       inet6 fe80::7c87:83b6:c218:862f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 00:0c:29:b3:cf:34 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 282 bytes 26600 (25.9 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 243 bytes 34317 (33.5 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 68 bytes 5916 (5.7 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 68 bytes 5916 (5.7 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
       ether 52:54:00:ea:10:12 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
[root@localhost ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts
[root@localhost network-scripts]# ll
总用量 252
-rw-r--r-- 1 root root 404 4月 10 11:11 ifcfg-ens33
-rw-r--r-- 1 root root 254 8月 24 2018 ifcfg-lo
lrwxrwxrwx 1 root root 24 4月 10 10:07 ifdown -> ../../usr/sbin/ifdown
-rwxr-xr-x 1 root root 654 8月 24 2018 ifdown-bnep
-rwxr-xr-x 1 root root 6532 8月 24 2018 ifdown-eth
```

3) 通过vi或者vim命令查看并修改文件,按 i 键,进入输入模式,添加 APADDR NETMASK GETWAY DNS1 DNS2 配置

```
YPE=Ethernet
PROXY METHOD=none
BROWSER ONLY=no
B00TPR0T0=static
DEFROUTE=yes
IPV4 FAILURE FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6 AUTOCONF=yes
IPV6 DEFROUTE=yes
IPV6 FAILURE FATAL=no
IPV6 ADDR GEN MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=0953eb94-0e4a-4cbd-b366-3369177790f1
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
DNS1=114.114.114.114
DNS2=8.8.8.8
IPADDR=192.168.23.123
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.23.2
```

4) 输入命令 service network restart 重启网卡即可;

## (二) SSH命令连接Linux

SSH 命令是 Windows 10/11 提供的用于连接 Linux 系统的命令,在 cmd 命令提示符窗口下输入 ssh user@ip 即可远程连接Linux。

例如: ssh root@192.168.88.88

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1165]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。


C:\Users\Riu\ssh root@192.168.88.88
The authenticity of host '192.168.88.88 (192.168.88.88)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:Cdm5VHQh/P115Qs6mX9K1WJHw0AE+yk00faHHGgz7Fs.


Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes $\pha\text{sh}\text{yes}, \text{place}\text{sh}\text{yes}, \text{place}\text{yes}\text{yes}, \text{place}\text{yes}\text{yes}\text{yes}\text{yes}, \text{
```


## (三) 远程连接工具

真实工作中服务器都是统一管理的,不可能直接接触操作,一般情况下都是通过远程访问的形式进行。常用的远程连接软件: SSH、XShell



• 软件配置





# 三、Linux 初识

# (一) Linux 关机

```
1 # 关机命令
   shutdown
2
   shutdown -h 5 # 5分钟后关机
3
   shtudown -h now # 立刻关机
5
   shutdown -h 12:00 # 在某个时间点关机
6
   halt # 立刻关机
7
8
   poweroff # 立刻关机
9
   # 重启命令
10
11
   shutdown -r now # 立刻重启
   shutdown -r +5 # 5分钟后重启
12
   reboot # 立刻重启
13
```

## (二) 系统目录结构

#### Linux 下一切皆文件;

#### Linux 根目录 / ,所有的文件都在这个目录下


登录系统后,在命令窗口输入:

```
1 # 展示根目录下内容
2 ls /
```

#### 输入命令后会看到下图所示内容:

```
[root@localhost ~]# ls /
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
[root@localhost ~]#
```

#### 树状结构:



#### 目录解释:

- **/bin**: bin 是 Binaries (二进制文件) 的缩写, 这个目录存放着最经常使用的命令,例如: vi、vim 等。
- /boot: 这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件,包括一些连接文件以及镜像文件。
- /dev: dev 是 Device(设备) 的缩写,该目录下存放的是 Linux 的外部设备(U盘),在 Linux 中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的。
- /etc: etc 是 Etcetera(等等)的缩写,这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。
- /home: 用户的主目录,在 Linux 中,每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的 账号命名的,类似于Windows平台下 C:\users 目录
- /lib: lib 是 Library(库) 的缩写这个目录里存放着系统最基本的动态连接共享库,其作用类似于 Windows 里的 DLL 文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。
- /lost+found: 这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存放了一些文件。
- /media: Linux 系统会自动识别一些设备,例如U盘、光驱等等,当识别后,Linux 会把识别的设备挂载到这个目录下。
- /mnt: 系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我们可以将光驱挂载在 /mnt/上, 然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了。

- /opt: opt 是 optional (可选) 的缩写,这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个ORACLE数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。
- /proc: proc 是 Processes(进程) 的缩写, /proc 是一种伪文件系统(也即虚拟文件系统), 存储的是当前内核运行状态的一系列特殊文件,这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。这个目录的内容不在硬盘上而是在内存里,我们也可以直接修改里面的某些文件,比如可以通过下面的命令来屏蔽主机的ping命令,使别人无法ping你的机器:
  - 1 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp\_echo\_ignore\_all
- /root: 该目录为系统管理员, 也称作超级权限者的用户主目录。
- /sbin: s 就是 Super User 的意思,是 Superuser Binaries (超级用户的二进制文件) 的缩写,这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。
- /selinux: 这个目录是 Redhat/CentOS 所特有的目录, Selinux 是一个安全机制, 类似于windows 的防火墙, 但是这套机制比较复杂, 这个目录就是存放selinux相关的文件的。
- /srv: 该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。
- /sys:

这是 Linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内核中新出现的一个文件系统 sysfs 。 sysfs 文件系统集成了下面3种文件系统的信息: 针对进程信息的 proc 文件系统、针对设备的 devfs 文件系统以及针对伪终端的 devpts 文件系统。

该文件系统是内核设备树的一个直观反映。

当一个内核对象被创建的时候,对应的文件和目录也在内核对象子系统中被创建。

- /tmp: tmp 是 temporary(临时) 的缩写这个目录是用来存放一些临时文件的。
- /usr: usr 是 unix shared resources(共享资源) 的缩写,这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下,类似于 windows 下的 program files 目录。
- /usr/bin: 系统用户使用的应用程序。
- /usr/sbin: 超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序。
- /usr/src: 内核源代码默认的放置目录。
- /var: var 是 variable(变量)的缩写,这个目录中存放着在不断扩充着的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。
- /run: 是一个临时文件系统,存储系统启动以来的信息。当系统重启时,这个目录下的文件应该被删掉或清除。如果你的系统上有 /var/run 目录,应该让它指向 run。

# 四、Linux基本命令

## (一) 目录操作

常用命令:

## 1. 相对路径和绝对路径

#### • 绝对路径:

基于根,某一个文件在某个目录下的绝对位置。比如: D:\863\a.txt、/etc/xx.conf。可以理解为邮寄包裹时填写的路径,就是绝对路径。

#### • 相对路径:

某一个文件相对另一个目录的位置。比如: 863\a.txt, 在863目录下的a.txt。可以理解为住在楼上楼下的邻居, 是一个相对的位置, 不是一个具体的位置。

• 目录操作: 目录操作时,命令后面可以跟相对路,也可以跟绝对路径

#### 2. 切换目录

```
1 # cd (change directory) 命令, 用于切换目录
2 # 语法结构:
   cd [相对路径或绝对路径]
   # 常用标识:
   ../ # 上一层目录
6 ./ # 当前目录
   / # 根目录
7
   ~ # 用户目录
8
9
10 eg:
    cd /home # 切换到home目录;
11
12
     cd ../etc # 切换到上一级目录下的 etc 目录;
13
     cd ../ # 切换到上一层目录
     cd / # 切换到根目录
14
15
      cd ~ # 切换到home目录
```

```
[root@localhost /]# cd home
[root@localhost home]# cd ..
[root@localhost /]# cd ~
[root@localhost /]# cd /
[root@localhost /]# cd /
```

## 3. 列出目录下的内容

通俗点说就是打开文件夹,查看里面的内容。

- 1 ls # 查看当前目录下的所有文件夹以及文件,不显示文件的属性等信息,只展示名字。
- 2 **ls** -a # 查看当前目录下的所有文件夹以及文件,包含隐藏文件(.开头的文件),不显示文件的属性等信息,只展示名字。
- 3 1s -1a # 查看当前目录下的所有文件夹以及文件,包含隐藏文件,以及属性等信息
- 4 1s -1 和 11 # 查看当前目录下的所有文件夹以及文件,以及属性等信息,不包含隐藏文件

```
[root@localhost/]# ls -a
. .. bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
 [root@localhost /]#
   root@localhost /]# ls -la
总用量 28
dr-xr-xr-x.
dr-xr-xr-x. 17 root root 224 4月
dr-xr-xr-x. 17 root root 224 4月
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 4月
dr-xr-xr-x. 5 root root 4096 4月
drwxr-xr-x. 20 root root 320 4月
drwxr-xr-x. 143 root root 8192 4月
                                                                     10 10:22 .
10 10:22 .
10 10:04 bin -> usr/bin
                                                                     10 10:04 bin -> usr/bin
10 10:24 boot
10 11:12 dev
10 11:28 etc
10 10:32 home
10 10:04 lib -> usr/lib
11 2018 media
11 2018 mnt
10 10:12 opt
10 11:12 proc
10 11:17 root
10 11:18 run
10 10:04 sbin -> usr/sbin
11 2018 srv
                          3 root root
1 root root
1 root root
2 root root
 drwxr-xr-x.
                                                      17 4月
                                                       7 4月
9 4月
6 4月
 lrwxrwxrwx.
 lrwxrwxrwx.
 drwxr-xr-x.
                                                      6 4月
16 4月
0 4月
 drwxr-xr-x.
                           2 root root
drwxr-xr-x. 3 root root
dr-xr-xr-x. 220 root root
11 2018 srv
10 11:12 sys
10 12:54 tmp
                                                                      10 10:04 usr
                                                                      10 10:30 var
```

bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys 🚃 usr var

```
pwd # Print Working Directory的缩写,显示当前所在目录
pwd -P # 如果是连接(快捷方式),则显示出完成路径
```

```
[root@localhost bin]# pwd
/bin
[root@localhost bin]# pwd -P
/usr/bin
[root@localhost bin]#
```

#### 4. 创建目录

[root@localhost /]# ls

建议不要在系统文件夹下做操作。

```
      1
      # 语法结构: make directory 的缩写

      2
      mkdir [-mp] 目录名称

      3
      # mkdir 不带参数时,只支持创建一级目录

      5
      # 参数含义:

      6
      -m: 创建文件同时配置文件的权限。例如: mkdir -m 777 a

      7
      -p: 递归创建目录。例如: mkdir -p object/src/main/java
```

```
[root@localhost riu]# mkdir test
[root@localhost riu]# mkdir test
[root@localhost riu]# ll
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 13 16:16 test
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 公共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 模板
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 模板
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 义档
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 文档
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 下载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 音乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 音乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 音乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京面
[root@localhost riu]# mkdir test //test /
```

```
[root@localhost riu]# mkdir test1/test2/test3
mkdir: 无法创建目录"test1/test2/test3": 没有那个文件或目录
[root@localhost riu]# mkdir -p test1/test2/test3
[root@localhost riu]#
```

```
[root@localhost riu]# mkdir -m 777 test2
[root@localhost riu]# ll
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 13 16:16 test
drwxr-xr-x. 3 root root 19 4月 13 16:19 test1
drwxrwxrwx. 2 root root 6 4月 13 16:21 test2
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 公共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 校板
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 校板
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 核板
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 核丙
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 区内
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 区内
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 区内
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 下载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉成
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉成
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉成
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉成
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉成
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 斉派
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 秦而
```

#### 5. 删除目录

```
# 语法结构: remove directory 的缩写
rmdir [-p] 目录名称
# 参数含义:
-p: 连同上一级『空的』目录也一起删除。例如: rmdir -p object/src/main/java
```

```
[root@localhost riu]# ll
应用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 13 16:16 test
drwxr-xr-x. 3 root root 19 4月 13 16:19 test1
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 13 16:19 test2
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 公共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 下载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 下载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 下载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 交替
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京春
```

- 1 # 语法结构
- 2 rm [-fir] 文件或目录
- 3 # 参数含义
- 4 -f: 就是 force 的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告信息;
- 5 **-i**: 互动模式,在删除前会询问使用者是否动作。默认情况下 Linux 会自动添加当前参数,为了保障用户误操作。
- 6 -r: 递归删除! 最常用在目录的删除了! 这是非常危险的选项!!!

```
[root@localhost riu]# rm -rf test
[root@localhost riu]# ll
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月
lo 10:32 产载
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月
lo 10:32 音乐
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月
lo 10:32 音乐
```

```
[root@localhost opt]# ll

応用量 0
-rw-r-r--- 1 root root 0 11月 9 09:35 Hello.java
-rw-r-r--- 1 root root 0 11月 9 09:35 index.html
drwxr-xr-x 3 root root 17 11月 9 09:39 object
drwxr-xr-x 3 root root 6 3月 26 2015 rh
[root@localhost opt]# rm -r object
rm: 是否进入目录"object/rc" y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/row"? y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/com"? y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/com"? y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/com/soft/? y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/com/soft/? y
rm: 是否进入目录"object/src/main/java/com/soft/controller"? y
rm: 是否删除音录 "object/src/main/java/com/soft/controller"? y
rm: 是否删除音录 "object/src/main/java/com/soft/controller"? y
rm: 是否删除音录 "object/src/main/java/com/soft? y
rm: 是否删除目录 "object/src/main/java/com? y
rm: 是否删除目录 "object/src/main/java/com/soft/controller"? y
rm: 是否删除目录 "object/src/main/java/com/soft/controller"? y
```

### 6. 创建文件

```
1 # 语法结构:
2 touch 文件名
3 # 实例:
5 touch a.txt
6 touch Hello.java
7 touch index.html
```

#### 7. 删除文件

```
1 # 语法结构
2 rm [-fir] 文件或目录
3 # 参数含义
4 -f: 就是 force 的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告信息;
5 -i: 互动模式,在删除前会询问使用者是否动作
6 -r: 递归删除! 最常用在目录的删除了! 这是非常危险的选项!!!
```

```
[root@localhost opt]# || 总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 11月 9 09:35 a.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0 11月 9 09:35 hello.java
-rw-r--r--. 1 root root 0 11月 9 09:35 index.html
drwxr-xr-x. 3 root root 17 11月 9 09:39 object
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 26 2015 rh
[root@localhost opt]# rm a.txt
rm: 是否删除普通空文件 "a.txt"? y
[root@localhost opt]# ll
应用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 11月 9 09:35 Hello.java
-rw-r--r--. 1 root root 0 11月 9 09:35 index.html
drwxr-xr-x. 3 root root 17 11月 9 09:35 index.html
drwxr-xr-x. 3 root root 6 3月 26 2015 rh
[root@localhost opt]#
```

#### 8. 拷贝

```
1
   # 语法结构: copy 的缩写
2
   cp [-adfilprsu] 源文档(source) 目标路径(destination)
3
   #参数含义:
4
5
   -a: 相当於 -pdr 的意思,至於 pdr 请参考下列说明; (常用)
6
   -p: 连同文件的属性一起复制过去,而非使用默认属性(备份常用);
7
   -d: 若来源档为连结档的属性(link file),则复制连结档属性而非文件本身;
8
   -r: 递归持续复制,用于目录的复制行为; (常用)
9
   -f: 为强制(force)的意思,不提示,直接覆盖文件;
10
   -i: 若目标档(destination)已经存在时,在覆盖时会先询问动作的进行(常用)
11
   -1: 进行硬式连结(hard link)的连结档创建,而非复制文件本身。
12
   -s: 复制成为符号连结档 (symbolic link),亦即『捷径』文件;
13
  -u: 若 destination 比 source 旧才升级 destination !
```

#### 9. 移动

```
      1
      # 语法结构: move 的缩写

      2
      mv [-fiu] 源文档/目录(source) 目标路径(destination)

      3
      # 参数含义:

      4
      -f: force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖;

      5
      -i: 若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖!

      6
      -u: 若目标文件已经存在,且 source 比较新,才会升级 (update)

      7

      8
      # 移动到当前文件夹可以修改文件名
```

```
[root@localhost riu]# ll
总用量 0
-rw-r-r--. 1 root root 0 4月 13 16:36 a.txt
drwxr-xr-x. 2 root root 6 4月 13 16:36 test
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 公共
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 视频
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwxr-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 京素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4月 10 10:32 元素
drwx-xr-x. 2 riu riu 6 4
```

#### 10. Linux 短语

为什么命令后面添加了一f依旧有提示信息呢?那是因为Linux对文件删除的一种保护机制,避免误删除文件。所以会给一些命令自动绑定一显示操作提示。绑定是通过 alias 命令实现,给一串命令顶一个短语,调用短语即可执行对应的命令。

如果不希望有这样的保护机制,可以使用 unalias 命令去掉短语绑定,例如: unalias cp。

除了内置的一些短语,还可以添加自定义的短语,项目中会将常用命令绑定短语,以提高工作效率,减少命令的错误率。

```
1  alias cp='cp -i'
2  alias egrep='egrep --color=auto'
3  alias fgrep='fgrep --color=auto'
4  alias grep='grep --color=auto'
5  alias l.='ls -d .* --color=auto'
6  alias ll='ls -l --color=auto'
7  alias ls='ls --color=auto'
8  alias mv='mv -i'
9  alias rm='rm -i'
10  alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'
```

## (二) 权限属性操作

#### 1. 查看权限属性

Linux 系统是一种典型的多用户系统,不同的用户处于不同的角色,拥有不同的权限。为了保护系统的安全性,Linux 系统对不同的用户访问同一文件(包括目录文件)的权限做了不同的规定。 Linux 中文件属性共由10位组成;在Linux中我们可以使用 11 或者 1s -1 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组。

#### 文件类型:

第1位字符代表当前文件的类型:

- 当为[d], Directory的缩写, 是目录
- 当为[-], 是文件;
- 若是[1], Link, 表示为链接文档 (link file);
- 若是[**b**],表示为装置文件里面的可供储存的接口设备(可随机存取装置);
- 若是[c],表示为装置文件里面的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取装置)。

#### 文件权限:

剩余9位上字符代表这个文件的权限;可以分为三组:【当前用户拥有的权限】【当前用户所在组拥有的权限】【其他用户拥有的权限】

- r: 读取,可以用数字 4 表示
- w: 写,可以用数字2表示
- x: 执行, 可以用数字 1 表示
- -: 没有权限,可以用数字 0 表示

文件 类型	属主 权限	属组 权限	其他用户 权限
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9
d	rwx	r-x	r-x
目录 文件	读写执	读写执	读写执

R的值等于 4 W值等于 2 X值等于 1 完全权限: 4+2+1=7 读写权限: 4+2=6

#### 2. 操作权限

#### 操作权限

Linux权限操作有两种设置方法,一种是数字,一种是符号。分别可以设置三种身份: owner (所属者)、group (所属组)、others (其他);

三种身份分别有各自的权限:读、写、执行;

```
1 # 语法结构: 其中权限分为三组 owner (所属者)、group (所属组)、others (其他)
 2 chmod 权限 文件名
 3 chmod 412 hello.java # owner: 可读 group: 可执行 others: 可写
   chmod 777 hello.java # owner: 读写执行
   chmod 777 hello.java # owner: 读写执行group: 读写执行others: 读写执行chmod 000 hello.java # owner: 无权限group: 无权限others: 无权限
 6
   # 语法结构:
 7
8 # u: 当前文件所属的用户
9 # g: 当前文件所属的用户组
10 # o: 其他
11
   chmod u/g/o +/- r/w/x
12
13
   chmod u+r
14
    chmod o-x
```

#### 操作所有者

更改文件属主, 也可以同时更改文件属组

```
1 # 语法结构:
2 chown 属主名 文件名
3 chown riu a.txt
```

#### 操作组

#### 更改文件属组

```
1  # 语法结构:
2  chgrp 属组名 文件名
3  4  chgrp g1 a.txt
```

使用 su 命令可以切换用户, 验证权限配置。

## (三) 文件查看

#### 常用命令:

```
      1
      cat # 由第一行开始显示文件内容

      2
      tac # 从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 的倒着写!

      3
      n1 # 显示的时候,显示输出行号!

      4
      more # 一页一页的显示文件内容

      5
      less # 与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页!

      6
      head # 只看头几行

      7
      tail # 只看尾部几行
```

#### 正序查看文件内容:

```
# 语法结构:
1
2
   cat [-AbEnTv] 文件名
3
4
   #参数含义:
5
   -A: 相当於 -vET 的整合选项,可列出一些特殊字符而不是空白而已;
6
  -v: 列出一些看不出来的特殊字符
7
   -E: 将结尾的断行字节 $ 显示出来;
8
   -T: 将 [tab] 按键以 ^I 显示出来;
9
  -b: 列出行号,仅针对非空白行做行号显示,空白行不标行号!
10
  -n: 列印出行号,连同空白行也会有行号,与 -b 的选项不同;
11
```

```
[root@localhost network-scripts]# cat ifcfg-ens33
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4 FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_DAUTO:ONF=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=0953eb94-0e4a-4cbd-b366-3369177790f1
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
DNS1=114.114.114.114
DNS2=8.8.8.8.8
IPADDR=192.168.23.123
NETMASK=255.255.255.05.0
GATEWAY=192.168.23.22
[root@localhost_network-scripts]#
```

```
[root@localhost network-scripts]# cat ifcfg-ens33 -n

1    TYPE=Ethernet
2    PROXY_METHOD=none
3    BROWSER_ONLY=no
4    BOOTPROTO=static
5    DEFROUTE=yes
6    IPV4_FAILURE_FATAL=no
7    IPV6INIT=yes
8    IPV6_AUTOCONF=yes
9    IPV6_DEFROUTE=yes
10    IPV6_DEFROUTE=yes
11    IPV6_ADRD_CEN_MODE=stable-privacy
12    NAME=ens33
13    UUID=0953ebp4-0e4a-4cbd-b366-3369177790f1
14    DEVICE=ens33
15    ONBOOT=yes
16    DNS1=114.114.114.114
17    DNS2=8.8.8.8
18    IPADDR=192.168.23.123
19    NETMASK=255.255.05.0
20    GATEWAY=192.168.23.2
[root@localhost network-scripts]#
```

#### 倒序查看文件内容:

```
1 # 语法结构
```

2 tac 文件名

```
[root@localhost network-scripts]# tac ifcfg-ens33
GATEWAY=192.168.23.2
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.23.123
DNS2=8.8.8.8
DNS1=114.114.114.114
ONBOOT=yes
DEVICE=ens33
UUID=0953eb94-0e4a-4cbd-b366-3369177790f1
NAME=ens33
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_DENOTE=yes
IPV6_DATOCONF=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
DEFROUTE=yes
BOOTPROTO=static
BROWSER_ONLY=no
PROXY_METHOD=none
TYPE=Ethernet
[root@localhost network-scripts]#
```

```
1 # 语法结构
2 n1 [-bnw] 文件
3 # 参数含义:
5 -b : 指定行号指定的方式,主要有两种: -b a : 表示不论是否为空行,也同样列出行号(类似 cat -n); -b t : 如果有空行,空的那一行不要列出行号(默认值);
6 -n : 列出行号表示的方法,主要有三种: -n ln : 行号在荧幕的最左方显示; -n rn : 行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0 ; -n rz : 行号在自己栏位的最右方显示,且加 0 ;
7 -w : 行号栏位的占用的位数。
```

## (四) 文件编辑

#### 1. vi/vim编辑器

Vim是从 vi 发展出来的一个文本编辑器。代码补完、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。

Vim分为三种模式: 命令模式 (Command mode) , 输入模式 (Insert mode) 和底线命令模式 (Last line mode)

#### 命令模式:

刚启动vi/vim时即为命令模式,此时用户敲击键盘的内容不会被记录在文件中,而是被识别为命令。

- i/a/o 切换到输入模式,可以输入字符。
- : 切换到**底线命令模式**,以在最底一行输入命令。冒号一定是英文的
- x 删除当前光标所在处的字符。
- / 查找关键字, 从上往下找
- ? 查找关键字, 从下往上找
- **G** 回到文件最后一行
- gg 回到文件第一行

#### 输入模式:

用户敲击 "i/a/o" 时进入编辑模式

- 字符按键以及Shift组合, 输入字符
- ENTER, 回车键, 换行
- BACK SPACE, 退格键, 删除光标前一个字符
- DEL, 删除键, 删除光标后一个字符
- 方向键,在文本中移动光标
- HOME/END, 移动光标到行首/行尾
- Page Up/Page Down, 上/下翻页
- Insert, 切换光标为输入/替换模式, 光标将变成竖线/下划线
- ESC, 退出输入模式, 切换到命令模式

#### 底线命令模式:

在命令模式下按下【:(英文冒号)】就进入了底线命令模式。按ESC可以退出底线命令模式。

- 【q】退出
- 【q!】强制退出文件
- 【w】保存文件
- 【wq】保存并退出

#### 2. 文件编辑

```
      1
      vi riu.txt

      2

      3
      1、刚打开文件处于【命令模式】

      4
      2、按i/a/o进入【编辑模式】

      5
      3、按ESC退出【编辑模式】,进入【命令模式】


      6
      4、按:【底线命令模式】,输入w或者q或者wq完成文件的编辑
```



敲击键盘 i、o、a 进入编辑模式,此时可以输入内容



按ESC,退出编辑模式,进入命令模式。此时可以输入[:wq],回车,保存并退出文件



## (五) 用户账号

Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统**管理员 (root) 申请一个账号**,然后以这个账号的身份进入系统。

用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。

每个用户账号都拥有一个唯一的用户名和各自的口令。

用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。

#### 创建用户

```
1 # 语法结构
  useradd 参数 用户名
3
4
  # 参数含义
5
  -c comment 指定一段注释性描述。
  -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
6
   -g 用户组 指定用户所属的用户组。
8
  -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
9
  -m 使用者目录如不存在则自动建立。
  -s Shell文件 指定用户的登录Shell。
10
  -u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
11
```

```
[root@localhost home]# ll 
总用量 4
drwx-----. 15 riu riu 4096 4月 27 16:58 riu
[root@localhost home]# useradd -m user1
[root@localhost home]# ll
总用量 4
drwx-----. 15 riu riu 4096 4月 27 16:58 riu
drwx-----. 3 user1 user1 78 4月 27 17:07 user1
[root@localhost home]# [
```

#### 密码管理

```
      1
      # 语法结构

      2
      passwd 参数 用户名

      3
      # 参数含义

      5
      -1 锁定(lock)口令,即禁用账号。

      6
      -u 口令解锁(unlock)。

      7
      -d 使账号无口令。

      9
      -f 强制修改用户口令。
```

```
[root@localhost home]# passwd userl
更改用户 userl 的密码。
新的 密码。
无效的密码。 密码未通过字典检查 - 过于简单化/系统化
重新输入新的 密码。
passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
[root@localhost home]# passwd -d userl
清除用户的密码 userl。
passwd: 操作成功
[root@localhost home]#
```

#### 修改用户

```
1 # 语法结构
2
  usermod 参数 用户名
3
  # 参数含义
4
5
  -c comment 指定一段注释性描述。
6
  -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
  -g 用户组 指定用户所属的用户组。
  -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
9
  -m 使用者目录如不存在则自动建立。
10 -s Shell文件 指定用户的登录Shell。
11 -u 用户号 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
```

#### 切换用户

```
    # 语法结构,
    # 通过root用户切换其他用户时不需要输入密码。其他用户之间切换账号必须输入密码。
    su 用户名
    $: 普通用户
    #: 超级用户, root用户
```

#### 删除用户

```
1 # 语法结构
2 userdel 参数 用户名
3 # 参数含义
5 -f 强制删除用户,即使用户当前已登录
6 -r 删除用户的同时,删除与用户相关的所有文件
```

## (六) 解压缩

```
1 # 语法结构
  tar 参数 文件名
4 # 参数含义
   -A或--catenate: 新增文件到以存在的备份文件;
   -B: 设置区块大小;
6
   -c或--create: 建立新的备份文件;
8
   -C < 目录>: 这个选项用在解压缩,若要在特定目录解压缩,可以使用这个选项。
9
   -d: 记录文件的差别;
10
   -x或--extract或--get: 从备份文件中还原文件;
   -t或--list:列出备份文件的内容;
11
12
   -z或--gzip或--ungzip: 通过gzip指令处理备份文件;
   -Z或--compress或--uncompress: 通过compress指令处理备份文件;
13
   -f< 备份文件>或--file=< 备份文件>: 指定备份文件;
14
   -v或--verbose:显示指令执行过程;
15
   -r: 添加文件到已经压缩的文件;
16
   -u:添加改变了和现有的文件到已经存在的压缩文件;
17
18
   -j: 支持bzip2解压文件;
19
   -1: 文件系统边界设置;
   -k: 保留原有文件不覆盖;
20
   -m: 保留文件不被覆盖;
```

```
      22
      -w: 确认压缩文件的正确性;

      23
      -p或--same-permissions: 用原来的文件权限还原文件;

      24
      -p或--absolute-names: 文件名使用绝对名称,不移除文件名称前的"/"号;

      25
      -N < 日期格式> 或 --newer=< 日期时间>: 只将较指定日期更新的文件保存到备份文件里;

      26
      --exclude=< 范本样式>: 排除符合范本样式的文件。
```

```
      1
      # 打包文件

      2
      # 单个文件压缩打包

      3
      tar -czvf 包名.tar 文件

      4
      # 多个文件压缩打包

      5
      tar -czvf 包名.tar 文件1 文件2

      6
      # 单个目录压缩打包

      7
      tar -czvf 包名.tar 目录1

      8
      # 多个目录压缩打包

      9
      tar -czvf 包名.tar 目录1 目录2
```

```
1 # 解压文件
2 # 展示解压过程
3 tar -zxvf redis.tar.gz
4 # 不展示解压过程
5 tar -zxf redis.tar.gz
```

## (七) 进程、端口

每一个应用的开启都需要一个进程,每个进程都有自己的 ID 标识,称为 PID;系统中进程可以在前台执行也可也在后台执行。对于服务相关的进程都要求在后台实时运行。

#### 查看进程

```
1 # ps命令用于查看进程相关的所有信息
2 # 语法结构
  ps 参数 | grep 过滤字符
5 # 参数含义
  -a: 显示当前系统当前的进程
6
7
  -u: 当前用户下
8
  -x: 显示后台进程相关信息
9
  |: 管道符,用于过滤进程相关信息
  grep: 查找进程中符合条件的进程信息
10
11
12 # 实例
13 # 查看进程中 redis 相关的进程
14 ps -aux | grep reids
```

```
      1
      # 以树的形式展示进程信息

      2
      pstree -pu

      3
      -p: 显示父进程

      4
      -u: 显示当前用户进程
```

#### 结束进程

#### 端口号

默认情况下, Linux 只开放了必要的端口号。例如: 22、80。有需要的端口号, 比如 Tomcat (8080)、MySQL (3306)、Oracle (1521), 需要在防火墙中放行。

# 五、软件安装


软件安装有三种方式:

离线安装: rpm、解压缩

在线安装: yum 在线安装

## (零) 软件准备

安装 FileZilla 软件输入机器相关信息,连接之后将本地软件上传。



# (一) Linux安装JDK

## 1、卸载Linux默认的JDK

(1) 查看默认JDK, 如图

```
1 # -q: 查询; -a: 查询所有已经安装的软件包; grep: 查找内容包含指定的范本样式的文件; 2 rpm -qa | grep java
```

```
[root@localhost /]# rpm -qa | grep java
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64
python-javapackages-3.4.1-11.el7.noarch
java-1.7.0-openjdk-headless-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
tzdata-java-2018e-3.el7.noarch
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
tzdata-java-1.8.0-openjdk-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
```

```
# -e 删除指定的套件

# --nodeps 不验证套件档的相互关联性

rpm -e --nodeps java-1.7.0-openjdk-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64

rpm -e --nodeps java-1.7.0-openjdk-headless-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64

rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64

rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
```

(3) 卸载完成之后再执行java命令会出现错误或者找不到目录或者命令

```
[root@localhost /]# rpm -e --nodeps java-1.7.0-openjdk-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64
[root@localhost /]# rpm -e --nodeps java-1.7.0-openjdk-headless-1.7.0.191-2.6.15.5.el7.x86_64
[root@localhost /]# rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
[root@localhost /]# rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-1.8.0.181-7.b13.el7.x86_64
[root@localhost /]# javac
bash: javac: 未找到命令...
[root@localhost /]# java
-bash: /usr/bin/java: 没有那个文件或目录
```

### 2、安装自定义JDK

(1) 上传下载好的安装包 jdk-8u60-linux-x64.tar.gz 到Linux中,目录自定义,比如: /opt/jdk

```
[root@localhost /]# cd /opt
[root@localhost opt]# ll
总用量 189664
-rw-r--r-- 1 root root 191753373 5月 17 10:43 jdk-8u191-linux-x64.tar.gz
drwxrwxr-x. 7 root root 4096 5月 8 15:21 redis-6.2.3
-rw-r--r-- 1 root root 2456050 5月 8 14:29 redis-6.2.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 2 root root 6 10月 31 2018 rh
```

(2) 解压: tar -zxvf jdk-8u60-linux-x64.tar.gz

(3) 配置环境变量

打开文件: vim /etc/profile 在文件的默认添加以下信息

```
# jdk config

# jdk conf
```

```
# jdk config
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_191
export PATH=$JAVA_HOME/bin/:$PATH
81,0-1 底端
```

刷新环境变量: source /etc/profile

- (4) 输入 java -version 测试
- (5) 在 ~/.bashrc 文件中配置环境变量,解决每次启动需要重新刷新环境变量才能使用java命令的问题

```
[root@localhost ~]# ls -la
 总用量 72
dr-xr-x---. 16 root root 4096 12月 25 23:35
dr-xr-xr-x. 17 root root 240 6月
                                                30 23:46 ...
        ----. 1 root root 1583 6月
                                                30 21:00 anaconda-ks.cfg
 rw-----. 1 root root 11007 12月 25 23:37 .bash_history
rw-r--r--. 1 root root 18 12月 29 2013 .bash_logout
                                   176 12月 29 2013 .<u>bash profil</u>e
                1 root root
-rw-r--r--. 1 root root 197 12月 25 23:35 bashrc
drwx-----. 15 root root 4096 7月 27 21:15 cache
drwxr-xr-x. 16 root root 4096 6月
                                                30 22:04 . config
 rw-r--r-. 1 root root 100 12月 29 2013 .cshrc
drwx-----. 3 root root 25 6月 30 21:01 .dbus
-rw-----. 1 root root 16 6月 30 21:14 .esd_a
                                                30 21:14 .esd auth
     -----. 1 root root 1244 12月 25 23:00 . ICEauthority
 rw-r--r--. 1 root root 1631 6月
                                                30 21:01 initial-setup-ks.cfg
drwx-----. 3 root root 19 6月
                                                30 21:14 .local
                                   66 7月
drwx----. 5 root root
                                                27 21:16 . mozilla
                                   40 12月 25 23:19 .oracle_jre_usage
drwxr-xr-x. 2 root root
 1 00:41 .rediscli history
 rw-----. 1 root root 6112 12月 25 23:30 .viminfo

      drwxr-xr-x.
      2 root root
      6 6月

                                                30 21:14 公共
                                                30 21:14
                                                30 21:14 视频
                                                30 21:14
drwxr-xr-x. 2 root root
drwxr-xr-x. 2 root root
                                     6 6月
                                                30 21:14 文本
                                   6 6月
6 6月
                                                30 21:14
                 2 root root
                                                30 21:14
drwxr-xr-x.
drwxr-xr-x. 2 root root
                                      6 6月
                                                30 21:14
```

# (二) Linux安装Tomcat


- 1、在 /opt 目录下创建tomcat9文件夹,并把下载好的安装包(apache-tomcat-9.0.30.tar.gz)上传到该目录下
- 2、解压安装包 tar -zxvf apache-tomcat-9.0.30.tar.gz , 解压后会有一个同名的文件夹

```
drwxr-xr-x. 9 root root 220 12月 25 20:49 apache-tomcat-9.0.30 -rwxrw-rw-. 1 peter peter 11026056 12月 25 20:00 apache-tomcat-9.0.30.tar.gz
```

- 3、进入解压后的目录 cd apache-tomcat-9.0.30/bin
- 4、输入命令./startup.sh启动tomcat

```
[root@localhost bin]# ./startup.sh
Using CATALINA_BASE: /opt/tomcat9/apache-tomcat-9.0.30
Using CATALINA_HOME: /opt/tomcat9/apache-tomcat-9.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat9/apache-tomcat-9.0.30/temp
Using JRE_HOME: /usr
Using CLASSPATH: /opt/tomcat9/apache-tomcat-9.0.30/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat9/apache-tomcat-9.0.30/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
[root@localhost bin]#
```

5、访问 Tomcat 服务器 http://ip:8080,能看到 Tomcat 页面表示启动成功。如果启动成功,但是访问不到,有可能是linux防火墙没有对8080端口放行。



#### 6、设置linux防火墙放行8080端口

默认情况下,Linux 只放行了80端口。其余的的端口在需要的情况下自行放行。这样也是保证了Linux 服务器的安全性。

有些情况下为了进一步保证 Linux 的安全,不会放行其他端口,可以通过 Ngix 动态代理的方式,将外网的路径转发至内网路径。

例如:

项目1: 8080:/obj1

项目1: 8084:/obj2

http:// 192.168.88.88/obj1 -> http://localhost:8080/obj1

http:// 192.168.88.88/obj2 -> http://localhost:8084/obj2

1 -- 开启8080端口命令,注意命令中间的空格
2 firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
3 -- 重新加载防火墙
4 firewall-cmd --reload

```
1 -- 美闭8080端口命令,注意命令中间的空格
2 firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp --permanent
3 -- 重新加载防火墙
4 firewall-cmd --reload
```

7、发布项目:把 war 包上传到 tomcat 的 webapps 目录中,启动 Tomcat,会自动解压 war 包发布

# (三) Linux安装MySQL8

1、查看是否已经安装MySQL

```
[root@localhost ~]# rpm -aq | grep mysql
[root@localhost ~]#
```

2、将MySQL安装包上传至Linux

```
[root@localhost mysql]# ll
总用量 775380
-rw-r--r-. 1 root root 793989120 5月 18 22:24 mysql-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar
[root@localhost mysql]#
```

3、卸载CenterOS自带Mariadb数据库,会和MySQL冲突

```
1  # 查找
2  rpm -qa | grep mariadb
3  # 卸载
4  rpm -e --nodeps mariadb-libs-5.5.60-1.el7_5.x86_64
```

4、解压MySQL安装包: tar -xvf mysql-8.0.25-1.el7.x86\_64.rpm-bundle.tar

```
[root@localhost mysql]# 11

息用能 775380
-rv-r--r--1 root root 793989120 5月 18 22:24 mysql-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar
[root@localhost mysql]# tar -xvf mysql-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-client-1.01gins-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-common-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-devel-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-devel-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-tembedded-compat-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-libs-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
mysql-community-test-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
rv-r-r--1 7155 31415 47810444 4月 26 15:36 mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r-r--1 7155 31415 47810444 4月 26 15:36 mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r-r--1 7155 31415 47810444 4月 26 15:36 mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r-r--1 7155 31415 580804 4月 26 15:36 mysql-community-client-10ugins-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r---1 7155 31415 580802 4月 26 15:36 mysql-community-client-10ugins-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r---1 7155 31415 430802 4月 26 15:37 mysql-community-client-10ugins-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 430802 4月 26 15:37 mysql-community-libs-compat-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 430802 4月 26 15:37 mysql-community-libs-compat-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 448614076 4月 26 15:38 mysql-community-libs-compat-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 448614076 4月 26 15:38 mysql-community-libs-compat-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 448614076 4月 26 15:38 mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86_64.rpm
-rv-r----1 7155 31415 448614076 4月 26 15:38 mysql-community-server-8.0.25-1.el
```

5、通过 [rpm -ivh mysql-community-common-8.0.25-1.el7.x86\_64.rpm --nodeps --force] 命令安装 common

6、通过 [rpm -ivh mysql-community-libs-8.0.25-1.el7.x86\_64.rpm --nodeps --force 命令安装 libs

7、通过 rpm -ivh mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86\_64.rpm --nodeps --force 命令安装 client

8、通过 rpm -ivh mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86\_64.rpm --nodeps --force 命令安装 server

9、查看已经安装的MySQL rpm -qa | grep mysql

```
[root@localhost mysql]# rpm -qa | grep mysql
mysql-community-server-8.0.25-1.el7.x86_64
mysql-community-clibs-8.0.25-1.el7.x86_64
mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64
mysql-community-client-8.0.25-1.el7.x86_64
[root@localhost mysql]#
```

10、设置mysql8不区分表名大小写,打开 vim /etc/my.cnf ,在末行添加:lower case table names=1

```
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
lower_case_table_names=1
```

11、执行一下命令初始化MySQL和基本配置

```
1mysqld --initialize# 初始化MySQL2chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R# 将mysql目录划分给mysql用户和mysql组3systemctl start mysqld.service# 启动MySQL服务4systemctl enable mysqld.service# 设置MySQL服务开机启动
```

```
[root@localhost mysql]# mysqld --initialize
[root@localhost mysql]# chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R
[root@localhost mysql]# systemctl start mysqld.service
[root@localhost mysql]# systemctl enable mysqld.service
```

12、查看初始密码 cat /var/log/mysql.log | grep password

```
[root@localhost mysql]# cat /var/log/mysqld.log | grep password
2021-05-18T15:15:14.240385Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: x,q-sy8+g&gG
[root@localhost mysql]# |
```

如图所示,密码是: x,q-sy8+g&gG

13、使用初始密码登录数据库: mysql -user root -p , Linux下输入密码是不显示的

```
[root@localhost mysql]# mysql -u root -p
Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.25

Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

14、修改初始密码: ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql\_native\_password BY 'root';

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
mysql>
```

#### 15、输入 exit 退出,再次使用新密码登录

```
mysql> exit

Bye

[root@localhost mysql]# mysql -u root -p

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 9

Server version: 8.0.25 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

#### 16、配置MySQL可以远程访问

```
1 -- 创建root账号,%表示可以远程连接
2 create user 'root'@'%' identified with mysql_native_password by 'root';
3 -- 给'root'@'%'用户添加权限
4 grant all privileges on *.* to 'root'@'%' with grant option;
5 -- 刷新权限
6 flush privileges;
```

```
mysql> create user 'root'@'%' identified with mysql_native_password by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'root'@'%' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>
```

#### 17、配置防火墙放行

1 # 开启8080端口命令,注意命令中间的空格firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent# 重新加载防火墙firewall-cmd --reload