PCL C++ 编程规范

PCL推荐的命名规范

文件命名

- 所有的文件名单词之间应该用下划线隔开,例如unordered_map.hpp
- 头文件的扩展名为.h
- 模板类实现文件的扩展名为.hpp
- 源文件的扩展名为.cpp

目录命名

- 头文件都应该放在源码目录树中的include/下
- 模板类实现文件都应该放在目录树中的include/impl/下
- 源文件都应该放在目录树中的src/下

Include语句

```
#include <pcl/module_name/file_name.h>
#include <pcl/module_name/impl/file_name.hpp>
#include "file_name.cpp"
```

宏定义命名

例如pcl/filters/bilateral.h对应PCL_FILTERS——BILATERAL_H_。#ifndef和#define定义放在BSD协议后面,代码前面。#endif定义一直在文件结尾,并且加上一句注释掉的宏,对应头文件的宏定义,例如:

```
// the BSD license
#ifndef PCL_MODULE_NAME_IMPL_FILE_NAME_HPP_ // 为避免重复包含头文件而定义的宏
#define PCL_MODULE_NAME_IMPL_FILE_NAME_HPP_
// the code
#endif // PCL_MODULE_NAME_IMPL_FILE_NAME_HPP_
```

命名空间命名

```
namespace pcl_io
{
    ...
}
```

类/结构命名

类名(和其他自定义类型的名称)应该是CamelCased命名规范

```
class ExampleClass;
class PFHEstimation;
```

函数/成员函数命名

```
int
applyExample(int example_arg);
```

变量命名

变量的命名应该单词之间用下划线隔开,例如

```
int my_variable;
```

• 迭代子变量命名 应该反映出它迭代的对象

```
std::list<int> pid_list;
std::list<int>::iterator pid_list; // 指示迭代的对象为点的索引
```

• 常量命名 变量的名字应该是全大写

```
const static int MY_CONSTANT = 1000;
```

• 成员变量名 类的成员变量名命名单词之间用下划线隔开并且以下划线结尾

```
int example int ; // 对阅读PCL源码很有帮助,可明显区分成员变量与局部变量
```

return语句

return语句需要在圆括号中设定返回值

```
int
main()
{
    return (0);
}
```

pcl推荐的缩进与格式

命名空间缩进格式

在头文件里,命名空间的内容应该缩进两个空格,例如:

```
namespace pcl
{
class Foo
{
    ...
```

```
};
}
```

类格式

一个模板类的模板参数必须与类定义在不同行,例如:

```
template <typename T>
class Foo
{
    ...
}
```

函数/类成员函数格式

每一个函数的返回类型声明必须与函数声明放在不同的行,例如:

```
void
bar();
```

在函数实现的时候也是一样,返回类型声明必须与函数声明放在不同的行,例如:

```
void
bar()
{
    ...
}
```

或者:

```
void
Foo::bar()
{
    ...
}
```

或者:

```
template<typename T> void
Foo<T>::bar()
{
    ...
}
```

花括号

```
if (a⟨b)
{
    ...
}
else
```

3/19

```
{
...
}
```

空格格式

让我们再来强调一次,在PCL中的每一个代码块的标准缩进是两个空格,这里用当个空格来隔开函数/类成员函数名字与其参数列表,例如:

```
int
exampleMethod(int example_arg);
```

如果在头文件内嵌套应用了命名空间名,需要将其缩进两个空格,例如:

```
namespace foo
{
  namespace bar
  {
    void
    method(int my_var);
  }
}
```

类和结构成员采用两个空格进行缩进,访问权限限定(public,private and protected)与类成员一级,而在其限定下的成员则需要缩进两个空格,例如:

设计结构

类和应用程序接口

对于PCL的大多数类而言,调用接口(所有public成员)是不含公开成员变量的,而只有采用两种成员方法(不排除有部分类有公开成员):

- 固定的类型:它运行通过get/set修改或者添加参数以及输入数据
- 实际实现功能的函数,例如运算、滤波、分割、配准等处理功能

参数传递

get/set类型的方式遵循以下规则:

- 如果大量的数据需要传递,优先采用boost共享指针,而不是传递实际的数据
- 成对的get与set类型成员函数总是需要采用一致的数据类型
- 对于get类型成员函数而言,如果只有一个参数需要被传递则会通过返回值,如果是两个或两个以上的参数需要传递,则通过引用方式进行传递

对于运算、滤波、分割等类型的参数遵循以下规则:

- 无论传递数据的大小,返回参数最好是非指针型参数
- 总是通过引用方式来传递输出参数

如何编写新的PCL类

略

PCL已有点类型介绍和增加自定义的点类型

为什么用PointT类型

```
struct PointXYZ
{
    float x;
    float y;
    float z;
    float padding; // 作为填补位数以满足存储对齐要求
};
```

PCL中有哪些可用的PintT类型

PointXYZ-----成员变量: float x,y,z;

PointXYZ是使用最常见的一个点云数据类型,因为它只包含三维XYZ坐标信息,这三个浮点数附加上一个浮点数来满足存储对齐,用户可以利用points[i].data[0]或者points[i].x访问点的x坐标值。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};
```

PointXYZI-----成员变量: float x,y,z;

PointXYZI是一个简单的XYZ坐标加intensity的point类型,理想情况下,这四个变量将新建单独一个结构体,并且满足存储对齐,然而,由于point的大部分操作会把data[4]元素设置成为0或者1(用于变换),不能让intensity与XYZ在同一个结构体中,如果这样的话其内容就会被覆盖掉。例如,两个点的点积会把他们的第4个元素设置成为0,否则该点积就没有意义,等等。因此,对于兼容存储对齐用3个额外的浮点数来填补intensity,这样在存储方面效率较低,但是符合存储对齐要求,运行效率较高。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    float x;
    float y;
    float z;
    };
}:
union
{
    struct
        float intensity;
    };
    float data_c[4];
};
```

PointXYZRGBA------成员变量:float x,y,z;uint32_t rgba;

除了RGBA信息被包含在一个整型变量中,其他的和PointXYZI类似。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};

union
{
    struct
    {
        uint32_t rgba;
    };
    float data_c[4];
};
```

PointXYZRGB-----float x , Y , z , rgb;

除了RGB信息被包含在一个浮点型变量中,其他和PointXYZRGBA类似。RGB数据被压缩到一个浮点数里的原因在于早期PCL是作为ROS项目的一部分来开发的,那里RGB数据是用浮点数来传送的,PCL设计者希望所有遗留代码会重新更改(在PCI_2.x中很可能这样做),可能取消此数据类型。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};

union
{
    struct
    {
        float rgb;
    };
    float data_c[4];
}
```

PointXY-----float x,y;

简单的二维x-y point结构代码如下:

```
struct
{
    float x;
    float y;
}
```

InterestPoint-----float x,y,z,strength;

除了strength表示关键点的强度的测量值,其他的和PointXYZI类似。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
union
{
```

```
struct
{
    float strength;
};
float data_c[4];
}
```

Normal-----float normal[3],curvature;

另一个最常用的数据类型,Normal结构体表示给定点所在样本曲面上的法线方向,以及对应曲率的测量值(通过曲面块特征值之间关系获得---查看NormalEsti-mation类API以便获得更多信息,后续章节有介绍),由于在PCL中对曲面法线的操作很普遍,还是用第4个元素来占位,这样就兼容SSE和高效计算,例如,用户访问法向量的第一个坐标,可以通过points[i].data_n[0]或者points[i].normal[0]或者points[i].normal_x,在此再一次强调,曲率不能被存储在同一个结构体中,因为它会被普通的数据操作覆盖掉。

```
union
{
    float data_n[4];
    float normal[3];
    struct
    {
        float normal_x;
        float normal_y;
        float normal_z;
        };
};
```

PointNormal-----float x,y,z;float normal[3],curvature;

PointNormal是存储XYZ数据的point结构体,并且包括采样点对应法线和曲率。

```
union
{
    float data[4]:
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};
union
    float data_n[4];
    float normal[3];
    struct
        float normal_x;
        float normal_y;
        float normal_z;
    };
};
```

```
union
{
    float curvature;
    struct
    {
        float data_c[4];
    }
}
```

PointXYZRGBNormal-----float x,y,z,rgb,normal[3],curvature;

```
union
{
    float data[4];
    struct
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};
union
{
    float data_n[4];
    float normal[3];
    struct
        float normal_x;
        float normal_y;
        float normal_z;
    };
};
union
    struct
        float rgb;
        float curvature;
    };
    float data_c[4];
};
```

PointXYZINormal-----float x,y,z,intensity,normal[3],curvature;

PointXYZINormal存储XYZ数据和强度值的point结构体,并且包括曲面法线和曲率。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
```

```
float x;
        float y;
        float z:
    };
};
union
{
    float data_n[4];
    float normal[3];
    struct
        float normal x;
        float normal y;
        float normal_z;
    };
union
{
    struct
        float intensity;
        float curvature;
    };
    float data_c[4];
};
```

PointWithRange-----float x,y,z(union with float point[4]),range;

PointWithRange除了range包含从所获得的视点到采样点的距离测量值之外,其他与PointXYZI类似。

```
union
{
    float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};

union
{
    struct
    {
        float range;
    };
    float data_c[4];
};
```

PointWithViewpoint-----float x,y,z,vp_x,vp_y,vp_z;

PointWithViewpoint除了vp_x,vp_y和vp_z以三维点表示所获得的视点之其他与PointXYZI一样。外

```
union
    float data[4];
    struct
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};
union
{
    struct
        float vp_x;
        float vp_y;
        float vp z;
    };
    float data_c[4];
};
```

MomentInvariants-----float j1 , j2 , j3;

MomentInvariants是一个包含采样曲面上面片的3个不变矩的point类型,描述面片上质量的分布情况。查看MomentInvariantsEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
    float j1, j2, j3;
};
```

PrincipalRadiiRSD-----float r_min,r_max;

PrincipalRadiiRSD是一个包含曲面块上两个RSD半径的point类型,查看RSDEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
   float r_min, r_max;
};
```

Boundary-----uint8_t boundary_point;

Boundary存储一个点是否位于曲面边界上的简单point类型,查看BoundaryEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
    uint8_t boundary_point;
};
```

PrincipalCurvatures-----float principal_curvature[3],pc1,pc2;

包含给定点主曲率的简单point类型。查看PrincipalCurvaturesEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
    union
    {
       float principal_curvature[3];
       struct
       {
          float principal_curvature_x;
          float principal_curvature_y;
          float principal_curvature_z;
       };
    };
    float pc1;
    float pc2;
};
```

PFHSignature125-----float pfh[125];

PFHSignaturel25包含给定点的PFH(点特征直方图)的简单point类型,查看PFHEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
   float histogram[125];
};
```

FPFHSignature33-----float fpfh[33];

FPFHSignature33包含给定点的FPFH(快速点特征直方图)的简单point类型,查看FPFHEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
   float histogram[33];
};
```

VFHSignature308-----float vfh[308];

VFHSignature308包含给定点VFH(视点特征直方图)的简单point类型,查看VFHEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
   float histogram[308];
};
```

Narf36-----float x, y, z, roll, pitch, yaw; float descriptor[36];

Narf36包含给定点NARF(归一化对齐半径特征)的简单point类型,查看NARFEstimation以获得更多信息。

```
struct {
```

```
float x, y, z, roll, pitch, yaw;
float descriptor[36];
};
```

BorderDescription-----int x,y;BorderTraits traits;

BorderDescription包含给定点边界类型的简单point类型,看BorderEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
   int x,y;
   BorderTraits traits;
};
```

IntensityGradient-----float gradient[3];

IntensityGradient包含给定点强度的梯度point类型,查看IntensityGradientEstimation以获得更多信息。

```
struct
{
    union
    {
        float gradient[3];
        struct
        {
            float gradient_x;
            float gradient_y;
            float gradient_z;
        };
      };
};
```

Histogram-----float histogram[N];

Histogram用来存储一般用途的n维直方图

```
template<int N>
struct Histogram
{
   float histogram[N];
};
```

PointWithScale-----float x, y, z, scale;

PointWithScale除了scale表示某点用于几何操作的尺度(例如,计算最近邻所用的球体半径,窗口尺寸等),其他的和PointXYZI一样。

```
struct
{
    union
    {
```

```
float data[4];
    struct
    {
        float x;
        float y;
        float z;
        };
    };
    float scale;
};
```

PointSurfel-----float x, y, z, normal[3], rgba, radius, confidence, curvature;

PointSurfel存储XYZ坐标、曲面法线、RGB信息、半径、置信区间和曲面曲率的复杂point类型。

```
union
    float data[4];
    struct
        float x;
        float y;
        float z;
    };
};
union
    float data_n[4];
    float normal[3];
    struct
        float normal x;
        float normal y;
        float normal_z;
    };
};
union
    struct
        uint32_t rgba;
        float radius;
        float confidence;
        float curvature;
    };
    float data_c[4];
};
```

如何在模板类中使用这些PointT类型

由于PCL模块较多,并且是一个模板库,在一个源文件里包含很多PCL算法会减慢编译过程,在撰写本文档的时候,大多数C++编译器仍然没有很好地来优化处理大量模板文件,尤其是涉及优化(-O2 或者-O3)问题的时候。为

了使包含和链接到PCL库的用户代码编译速度提高,我们使用显示的模板实例化,最终编译链接的库包括了所有可能的模板实例---在这些组合中使PCL中已经定义的point类型的所有模板类都能够直接调用,不需要重新编译,这意味着一旦PCL编译成库,任何用户代码都不需要编译模板化代码,这样就加速了用户编译过程。这个是通过在头文件中首先声明了我们的类和方法,再在模板类实现头文件中进行实现,配置在源文件中进行显示的实例化,最后在编译链接时分别实例化。举一个例子:

```
//foo.h
#ifdef PCL_F00_
#define PCL_F00_
template<typename PointT>
class Foo
{
    public:
    void
    compute(const pcl::PointCloud<PointT> &input, pcl::PointCloud<PointT> &output);
}
#endif // PCL_F00_
```

```
// impl/foo.hpp
#ifndef PCL_IMPL_F00_
#define PCL_IMPL_F00_
#include "foo.h"
template<typename PointT>void
Foo::compute(const pcl::PointCloud<PointT> &input, pcl::PointCloud<PointT> &output = input;
}
#endif // PCL_IMPL_F00_
```

上面定义了Foo::compute方法的模板实现,这种定义通常不与用户代码混合。

```
// foo.cpp
#include "pcl/point_types.h"
#include "pcl/impl/instantiate.hpp"
#include "foo.h"
#include "impl/foo.hpp"
// Instantiations of specific point types
PCL_INSTANTIATE(Foo, PCL_XYZ_POINT_TYPES);
```

最后,上面展示了在PCL中是如何进行显式实例化的,宏PCL_INSTANTIATE仅仅检查给定的类型清单并为每一个类型创建对应一个类实例。pcl/include/pcl/impl/instantiate.hpp中有如下代码:

```
//PCL_INSTANTIATE: call to instantiate template TEMPLATE for all
//POINT_TYPES
#define PCL_INSTANTIATE_IMPL(r, TEMPLATE, POINT_TYPE)\
BOOST_PP_CAT(PCL_INSTANTIATE_, TEMPLATE)(POINT_TYPE)
#define PCL_INSTANTIATE(TEMPLATE, POINT_TYPES) \
BOOST_PP_SEQ_FOR_EACH(PCL_INSTANTIATE_IMPL, TEMPLATE, POINT_TYPES);
```

PCL XYZ POINT TYPES在这里(在pcl/include/pcl/impl/point types.hpp中):

```
//Define all point types that include XYZ data
#define PCL_XYZ_POINT_TYPES \
    (pc1::PointXYZ) \
    (pc1::PointXYZI) \
    (pc1::PointXYZRGBA) \
    (pc1::PointXYZRGBA) \
    (pc1::PointNormal) \
    (pc1::PointXYZINormal) \
    (pc1::PointWithRange) \
    (pc1::PointWithViewpoint) \
    (pc1::PointWithScale)
```

实际上,如果只是想给pcl::PointXYZ类型实例化Foo这一个实例类,不需要使用宏,而只需要像下面这样简单地做:

```
//foo.cpp
#include "pcl/point-types.h"
#include "pcl/impl/instantiate.hpp"
#include "foo.h"
#include "impl/foo.hpp"
template class Foo <pcl::PointXYZ>;
```

注意:查看David Vandervoorde和Nicolai M. Josuttis所著的C++ Templates --- The Complete Guide,可获得关于显示实例化的更多信息。

如何增加新的PointT类型

为了增加新的point类型,首先需要进行定义,例如:

```
struct MyPointType
{
   float test;
}
```

然后,得确保自己的代码包含了PCL中特定的类/算法类型的模板头文件的实现,它将和新的point类型MyPointType 共同使用,例如,想使用pcl::PassThrough。只需要使用下面的代码即可:

```
#include <pcl/filters/passthrough.h>
#include <pcl/filters/impl/passthrough.hpp>
// test rest of the code goes here
```

如果自己的代码是库的一部分,可以被他人使用,需要为自己的MyPointType类型进行显示实例化。 下面的代码段创建了包含XYZ数据的新point类型,连同一个的test的浮点型数据,这样满足存储对齐。

```
#include <pcl/point_types.h>
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl/io/pcl_io.h>
struct MyPointType //定义点类型结构
{
    PCL_ADD_POINT4D; // 该点类型有4个元素
    float test;
    EIGEN_MAKE_ALIGNED_OPERATOR_NEW // 确保new操作符对齐操作
```

```
} // 强制SSE对齐
POINT CLOUD REGISTER POINT STRUCT (MyPointType, // 注册点类型宏
    (float, x, x)
    (float, y, y)
    (float, z, z)
    (float, test, test)
    )
int main(int argc, char **argv)
{
    pcl::PointCloud<MyPointType> cloud;
    cloud. points. resize (2);
    cloud. width = 2:
    cloud. height = 1;
    cloud. points [0]. test = 1:
    cloud. points[1]. test = 2;
    cloud.points[0].x = cloud.points[0].y = cloud.points[0].z = 0;
    cloud.points[1].x = cloud.points[1].y = cloud.points[1].z = 3;
    pcl::io::savePCDFile("test.pcd", cloud);
```

PCL中异常处理机制

本节主要讨论PCL在编写和应用过程中如何利用PCL的异常机制,提高程序的稳健性,首先从PCL开发者角度,解释如何定义和抛出自己的异常,最后从PCL使用者角度出发解释用户如何捕获异常及处理异常。

开发者如何增加一个新的异常类

为了增强程序的稳健性,PCL提供了异常处理机制,作为PCL的开发者需要通过自定义异常以及抛出异常,告诉调用者在出现什么错误,并提示其如何处理,在PCL中规定任何一个新定义的PCL异常类都需要继承于PCLException类,其具体定义在文件pcl/exceptions.h中,这样才能够使用PCL中其他和异常处理相关的机制和宏定义等。

上面是一个最简单的自定义异常类,只定义了空的重构函数,但也足以可以完成对一般异常信息的抛出等功能了。

如何使用自定义的异常

在PCL中为了方便开发者使用自定义的异常,定义下面宏定义:

```
#define PCL_THROW_EXCEPTION(ExceptionName, message)
{
   std::ostringstream s;
   s << message;
   throw ExceptionName(s.str(), __FILE__, "", __LINE__);
}</pre>
```

在异常抛出时使用就相当简单,添加下面的代码即可完成对异常的抛出:

```
if(my_requirements != the_parameters_ used_)
    PCL_THROW_EXCEPTION(MyException, "my requirements are not met" <<the_parameters_used);</pre>
```

如此,通过宏调用就可以实现对异常的抛出,此处抛出的异常包含异常信息、发生异常的文件名以及异常发生的行号,当然这里异常信息可以包含很多信息,主要因为在宏定义中通过使用ostringstream的对象,开发者可以任意自定义自己的异常信息,例如添加运行过程中一些重要的参数名或变量名以及其值等,这样就给异常捕获者更多有用的信息,方便异常处理。这里需要说明的另一个问题,以下面代码为例:

```
/* * Function that does cool stuff

* \param nb number of points

* \throws MyException

*//Doxygen格式的注释,在进行API文档生成时,会把该注释作为帮助信息,与函数说明放在一起。
void

myFunction(int nb);
```

PCL开发者在自定义函数中,如果使用了异常抛出则需要添加Doxygen格式的注释,这样可以在最终的API文档中产生帮助信息,使用者通过文档可以知道,在调用该函数时需要捕获异常和进行异常处理,本例中在用户调用myFunction函数时,就需要捕获处理MyException异常。

异常的处理

作为PCL的使用者来说,为了能更好地处理异常,你需要使用try...catch程序块。此处和其他异常处理基本一样,例如下面实例:

异常的处理与其自身的上下文关系很大,并没有一般的规律可循,此处列举一些最常用的处理方式:

- (1)如果捕获的异常很关键那就终止运行。
- (2)修改异常抛出函数的当前调用参数,在此重新调用该函数。
- (3)抛出明确而对用户有意义的异常消息。
- (4)采取继续运行该程序,这种选择慎用。本小节只是简单对PCL异常处理机制进行简单实例解说,在PCL官方论坛中有关异常处理的讨论比较多,读者可以自行参考。