

Sistemas Operacionais

Unidade Dois

Prof. Flávio Márcio de Moraes e Silva



Conceitos de Processo

- Processo um programa em execução
 - Organizados em vários processos seqüenciais
- Um processo inclui:
 - Contador de programa
 - Registradores (pilha)
 - Variáveis (seção de dados)



Conceitos de Processo

- Ciclo de vida de um processo
 - Tempo entre a criação do mesmo e sua destruição no SO
 - SO's lidam de formas diferentes com a criação de processos (numero fixo x variável de processos, processos soltos x vinculados a seções de usuários, etc)
- Relacionamento entre processos
 - Independência total de processos
 - Grupos de processos
 - Hierarquia de processos




Estados de Processos

- A medida em que o programa executa, seu estado muda:
 - Novo: O processo está sendo criado
 - Pronto: O processo está esperando para ser atribuído a um processador
 - Em execução: Instruções estão sendo executadas
 - Em espera: O processo espera por um evento
 - Encerrado: O processo terminou sua execução



Estados de Processos



Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio 5



Transição de Estado

Transição 1

Ocorre quando um processo descobre que n\u00e3o pode prosseguir

Transições 2 e 3

- São causadas pelo escalonador de processo
- O processo n\u00e3o precisa tomar conhecimento que foi interrompido
- Dispatcher = responsável pela reposição de contexto (voltar valores dos registradores na transição 3)

Transição 4

Ocorre quando acontece um evento externo pelo qual um processo estava aguardando



Bloco de Controle de Processos

- Informação associada com cada processo
 - Contador de Programa
 - Pilha de execução
 - Registradores da CPU
 - Estado do processo (apto, executando, bloqueado, etc)
 - Informações de escalonamento de CPU (tempo de processador, prioridade)
 - Informações de gerência de memória
 - Informações de status de I/O
 - Informações de arquivos abertos



- Processos são baseados em dois conceitos independentes: agrupamento de recursos e execução
 - Threads são úteis quando há a necessidade de separá-los
- Um thread (ou processo leve) é uma unidade básica de utilização da CPU. Consiste em:
 - Contador de programa: para manter o controle da próxima instrução a ser executada
 - Conjunto de registradores: contêm suas variáveis atuais de trabalho
 - Pilha: traz o histórico de execução, e uma estrutura para cada processo chamado e não retornado



- Um thread compartilha com outros threads do mesmo processo:
 - Seção de código
 - Seção de dados
 - Recursos do SO
- Um processo tradicional ou pesado é igual a uma tarefa com apenas um thread



- Em uma tarefa com múltiplos threads, enquanto um thread servidor está bloqueado e esperando, um segundo thread na mesma tarefa pode executar
 - Cooperação entre múltiplos threads na mesma tarefa confere maior produção (throughput) e performance
 - Aplicações que requerem o compartilhamento de um buffer comum se beneficiam da utilização de threads

Exemplos:

- Um navegador Web pode ter um thread exibindo uma imagem enquanto outro recupera dados na rede
- Um editor de textos pode ter um thread lendo caracteres do teclado enquanto outro faz a verificação ortográfica





Vantagens

- Capacidade de Resposta: tarefas podem ser executadas enquanto outras esperam por recurso
- Compartilhamento de Recursos: facilita acesso
- Economia: alocar memória e recursos para a criação de um processo novo é caro
- Utilização de arquiteturas paralelas



Processos com um ou Vários Threads





Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio 12



Escalonamento: Conceitos Básicos

- A utilização máxima de CPU é obtida através de multiprogramação. Com um só processador, nunca haverá mais de um processo em execução
- Quando dois ou mais processos estão na situação de pronto, o SO deverá fazer a escolha de qual processo será executado
 - Escalonador é a parte do SO que escolhe processo
 - Utiliza algoritmos de escalonamento
 - A troca de processo é "cara" para a CPU



Comportamento do Processo

- Todo processo alterna surtos de uso da CPU com requisições de E/S
- Tipos de surtos
 - Orientado a CPU
 - Passam a maior parte do tempo utilizando a CPU
 - Orientado a E/S
 - Passam a maior parte do tempo realizando E/S
- A medida que a velocidade dos processadores aumentam os processos tendem a ficar orientados a E/S




Critérios de Escalonamento

- É fundamental o SO saber o momento certo de escalonar um processo
- Decisões de escalonamento de CPU ocorrem quando o processo:
 - Muda do estado de execução para espera
 - 2. Muda do estado de execução para pronto
 - 3. Muda do estado de espera para pronto
 - 4. Termina
- Escalonamento não-preemptivo um processo só perde a CPU por vontade própria (término ou chamada de sistema 1 e 4).
- Escalonamento preemptivo o processo em execução pode perder a CPU para outro e maior prioridade (2 e 3).



Estados de Processos



Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio 16



Critérios de Escalonamento

- Características para comparação de algoritmos:
 - Utilização de CPU: manter a CPU o mais ocupada possível
 - Throughput: quantidade de processos que completam sua execução por unidade de tempo
 - Tempo de retorno: quantidade de tempo para executar um processo
 - Tempo de espera: quantidade de tempo que um processo gasta na fila de processos prontos
 - Tempo de resposta: quantidade de tempo gasto entre a requisição e a produção da primeira resposta



Critérios de Escalonamento

- Máxima utilização de CPU
- Máximo throughput
- Mínimo tempo de retorno
- Mínimo tempo de espera
- Mínimo tempo de resposta

Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio 18




Primeiro a chegar é servido (FIFO)

Exemplo: <u>Processo</u>

Duração de Surto

$$\begin{array}{ccc}
 P_1 & 24 \\
 P_2 & 3 \\
 P_3 & 3 \\
 \end{array}$$

• Suponha que os processos chegam na ordem: P_1 , P_2 , P_3 O diagrama para o escalonamento é:




- O tempo de espera para $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- O tempo de espera médio: (0 + 24 + 27)/3 = 17



Primeiro a chegar é servido (FIFO)

- Suponha que os processos cheguem na ordem: P_2 , P_3 , P_1
- O diagrama para o escalonamento é:



- O tempo de espera para $P_1 = 6$; $P_2 = 0$; $P_3 = 3$
- O tempo de espera médio : (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Muito melhor que o anterior
- Efeito Comboio: pequenos processos atrás de longos processos



Escalonamento job mais curto primeiro (SJF)


- Associa a cada processo o tamanho do seu próximo surto de CPU. Usa estes valores para escalonar o processo com o menor tempo
- Dois esquemas:
 - Não-preemptivo uma vez que a CPU é dada ao processo, não pode ser retirada até completar seu surto
 - Preemptiva se um novo processo chegar com um tempo de surto de CPU menor que o tempo restante do processo sendo executado, é feita a troca. Este esquema é conhecido como Menor-tempo-restante-primeiro (SRTF)
- SJF preemptivo é ótimo sempre dá o mínimo tempo médio de espera para o conjunto de processos



Escalonamento job mais curto primeiro (SJF)

Exemplo	<u>Processo</u>	<u>Chegada</u>	Tempo Surto
	P_{1}	0.0	7
	P_2	2.0	4
	P_3	4.0	1
	P_4	5.0	4

SJF (não-preemptivo)




• Tempo médio de espera = (0 + 3 + 6 + 7)/4 = 4



Escalonamento job mais curto primeiro (SJF)

Exemplo	<u>Processo</u>	<u>Chegada</u>	Tempo Surto
	P_{1}	0.0	7
	P_2	2.0	4
	P_3	4.0	1
	P_{4}	5.0	4

SJF (preemptivo)



• Tempo médio de espera = (0 + 0 + 0 + 2)/4 = 0.5



- Escalonamento por prioridade
- Um número de prioridade (inteiro) é associado com cada processo
- A CPU é alocada para o processo com maior prioridade (menor valor ≡ maior prioridade)
- SJF é um escalonamento por prioridade, onde a prioridade é dada pelo tempo de surto
- Problema: Starvation processos com baixa prioridade podem nunca serem executados
- Solução: Envelhecimento (Aging) a prioridade aumenta com o tempo



Round Robin (RR)

- Cada processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU (quantum), geralmente 10-100 ms. Após este tempo, o processo é retirado e inserido no fim da fila de prontos
- Se existirem n processos na fila de prontos e o quantum for q, cada processo terá 1/n de tempo de CPU em parcelas de no máximo q unidades de tempo por vez. Nenhum processo esperará mais que (n-1)q unidades de tempo
- Não precisa esperar até o final do quantum
 - Quando um processo termina outro processo utiliza a CPU imediatamente



Round Robin (RR)


- Desempenho
 - q grande \Rightarrow FIFO
 - q pequeno $\Rightarrow q$ deve ser grande em relação ao tempo de troca de contexto, ou o overhead será muito alto
 - Se q possui 4ms e o tempo de chaveamento é 1ms, o resultado será péssimo



Round Robin (RR) -> q = 20

Exemplo	<u>Processo</u>	Tempo de Surto
	P_{1}	53
	P_2	17
	P_3	68
	P_4	24

O diagrama é:



 Tipicamente, maior média de retorno que SJF, mas melhor resposta



 Com base nos dados abaixo mostre os diagramas de escalonamento para os algoritmos: FIFO, SJF Preemptivo, SJF Não-Preemptivo, por Prioridade Preemptivo, por Prioridade Não-Preemptivo e Round-Robim (quantum = 2).

<u>Prioridade</u>	<u>Processo</u>	<u>Chegada</u>	Tempo Surto
3	<i>P4</i>	0.0	8
2	<i>P3</i>	2.0	2
1	<i>P2</i>	4.0	4
2	<i>P1</i>	5.0	6



Filas Multiplas

- A fila de prontos é particionada em filas separadas:
 - primeiro plano (interativo)
 - segundo plano (batch)
- Cada fila tem seu próprio algoritmo de escalonamento, por exemplo:
 - primeiro plano RR
 - segundo plano FIFO
- Deve haver escalonamento entre as filas
 - Escalonamento de prioridade fixa: primeiro plano pode ter prioridade sobre o segundo plano. Possibilidade de starvation
 - Fatia de tempo: cada fila recebe uma certa quantidade de tempo de CPU que pode ser escalonada entre seus processos. Por exemplo, 80% para primeiro plano em RR e 20% para o segundo plano em FIFO




Filas Multiplas com Realimentação

- Um processo pode passar de uma fila para outra. O envelhecimento pode ser implementado desta maneira
- O escalonador de Filas Múltiplas com realimentação é definido pelos seguintes parâmetros:
 - número de filas
 - algoritmos de escalonamento para cada fila
 - algoritmo de escalonamento entre filas
 - método usado para determinar a promoção de um processo a uma fila de maior prioridade
 - método usado para determinar quando rebaixar um processo
 - método usado para determinar em qual fila o processo deve entrar quando precisar de serviço



SJF - Filas Multiplas com Realimentação

- Três filas:
 - Q_0 quantum 8 ms
 - Q_1 quantum 16 ms
 - Q_2 FCFS = FIFO



Escalonador

- Um novo job entra na fila Q_0 servido por FIFO. Quando recebe CPU, o job tem 8 ms. Se não terminar em 8 ms, o job é removido para Q_1 .
- Em Q_1 o job é servido por FIFO e recebe 16 ms adicionais. Se ainda não terminar, é transferido para Q_2 .
- Algoritmo entre filas por PRIORIDADE: $Q_0 > Q_1 > Q_2$



- Proponha uma solução de escalonamento de processos, através de filas múltiplas com ou sem realimentação, para o seguinte problema de uma empresa, existem:
 - Processos lentos, acima de 3hs/processo, sem restrição de data e hora para executarem.
 - Processos de alta prioridade para a empresa.
 - Processos dos usuários de tempo variável, sendo interessante executar os orientados a E/S primeiro.