

Sistemas Operacionais

Unidade Três

Prof. Flávio Márcio de Moraes e Silva



Programação Concorrente

- Programa Seqüencial: executado por apenas um processo.
- Programa Concorrente: executado simultaneamente por diversos processos que cooperam entre si, isto é, trocam informações. (Programação Paralela)
- O verbo "concorrer" em português possui vários sentidos como "cooperar", "disputa ou competição" e "existir simultaneamente". Todos estes sentidos são aplicáveis para a programação concorrente.
 - João providenciou as bebidas concorrentemente Maria fez a comida, para o jantar.
 - João concorreu com Maria nos jogos de matemática.
 - João e Maria viveram em épocas concorrentes.



- Aumento de desempenho:
 - Permite a exploração do paralelismo real disponível em máquinas multiprocessadoras
 - Sobreposição de operações de E/S com processamento
- Facilidade de desenvolvimento de aplicações que possuem um paralelismo intrínseco



Desvantagens

- Programação concorrente mais complexa que a seqüencial.
- Problemas com: interação entre processos, velocidade dos processos e situações de escalonamento dos processos.
- Erros difíceis de serem encontrados e reproduzidos.



Exemplo – Processo Impressor

- Sequencial:
- Arquivo -> Processo -> Impressora
- Problema: enquanto o processo esta lendo arquivo do HD a impressora esta parada e vice-versa.
- Solução concorrente:
- Arquivo->Processo Leitor->Buffer
- Buffer->Processo Impressor->Impressora
- OBS: Buffer região compartilhada entre processos



Especificação do Paralelismo


- Quantos processos participarão?
- Quem fará o que?
- Dependência entre tarefas (pode-se ilustrar com grafos)
- Notação para especificar paralelismo:
 - Fork\Wait
 - ParBegin\ParEnd

Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio

6




Fork/wait





Parbegin/parend

- Comandos empregados para definir uma sequência de comandos a serem executados concorrentemente
- A primitiva parend funciona como um ponto de sincronização (barreira)





Troca de informação entre processos

- Existem três formas básicas de processos trocarem informações:
 - Memória compartilhada
 - Mensagens
 - Arquivos (O emprego de arquivos para comunicação entre processos requer o uso de técnicas de Banco de Dados e não será abordado nesta disciplina. Abordado na disciplina BDII.)

Sistemas Operacionais Prof. Flávio Márcio 9



Regiões Críticas

- Região crítica
 - Parte do código em que há acesso à memória compartilhada
- Condição de disputa\corrida: vários processos manipulam o mesmo conjunto de dados concorrentemente e o resultado depende da ordem em que os processos são feitos. Ex: dois processos editando um mesmo arquivo texto.
- O que fazer para evitar condições de disputa\corrida?
 - Exclusão mútua: assegurar que processos sejam impedidos de usar uma variável ou arquivo compartilhado que já estiver em uso por outro processo.



Exemplo Anterior – Seção Crítica

- Processo leitor completa a leitura do arquivo do HD e salva o nome do mesmo na fila a ser lida pelo processo impressor.
- Processo impressor lê o nome do próximo arquivo a ser imprimido.
- Seção crítica fila de nomes de arquivos

11



Regiões Críticas

- Uma boa solução deve satisfazer:
 - 1. Nunca dois processos podem estar simultaneamente em suas regiões críticas
 - 2. Nenhum processo executado fora da sua região crítica pode ser bloqueado por outros processos
 - 3. Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica
 - 4. Nada pode ser afirmado sobre o número e a velocidade dos processos ou sobre o número de CPUs
 - 5. Se um processo P deseja entrar na região crítica e nenhum outro processo esta usando a mesma, o processo P não pode ser impedido de entrar



Exclusão Mútua - Mecanismos básicos

Desabilitando interrupções

- O processo desabilita todas as interrupções logo após entrar em sua região crítica e reabilita-as antes de sair
- Problema dessa abordagem
 - Processos de usuário podem desabilitar interrupções e nunca reabilitá-las.
 - Rompimento grave na segurança do SO. Somente o núcleo do SO deve ter a permissão de desabilitar alguma interrupção.



Exclusão Mútua - Mecanismos básicos

Variáveis de impedimento

- Exemplo:
 - Se uma variável *lock* estiver marcada como 0 o processo entra na região crítica e a altera para 1
 - Se a variável lock estiver marcada como 1 o processo espera
- Essa idéia não funciona (pode ocorrer disputa)
 - Antes de alterar a variável um o processo a lê como 0 e é escalonado pela CPU. Assim outro processo pode ler a variável como 0, alterá-la para 1 e entrar na região crítica
 - Exemplo no próximo slide



Exemplo anterior

- Processo A(){
- ...
- If(Lock == 0){
 - Lock = 1;
 - ... \\ Região crítica
 - Lock = 0;
 - }
- Else Aguardar();
- ...
- }

- Processo B(){
- ..
- If(Lock == 0){
 - Lock = 1;
 - ... \\ Região crítica
 - Lock = 0;
- Else Aguardar();
- ...
- }



Exclusão Mútua - Mecanismos básicos

Alternância Obrigatória

- Baseada na seqüência lógica antecessor/sucessor
- Alterna o acesso à região crítica entre dois processos

Desvantagem

- Teste continuo do valor da variável compartilhada (usa CPU)
- Se um processo falha o outro jamais entra na região crítica

```
Processo A
while (TRUE) {
    while (turn==0); // lock()
    região_critica
    turn=1; // unlock()
}
```

```
Processo B
while (TRUE) {
    while (turn==1); // lock()
    região_critica
    turn=0; // unlock()
}
```



Mecanismos para exclusão mútua

- Solução Algorítmica:
 - Combinação de variáveis do tipo lock e alternância (Dekker 1965, Peterson 1981)
- Primitivas:
 - Mutex
 - Semáforos
 - Monitor



Mutex (variável lock, acesso atômico)

- Variável compartilhada para controle de acesso a seção crítica
- CPU são projetadas levando-se em conta a possibilidade do uso de múltiplos processos
- Inclusão de duas instruções assembly para leitura e escrita de posições de memória de forma atômica.
 - CAS: Compare and Store
 - Copia o valor de uma posição de memória para um registrador interno e escreve nela o valor 1
 - · TSL: Test and Set Lock
 - Lê o valor de uma posição de memória e coloca nela um valor não zero



Primitivas *lock* e *unlock*

O emprego de mutex necessita duas primitivas



- Utiliza uma variável inteira (o semáforo) para controlar o acesso ao recurso compartilhado
 - O valor 1 indica que nenhum sinal de acordar está pendente
 - Um valor negativo N indica o número de sinais pendentes
 - Semáforo é iniciado com 1
- Primitivas do semáforo
 - Down (P Proberen testar) Chamada quando o processo deseja acessar o recurso compartilhado
 - Up (V Verhogen incrementar) Chamada quando o processo deseja liberar o recurso compartilhado
- As operações Down e Up são executadas de forma atômica sobre o semáforo
 - Uso de mutex



Semáforos

- Primitivas *lock* e *unlock* são necessariamente feitas por um mesmo processo
 - Acesso a seção crítica
- Primitivas Down (P) e Up (V) podem ser realizadas por processos diferentes
 - Gerência de recursos



- Problema do produtor-consumidor
 - Necessita 3 semáforos
 - 1 para garantir a exclusão mútua
 - mutex regição crítica: Usados para implementar exclusão mútua.
 - 1 para bloquear os produtores o quando a fila estiver cheia (sem slots disponíveis)
 - full buffer cheio
 - 1 para bloquear os consumidores o quando a fila estiver vazia (sem itens na fila)
 - empty buffer vazio



Semáforos

```
define N 100
semaphore mutex=1;
semaphore empty=0;
semaphore full=N;
void producer(void) {
 int item;
 while(1) {
   item=produz_item();
   down(&full);
   down(&mutex);
   insere_item(item);
   up(&mutex);
   up(&empty);
```

```
void consumer(void) {
  int item;
  while(1) {
    down(&empty);
    down(&mutex);
    item=remove_item();
    up(&mutex);
    up(&full);
    consome_item(item);
  }
}
```



Exercícios programação concorrente

- Para cada exercício a seguir responda:
 - Quantos e quais processos participarão?
 - Quem fará o que?
 - Qual a dependência entre tarefas?
 - Quais são as regiões críticas?
 - Qual a regra de acesso para cada região crítica?
 - Quantos semáforos serão necessários?
 - Qual o objetivo de cada semáforo?
- Mostre um esboço de algoritmo para cada processo.



Exercício 1

• Uma ponte, que separa duas cidades A e B, somente permite tráfego em um sentido de A para B ou de B para A. Se a ponte estiver vazia pode ser utilizada por carros de A ou de B. Se um carro de A acessou a ponte, ela é trancada para os carros de B e todos os carros de A que desejarem podem também acessar. Quando o último carro que sai de A para B deixar a ponte, ela deve ser liberada. Implemente o problema da ponte utilizando semáforos.



Exercício 2

Suponha um ambiente em que processos compartilham impressoras. Existem dois tipos de impressora: tipo A e Tipo B. Existem 3 classes de processos: classe PA que somente utilizam impressoras do tipo A, classe PB que somente utilizam impressoras do tipo B e classe PAB que utilizam impressoras de qualquer tipo. Esses processos, do tipo PAB, têm prioridade sobre os demais processos. Implemente utilizando semáforos.

26



Implemente o problema dos fumantes utilizando monitor. Três fumantes e um agente sentados em uma mesa. Cada fumante possui dois dos três ingredientes para se fazer um cigarro: fósforo, fumo e palha. O agente possui os três e aleatoriamente sorteia um dos ingredientes. O fumante contemplado faz o seu cigarro, fuma e libera o agente para fazer novo sorteio.