۱۵ آذر ۱۴۰۲

امتحان میان ترم ساختار و زبان کامپیوتر (۴۰۱۲۶) _و تصحیح

(مدت: ۲ ساعت)

۱- توضیح دهید چرا به جای پیادهسازی ۴ مدار متفاوت برای ۴ عمل اصلی می توان فقط با مدار جمع کننده و یک مبدل مناسب (که نام می برید و توضیح می دهید) همه چهار عمل اصلی را ساده تر پیاده سازی سخت افزاری کرد. کدام ماشین های مکانیکی از این ایده و چگونه بهره بردند؟

پاسخ: از آنجا که منفی یک عدد را می توان با مکمل گیری آن به دست آورد پس عمل تفریق معادل جمع با مکمل عدد است. ضرب (عدد صحیح) هم معادل جمعهای متوالی (مثلاً 5+5+5=5x2) است و تقسیم هم معادل تفریقهای متوالی (با لحاظ باقیمانده نهایی). پس به کمک جمع و مکمل گیر می توان بقیه عملهای اصلی حسابی را انجام داد. ماشین پاسکال جمع و تفریق را پیاده کرده بود و بر اساس آن، ماشین لایبنیز ضرب و تقسیم را پیاده کرد. البته در ماشین پاسکال، جمع زدن دو عدد با به جلو چرخاندن چرخدندههای ماشین به تعداد مورد نظر برای جمع انجام می شد و تفریق کردن با به عقب چرخاندن چرخدندهها. هر گاه نیز رقم نقلی (Carry) (یا قرضی (Borrow)) رخ می داد، چرخدنده سمت چپ یکی به جلو (یا عقب) رانده می شد.

۲- مقادیر X و Y را در معادله زیر بیابید:

$$(63)_8 + (x)_4 = (E5)_{16}$$
$$(24)_y + (15)_y = (42)_y$$


پاسخ: برای محاسبه مقادیر X و Y اعداد را اول به مبنای ۱۰ میبریم و بعد محاسبات لازم را در معادلات بهدستآمده انجام میدهیم:

$$(63)_8 + (x)_4 = (E5)_{16} \rightarrow (6 \times 8 + 3)_{10} + (x)_4 = (14 \times 16 + 5)_{10}$$

$$\rightarrow (x)_4 = (178)_{10} \quad 178 = 2 \times 4^3 + 3 \times 4^2 + 0 \times 4^1 + 2 \rightarrow x = 2302$$

$$(24)_y + (15)_y = (42)_y \rightarrow 2y + 4 + y + 5 = 4y + 2 \rightarrow 3y + 9 = 4y + 2 \rightarrow y = 7$$

۳- فرض کنید قالب اعداد ممیز شناور ۳۲ بیتی به شکل زیر است (البته طول بخشهای مختلف آن را شما باید تعیین کنید)



9 هندر است Bias جقدر است نمایش داده شود، مقدار است $CB5C71C7_{hex}$ اگر عدد است حدر این سیستم به صورت

پاسخ: اول معادل دودویی (باینری) عدد نوشته شده به Hex را مینویسیم:

CB5C71C7_{hex}=110010110101110001110001111₂

برای تعیین میادین مختلف این نمایش چنین استدلال می کنیم: بیت سمت چپ (۱) نشانه علامت منفی عدد است که جدا می کنیم. مقدار $\frac{7}{9}$ 53 از یک بخش صحیح و یک بخش اعشاری تشکیل شده است که بخش صحیح آن برابر است با: $\frac{5}{9}$ 2 (1.10101) $\frac{7}{9}$ 3.

از آنجا که اعداد مطابق صورت مسئله و فرمول داده شده هنجارشده (Normalized) با بیت ۱ ضمنی فرض شدهاند، یعنی به صورت 1.F ضرب توانی از ۲ نمایش داده میشوند، پس $\frac{7}{9}$ 53 نیز به صورت 1.F نمایش داده میشود که در آن 1 قطعاً باید با مورت 1.F شروع شود. پس با یک جستجوی ساده در عدد باینری فوق از سمت چپ، قالب یا الگوی 10101 را بهراحتی می یابیم و بدین ترتیب محل شروع میدان 1 را پیدا می کنیم (قسمت خاکستری). پس داریم:

1.10101...x $2^5 = 53\frac{7}{9}$

یس در قسمت چپ F مقدار جابجاشده، نما را می یابیم: F Biased Exponent=F که برابر F است. لذا: Bias=F مقدار جابجاشده، نما را می یابیم: F Bias=F

بدین ترتیب میدان علامت ۱ بیت، میدان نما ۶ بیت و میدان بخش جزئی (Fractional) یا همان اعشاری ۲۵ بیت دارد که در شکل، هر کدام با رنگ متفاوت نشان داده شده است.

۴- در یک پردازنده، قالب دستورات ۳ آدرسه و ۱۱۲ کد عملیات (Opcode) مختلف تعریف شده است. حافظه ۴ مگابایت ظرفیت دارد و آدرسدهی به یک بایت آن از طریق یک ثبات صورت می گیرد که در قالب دستورالعمل مشخص شده است (کلاً ۳۲ ثبات داریم). طول دستورات و حداقل تعداد بیتهای ثباتها چقدر است و چرا؟

OPCODE REG1	REG2	REG3
-------------	------	------

پاسخ: با توجه به اندازه حافظه که ۴ مگابایت است (یعنی ۲^{۲۲} بایت) پس آدرس حافظه ۲۲ بیتی است و از آنجایی که مراجعه به حافظه و عرضه آدرس بدان از طریق ثبات صورت می گیرد، پس اندازه یا طول هر ثبات باید دست کم ۲۲ بیت باشد. ۳۲ ثبات داریم پس به ۵ بیت برای شناسایی هر کدام نیاز است. در دستورالعمل هم ۳ آدرس (عملوند) تعیین شده است که می شود ۱۵ بیت. از سوی دیگر ۱۱۲ کد عملیات داریم که با ۷ بیت قابل شناسایی یا توصیف است. لذا طول میدان Opcode دست کم ۷ بیت است که با ۱۵ بیت و با ۲۷ بیت برای حداقل طول دستورالعملها. بدین سان با ثباتهای حداقل ۲۲ بیتی (چه برای ثباتهای عادی و چه برای ثباتهای PC و IR) می توان به سراغ حافظه رفت و دستورات و داده ها را واکشی و جستجو کرد یا داده ها را در آن نوشت.

۵- فرض کنید دستور Push و Pop نداریم ولی مد آدرس دهی Post-increment و Pre-decrement و eush که دوستور Mov دو می عملونده و ثبات اشاره گر پشته به نام A7 داریم. نشان دهید که چگونه می توان دستور Push D1 و Pop D4 را با امکانات این پردازنده پیاده سازی یا معادل سازی کنیم.

پاسخ: در مد آدرس دهی Post-increment اول سراغ حافظه میرویم و انتقال را انجام داده، سپس ثبات آدرس (یا اشاره گر) را افزایش میدهیم. بالعکس در مد آدرس دهی Pre-decrement ، اول مقدار ثبات اشاره گر را کاهش داده، سپس به آدرس حافظه مراجعه کرده، انتقال را انجام میدهیم. با فرض انتقال از سمت راست به چپ در دستور، اشاره A7 به راس پشته (Stack) و نوشتن روی خانه بالای آن هنگام Push همراه با کاهش آدرس و خواندن از راس پشته هنگام Pop، دستورات Push و Pop بهراحتی پیادهسازی می شود: (علامت - قبل از پرانتز به معنای افزایش پسین است)

Push D1: Mov -(A7), D1 Pop D4: Mov D4, (A7)+

۶- مشخص کنید پس از اجرای برنامه زیر، محتوای انباشتگر و خانههای حافظه چه خواهد بود؟ (در همان مبنای اعداد شکل)

(a) LdI 20 (Load Immediate)

(b) LdA 20

(c) LdInd 20 (Load Indirect)

(d) LdInd 30

Adr	Mem
60	50
50	70
40	60
30	50
20	40
10	20

پاسخ:

Ldl 20: Acc ← 20

LdA: Acc ← Mem[20]

Acc=20

Acc=40

LdInd 20: Acc ← Mem[Mem[20]]=Mem[40] → Acc=60
LdInd 30: Acc ← Mem[Mem[30]]=Mem[50] → Acc=70

مقدار خانههای حافظه تغییر نمی کند چون فقط با دستورات Load به داخل انباشتگر روبرو بودیم.

۷- کامپیوتری داری حافظهای با کلمات ۱۶ بیتی (۲ بایتی) و ۳۲ ثبات است . فرض کنید معماری مجموعه دستورالعمل (ISA) این کامپیوتر طوری باشد که همه دستورات آن داری دو عملوند (Operand) و هر دستور از یک کد عملیات (Opcode) و دو میدان (Field) برای مشخص کردن ثباتها تشکیل شده است.

الف) طول میدانهای مورد نیاز برای هر دستورالعمل چند بیت است؟

ب) این کامپیوتر حداکثر چند دستورالعمل را می تواند اجرا کند؟

ج) نوع معماری این کامپیوتر (CISC/RISC) چیست؟ چرا؟

پاسخ:

(Opcode, RegAddress1, RegAddress2) = (6,5,5)bits (الف)

 $2^6 = 64 Instructions$

ج) بیشتر به معماری RISC نزدیک است زیرا: طول دستورات ثابت است، تعداد دستورات نسبتاً کم و تعداد ثباتها نسبتاً زیاد است.

۸- این عبارت را با زبان اسمبلی فرضی یا ابداعی و معنی دار خود برای ۴ ماشین: بدون آدرس (پشتهای)، تک آدرسی (مبتنی بر انباشتگر: Accumulator)، دو آدرسی و سه آدرسی به کمک ثباتهای دلخواه برنامهنویسی و سپس با هم مقایسه یا نقد کنید: X=(A/B - C)/(Dx6+E)

پاسخ:

ماشين بدون آدرس	ماشین مبتنی بر انباشتگر (یک آدرسه)	ماشین دو آدرسه	ماشین سه ادرسه
Push A	Ld A	Div A,B	Div X,A,B
Push B	Div B	Sub A,C	Sub X,X,C
Div	Sub C	Mul D,6	Mul Y,D,6
Push C	St temp1	Add D,E	Add Y,Y,E
Sub	Ld D	Div A,D	Div X,X,Y
Push D	Muli 6	Mov X,A	
Push 6	Add E		
Mul	St temp2		
Push E	Ld temp1		
Add	Div temp2		
Div	St X		
Рор Х	(Id U: load from memory address U to Acc; St V: Store to memory Address V)		

طول برنامه ماشین پشتهای یا بدون آدرس (البته به استثناء دستورات Push و Pop که نیازمند عملوند هستند) بیش از بقیه است و هر چه تعداد عملوندهای دستورات بیشتر میشود برنامه ظاهراً کوتاهتر میشود (یعنی طبعاً تعداد دستورات کمتری لازم دارد) ولی دستورات پر عملوند طول بیتی بیشتری دارند. بنابراین با یقین نمیشود گفت کدام برنامه از نظر تعداد بایت مصرفی کوچکتر است. ماشینهای پشتهای عموماً در کمکپردازندههای حسابی استفاده شدهاند.

9- برای برنامه زیر و بر اساس مدهای آدرسدهی هر دستور که نام میبرید، آدرس موثر (Effective address) و ا بیابید. DS = 5010~H , BX = 1105H , SI = 00F7H , CX = 01E2H , DI = 0B11H OFFSET ARRAY = 0149H

MOV [0184H],AX MOV CX,[BX + 4] MOV [BX + 2×SI],DX MOV ARRAY[CX+DI],DX

پاسخ:

MOV [0184H],AX : DS × 10H + DISP = 50100H + 0184H = 50284H (قارس دهی مستقیم (یا مطلق) MOV CX,[BX + 4]: DS × 10H + BX + 4 = 50100H + 1105H + 4 = 51205H: أدرس دهی نسبی به

MOV [BX + 2×SI],DX : DS × 10H + BX + 2×SI = 50100H + 1105H + 2 × 0007H = 51213H: آدرسدهی نمایه (یندکس) مقیاس شده

MOV ARRAY[CX+DI],DX : DS × 10H + ARRAY + CX + DI = 50100H + 0149H+ 01E2H + 0B11H = 50F3CH: آدرسدهي پايه و نسبي به ثبات

۱۰ - در کد زیر، مقدار مربوط به محل یا فاصله پرش را در محل نقطهچین محاسبه و تعیین کنید.

 0000 33DB
 XOR BX,BX

 0002 B8 0001
 START: MOV AX,1

 0005 03 C3
 ADD AX,BX

 0007 E9 ...Offset1.....
 JMP NEXT

<skipped memory locations>

0200 8B D8 NEXT: MOV BX,AX 0202 E9 ...Offset2...... JMP START

پاسخ: سه نوع پرش داریم: Near ،Short و Far در اولی، فواصل پرش به طور نسبی محاسبه می شود و بین ۱۲۸ و ۱۲۰ است. دومی نیز نسبی است و بازه پرش بین ۳۲۷۳۶ و ۳۲۷۳۵ + ۱- ۲^{۱۵} است. سومی از نوع آدرس دهی مطلق است و دو بایت برای آدرس و دو بایت نیز برای CS پیش بینی می شود. در مثال بالا، وقتی پردازنده شروع به اجرای دستور نخست JMP NEXT در آدرس و دو بایت نیز برای CS پیش بینی می شود. در مثال بالا، وقتی پردازنده شروع به اجرای دستور نخست (PC) مقدار دهی آدرس 0007 می کند، شمارنده برنامه خود (PC) را یا باید به مقدار و 0000 و یا 000۸ بسته به فاصله پرش (Offset1) مقداردهی کند. از آن جا که مقصد پرش بدون شرط (Jump) نخست در آدرس 0200 است و فاصله اش از ۱۲۷ بیشتر است پس یک پرش از نوع Near در نتیجه، کد دستورالعمل Jump سه بایتی و مقدار PC برابر 000۸ خواهد بود (E9 و ۲ بایت فاصله پرش به جلو). این فاصله این گونه حساب می شود:

Offset1=0200-000A=01F6 -> E9 F6 01

0000 B8 001E

مشابهاً براى پرش دوم، كه در آدرس 0007 واقع است، مقدار PC برابر 0205 است و بايد به عقب (يعنى آدرس 0002) پرش كند كه بدين سان محاسبه ميشود:

Offset2=0002-0205= -(0203)Hex=FDFD -> E9 FD FD

MOV

AX.30

۱۱- حدس بزنید این برنامه چکار می کند و چرا یک سری Push قبل و بعد از Call دارد (یا Pop) و یا چرا BP,SP امی کند و بعد به کمک BP و نه SP سراغ پشته می ود؟ آن را کمی شرح دهید.

0006 0007	50 53	0028		MOV PUSH PUSH CALL	BX,40 AX BX ADDM
0071			ADDM	PROC	NEAR
0071	55			PUSH	BP
0072	8B	EC		MOV	BP,SP
0074	8B	46 04		VOM	AX,[BP+4]
0077	03	46 06		ADD	AX,[BP+6]
007A	5D			POP	BP
007B	C2	0004		RET	4
007E			ADDM	ENDP	

پاسخ: برنامه بالا یک زیربرنامه جمع دو عدد را صدا میزند و برای این کار اول به کمک دو ثبات BX و BX مقادیر را آماده و سپس آنها را برای استفاده آتی توسط زیربرنامه در پشته ذخیره و سپس زیربرنامه ADDM را فراخوانی (Call) می کند. در این زیربرنامه، مقدار BP موقتاً در پشته ذخیره می شود، چون قرار است به عنوان اشاره گر و به جای SP به سراغ داده های پشته که یا قبل از فراخوانی در آن نوشته شده اند یا در حین محاسبات مورد نیاز زیربرنامه است برود. به واقع، SP را فقط برای Push و Pop نگه می-دارند و BP را برای دسترسی به میانوندها (Arguments) و داده ها و یا اشاره گرهای مبادله شده بین برنامه فراخواننده (Caller) و زیربرنامه فراخوانده شده (خوانده شده این برنامه فراخوانده شده این برنامه فراخوانده شده این برنامه فراخوانده (Callee).

دستور Call یا از نوع Near، یعنی با آدرس نسبی پرش ۱۶ بیتی و طول کد کلاً ۳ بایتی است یا از نوع Rar، که چهار بایت برای آدرس پرش (مطلق) و یک بایت هم برای Opcode. پردازنده قبل از اجرای این دستور، آدرس مراجعت را در پشته ذخیره می کند که طبعاً برای حالت Near می شود ۲ بایت.

شکل پشته بعد از فراخواندن زیربرنامه ADDM و قبل و بعد از اجرای دستور Push BP و Mov BP,SP زیربرنامه بدین شکل است:

SP→	Return address= 000B
SP+2→	40
SP+4→	30

بعد از صدا زدن زیربرنامه ADDM و قبل از اجرای دستور Push BP

SP=BP→	Old BP
BP+2→	000B
BP+4→	40
BP+6→	30

بعد از صدازدن زیربرنامه ADDM و بعد از اجرای دستور Push BP و Push BP و بعد از صدازدن

مقدار جابجایی (Displacement) یا Offset) کدشده در آدرس 0009 نیز بهدرستی برابر 0066 یعنی تفاضل آدرس محل پرش به زیربرنامه: 0071-0008 و آدرس بعد از دستور Call یعنی 0008 است که برابر 0066-0071 می باشد.

زیربرنامه اول SP را در BP کپی کرده و بعد به سراغ [BP+4]، یعنی مقدار قبلی کپی شده در BP را در BP کپی کرده و بعد به سراغ [BP+6]، یعنی مقدار قبلی کپی شده در AX (همان عدد ۳۰)، برای جمع زدن رفته است. لذا وقتی از زیربرنامه برمی گردد مقدار AX برابر ۷۰ (حاصل جمع داده های «پاس شده» به زیر برنامه)) خواهد بود. (رج. توضیحات بیشتر در صفحه ۲۱۲ فصل ۶ کتاب: The Intel microprocessors, B. B. Brey در CW). Bet 4 نیز از زیربرنامه برمی گردد، یعنی آدرس مراجعت را از پشته برداشته داخل PC می گذارد. مقدار 4 هم در این دستور نشانگر این است که ۴ خانه پشته را از داده های بلامصرف (۴۰ و ۳۰) میانوند ها آزاد کن: (SP+4).

۱۲- چرا نمایش ممیز شناور با وجود خطای مطلق نسبتاً زیاد برای اعداد بزرگ و یا نداشتن فاصله ثابت بین اعداد متوالی (در اکتاوهای مختلف...) به عنوان یک نمایش علمی معتبر این قدر استفاده میشود؟

نمایش ممیز شناور دقت نسبی ثابتی دارد در نتیجه، چه اعداد کوچک و چه بزرگ باشند، خطای نسبی یکسان کمّیسازی (Quantization) در نمایش اعدادی که معادل ماشینی دارند طبعاً خطای نمایش رخ نمی دهد. از سوی دیگر، نمایش ممیز شناور با توزیع اعداد در جهان واقعی همخوانی دارد (مطابق قانون Benford نمایش رخ نمی دهد. از سوی دیگر، نمایش ممیز شناور با توزیع اعداد در جهان واقعی همخوانی دارد (مطابق قانون لاگریتمیک است، یعنی تعداد اعدادی که با رقم d شروع می شوند متناسب با (log(1+1/d) است). بنابراین باکی نیست از اینکه اعداد بسیار بزرگ از هم فاصله زیادی داشته باشند و در بازه اعداد نزدیک صفر اتفاقاً چه بهتر که فاصله اعداد متوالی ماشینی خیلی کم باشد تا بتوانیم اعداد بسیار کوچک را از هم تمیز دهیم. بنابراین با تعداد بیت ثابت، نمایش ممیز شناور خود را با مقیاس مورد استفاده (اکتاو) و اندازه مورد نیاز برای نمایش عدد تطبیق می دهد تا از همه بیتها به نحو احسن استفاده کند در حالی که در نمایش ممیز ثابت این گونه نیست و وقتی محل ممیز ثابت شد، دقت (مطلق) نمایش نیز ثابت می ماند و این برای اعداد کوچک الزاماً کافی یا مناسب نیست.