TPS使用流程整理

概述

TOS 反编译适配系统(后面简称 TPS)是一个可以将基于源码(Google Nexus 5,后面简称N5)的 TOS 适配到其它机型的工具。基本思路将 N5 的 TOS 反编 译代码与 AOSP(GoogleAndroid 源码)的反编译代码对比然后将改动点应用到目标机型的反编译代码上,从而完成一个反编译适配过程。

命令行介绍

make create:创建目标机型适配工作目录make config:对目标机型进行公共的配置

• make prepare:对目标机型进行反编译得到待处理的 small 文件

• make patch:对反编译出来的 smali 文件进行 patch (拆分 smali 文件到方法级)

• make javapatch: 对部分逻辑复杂难以 patch 的 small 文件进行基于 java 源码的 patch

• make repack: 对拆分到方法级的 smali 文件进行合并并重新打包成 jar 包

• make package: 生成最终的 OTA 刷机包

• make incpatch: 将新版本 TOS patch 到已经适配好的目标机型的 TOS 上

• make incpackage:针对新版本 TOS 重新将上一个 patch 好的版本重新打包

• make clean: 执行清理操作

环境要求

Linux: (演示环境 ubuntu 14.04)

获取到最新的TPS工具:

checkout

http://tcsvn.tencent.com/mqq/mqq_wsrdplat_rep/NANJI_ROM_proj/tru

nk/tools/TPS

实战

• 导入环境变量

~/TESTROM/TPS \$ source build/envsetup. sh

• 创建TOS机型目录

```
12:20 ~/TESTROM/TPS $ make create device=tos
device 'tos' directory tree created
now you should copy or link the ota package as 'ota.zip' to '/home/wanwang/TESTROM/TPS/devices/tos' directory
you should also link the source code directory as 'source' to the '/home/wanwang/TESTROM/TPS/devices/tos' directory
```

因为缺少ota.zip包 所以报错,解决方法是去下载个最新N5的包改名为ota.zip放在tos机型目录即可

• 配置TOS环境

```
12:21 ~/TESTROM/TPS $ make config device=tos
now you can cd to '/home/wanwang/TESTROM/TPS/devices/tos' and execute make command
进入到目录下,查看目录结构

12:22 ~/TESTROM/TPS $ cd devices/tos
12:25 ~/TESTROM/TPS/devices/tos $ ls
boot/ config/ Makefile* ota/ ota.zip* override/ package/ patch/ progress/ tools/
这个就是tos的目录,svn的tps目录里面hendy已经建好tos目录。所以我们只需要把
```

这个就是tos的目录, svn的tps目录里面hendy已经建好tos目录。所以我们只需要把ota.zip替换成最新N5的包就ok了

· 执行make prepare 命令


执行完毕make prepare 命令后, TOS这边的准备工作完成了

• 创建N900机型目录

在TPS根目录再次执行make create device=N900(xxx为要适配的机型名称)

将要适配机型的N900.zip包放到device/N900目录下,重命名或链接为ota.zip,要求有system目录和boot.img文件。

注意: N900的ota包的获取,需要获取机型原底包的odex经过优化的包,而TOS在创建机型目录的时候,会在机型的根目录下生成一个N900.zip,这个是经过odex优化的。这个包里面只有一个system文件夹,这个包需要再放入一个N900原厂的boot.img文件到N900.zip包的根目录。这个就可以用来作为ota包使用。



需要注意的是: 因为各个厂商的boot.img差异导致打包和解包会出错 所以需要要手动配置下解包和打包工具的路径(最好配置绝对路径,防止在使用的过程中出现找不到工具或者命令的情况)。 需要对Makefile文件进行修改。

```
# packages need to be decompiled
DECOMPILE_PACKAGES := framework.jar services.jar android.policy.jar framework2.jar telephony-common.jar ext.jar
# custom resource package
CUSTOM_RESOURCE_PACKAGE := none
# extra packages need to be decompiled
#EXTRA_DECOMPILE_PACKAGES := TOS:qgallery.apk TARGET:Camera2.apk
# unpack boot.img tool
# support relative path & variables
 e.g. $(PORT TOOLS)/unpackbootimg.sh
UNPACK_BOOTIMG_TOOL := default
# pack boot.img too
# support relative path & variables
  e.g. $(PORT TOOLS)/mkbootimg.sh
PACK_BOOTIMG_TOOL := default
# device list that is suitable for. these devices will be added to the ota updater-script assertion statement
SUITABLE DEVICES :=
# apktool/smali/baksmali selection
# support relative path & variables
# e.g. $(PORT_TOOLS)/apktool/apktool.jar
APKTOOL_JAR := default
SMALI JAR := default
BAKSMALI JAR := default
# aapt tool
# support relative path & variables
# e.g. $(PORT_TOOLS)/android/aapt
AAPT_PATH := default
include $(PORT BUILD)/main.mk
```

• 配置N900的环境

对N900机型目录机型配置, 执行make config

• 执行make prepare 命令

进入devices/N900目录,执行make prepare 至此,TOS跟N900两个机型目录的准备工作已经完毕

• 执行make patch 命令

这个是命令是整个TPS适配的核心,整个插桩的工作都在这个过程中完成

• 执行make repack 命令

这个步骤是将合并好的method重新合并成一个完整的smali文件,并打包

注意: make repack 执行完之后 就需要进入N900目录下的config文件夹为打包package做准备

```
13:36 ~/TESTROM/TPS/devices/N900/config $ ls

build.prop* file_record/ misc_info.txt* remove_files.list*

file_contexts* keep_files.list* recovery.fstab* tos_system_files.ignore*

13:38 */TESTROM/TPS/devices/N900/config $
```

进入devices/N900/config目录,生成配置文件misc_info.txt, recovery.fstab, 配置build.prop、remove_files.list

。 misc_info.txt 的模板如下:

```
recovery_api_version=3
fstab_version=2
use_set_metadata=1
multistage_support=1
update_rename_support=1
fs_type=ext4
blocksize=4096
boot_size=11534336
recovery_size=11534336
system_size=2254438400
userdata_size=12738101248
cache_size=608174080
selinux_fc=META/file_contexts
```

最主要是配置几个分区的大小

- 。 recovery.fstab 这个可以从一个可以用的目标机型的recovery中提取出来,路径是/etc/recovery.fstab
- 。 build.prop 将模板中的空白字段填上,比如:

```
ro.qrom.beaconkey=0M000V5PH01B6QQD
ro.qrom.product.device=ja3g
ro.qrom.product.device.brand=samsung
ro.qrom.build.brand=tos
ro.qrom.build.os=android4.4.2
ro.qrom.otapath=/data/media/0

qrom_disposeIcon_enable=1
qrom_permission_enable=1
```

。 remove_files.list 这个是精简列表,里面的列表均为相对路径,比如

```
###qrom.mk###needtobekeptorremovedaccordingtoqrom.mk
app/PackageInstaller.apk
priv-app/SecContacts_OSup.apk
priv-app/SecNoteMyFiles.apk
priv-app/SecGallery2013.apk
priv-app/SecLauncher3.apk
priv-app/Keyguard.apk
priv-app/SecMms.apk
priv-app/SecPhone.apk
priv-app/SecSettings.apk
priv-app/SecSettings.apk
priv-app/SystemUI.apk
app/BrowserProviderProxy.apk
app/EdmSimPinService.apk
app/EdmSysScopeService.apk
app/JobManager.apk
app/MediaUploader.apk
app/MediaUploader.apk
app/PartnerBookmarksProvider.apk
app/RootPA.apk
app/RootPA.apk
app/SBrowserIrv ank
```

。 tos_system_files.ignore 这个是忽略要拷贝的tos文件,目前来说,由于media注入有问题,需要配置以下两项:

```
bin/mediaserver_injector
lib/libmedia_jni.so
```

执行make package 命令

```
配置完成之后 进入N900 机型目录执行make package
执行make package 命令生成OTA包
在devices/N900/package/
```

```
14:01 ~/TESTROM/TPS/devices/N900/package $ ls
N900.zip smali/ target_files/ target_files.zip
```