第1讲:操作系统概述

第五节: OS 实验概述

向勇、陈渝、李国良

清华大学计算机系

xyong,yuchen@tsinghua.edu.cn

2021年2月21日

OS 实验概述

- 设计思路
 - 设计 ucore/rcore, 覆盖操作系统的关键点,内容如下:
 - 外设: I/O 管理/中断管理
 - 内存: 虚存管理/页表/缺页处理/页替换算法
 - CPU: 进程管理/调度器算法
 - 并发: 信号量实现和同步互斥应用
 - 存储: 文件系统 + 磁盘驱动
 - 完整代码量控制在 4000 行左右 (希望)
 - 提供实验讲义和源码分析文档

OS 实验内容

- hello-world OS
- kernel-mode OS
- multi-programming OS
- mem-isolation OS
- multi-process OS
- Inter-Process-Comm OS
- File-System OS
- or/u Core OS



图: OS 实验框架

lab1

Lab1: hello-world OS

在裸机上的执行环境,让应用与硬件隔离,简化了应用访问硬件的难度和复杂性。

- 直接与硬件交互的系统程序的编译运行
- 输出字符的方法
- 调试系统程序的方法

lab2

Lab2: kernel-mode OS

操作系统利用硬件特权级机制,实现对操作系统自身的保护。应用在用户态通过系 统调用得到内核态的内核服务。操作系统批处理机制支持多个程序的自动加载和运 行。

- 特权级机制
- 应用程序实现
- 批处理机制
- 特权级切换

lab3

Lab3: multi-programming OS

操作系统通过协作机制/抢占机制支持程序主动/被动放弃处理器,提高系统效率。

- 多道程序的放置与加载
- 任务切换
- 协作式调度
- 抢占式调度

lab4

Lab4: mem-isolation OS

操作系统通过动态内存分配机制、页表的虚实内存映射机制,加强内存安全,简化 应用开发。

- 动态内存分配
- 地址空间 (Address Space) 抽象
- 多级页表

lab5

Lab5: multi-process OS

操作系统建立了进程创建、执行、切换和结束的动态管理过程

- 进程 (Process) 抽象
- 进程管理

lab6

Lab6: Inter-Process-Comm OS

操作系统通过进程间通信 (Inter-Process-Comm) 机制,让应用之间建立了有效的联系。

- 进程间通信机制
- 管道 (PIPE) 机制

lab7

Lab7: File-System OS

操作系统通过文件系统完成对程序和数据的持久保存与灵活的访问

- 文件 (File) 抽象
- 基于 inode 方式的文件系统的设计与实现

lab8

Lab8: r/u Core OS

为支持更丰富的应用需求,操作系统需要改进与完善。通过完成一个完整的 OS kernel 的设计与实现,形成面向操作系统的系统思维。

- 操作系统各组成部分关联关系的完善
- 操作系统各组成部分的改进与优化
- 对应用的进一步服务与支持

labX

LabX: 大实验

前提:已经完成基本实验

尝试完成一些有一定挑战性且有趣的 OS 实验。

- 参加 OS 比赛的推荐项目
- 改进与设计 zcore/rcore/acore 操作系统
- 在一个 OS(如 Linux) 实现一个 Hypervisor
- 基于异步机制的新型 OS
- 支持动态更新的 OS
- 驱动程序运行在用户态的 OS

labX

选题方向	大实验题目
RISC-V	ucore on RISC-V
RISC-V	简易版 rcore 开发与教学文档编写 && rcore plus 开发
RISC-V	FPGA 上运行 RISC-V rCore 构建路由器
×86_64	对标 Biscuit OS 真实应用真实网卡及性能测试
x86_64	rCore 内核可加载模块和动态链接库
MIPS	第三届全国大学生系统能力培养大赛
Arm	Python (and more) on rCore on RPi
GUI	GUI
GUI	适配 mini GUI

labX

选题方向	大实验题目
驱动	IO 复用
rust	Audio support for rCore
内核语言	编译原理/操作系统综合实验
错误分析	在 ucore 获得稳定触发竞争条件的漏洞样本
行为分析	Program Analysis via Memory Access Patterns
微内核	调研 Fuchsia 的微内核,尝试 rcore 微内核的修改
内核可加载模块	rethink 用户/内核态
模拟器	操作系统中常用算法的性能分析及优化
教学实验设计	对简易版 rcore 的进一步维护和更新

lab1: hello-world OS

Lab1: hello-world OS

在裸机上的执行环境,让应用与硬件隔离,简化了应用访问硬件的难度和复杂性。

应用程序 函数调用 标准库 系统调用 内核/操作系统 指令集

硬件平台


lab1: hello-world OS

Lab1: hello-world OS

在裸机上的执行环境,让应用与硬件隔离,简化了应用访问硬件的难度和复杂性。



运行应用程序




lab1: hello-world OS

Lab1: hello-world OS

在裸机上的执行环境,让应用与硬件隔离,简化了应用访问硬件的难度和复杂性。





lab1: hello-world OS 硬件

应用所在的硬件环境:QEMU RISC-V 64 虚拟计算机或 K210 RISC-V 64 物理计算机

- 输入输出和存储外设: 16550A UART 和 virtio-block 设备
- 内存: 可参数化的 RAM 内存 (8MB)
- CPU: 可配置的多核 RV64GC M/S/U mode CPU(1 or 2)

lab1: hello-world OS 物理内存

```
// aemu/hw/riscv/virt.c
static const struct MemmapEntry {
   hwaddr base;
   hwaddr size;
\} virt memmap[] = {
   [VIRT DEBUG] =
                              0x0, 0x100 \},
   [VIRT MROM] =
                            0 \times 1000, 0 \times f000 },
   [VIRT TEST] =
                          0 \times 100000, 0 \times 1000 },
   [VIRT RTC] = \{ 0x101000, 0x1000 \},
   [VIRT CLINT] = \{ 0x2000000, 0x10000 \},
   [VIRT PCIE PIO] = \{ 0x30000000, 0x100000 \},
   [VIRT PLIC] = \{ 0xc000000, VIRT PLIC SIZE(VIRT CPUS MAX * 2) \},
   [VIRT UART0] = {0 \times 100000000}
                                         0x100 },
   [VIRT\ VIRTIO] = \{ 0 \times 10001000.
                                          0x1000 }.
   [VIRT FLASH] = \{ 0x200000000, 0x40000000 \},
   [VIRT PCIE ECAM] = \{ 0x300000000, 0x100000000 \},
   [VIRT_PCIE_MMIO] = \{ 0x40000000,
                                     0x40000000 }.
   [VIRT DRAM] = \{ 0x80000000,
                                             0x0 },
                                                                      4 ₱ ▶ ₱ 900°
```

OS 实验内容: 硬件: RISC-V CPU 启动



- RISC-V CPU 启动过程
 - 初始化 CPU/Regs
 - 初始化内存
 - 初始化基本外设
 - 执行 ROM 中固化的代码
- 出处: https://github.com/qemu/qemu

```
/* Default Reset Vector adress */
#define DEFAULT RSTVEC
                             0×1000
static void riscv any cpu init(Object *obj)
    CPURISCVState *env = &RISCV CPU(obi)->env;
    set misa(env. RVXLEN | RVI | RVM | RVA | RVF | RVD | RVC | RVU);
    set priv version(env. PRIV VERSION 1 11 0);
    set resetvec(env, DEFAULT RSTVEC);
 static void riscy cpu reset(CPUState *cs)
     RISCVCPU *cpu = RISCV CPU(cs):
     RISCVCPUClass *mcc = RISCV CPU GET CLASS(cpu);
     CPURISCVState *env = &cpu->env;
     mcc->parent reset(cs):
 #ifndef CONFIG USER ONLY
     env->priv = PRV M;
     env->mstatus &= ~(MSTATUS MIE | MSTATUS MPRV):
     env->mcause = 0:
     env->pc = env->resetvec:
 #endif
     cs->exception index = EXCP NONE;
     env->load res = -1:
     set default nan mode( val: 1, &env->fp status);
```

◆ロ > ◆ 個 > ◆ 重 > ◆ 重 > り へ ②

OS 实验内容: 硬件: RISC-V CPU 启动



● RISC-V CPU 启动过程-初始化内存

```
static const struct MemmapEntry {
    hwaddr base:
    hwaddr size:
} virt memmap[] = {
     [VIRT DEBUG] =
                                       .base: 0x0.
                                                             .size: 0x100 }.
     [VIRT\ MROM] =
                                    .base: 0x1000.
                                                           .size: 0x11000 }.
     [VIRT\ TEST] =
                                  .base: 0x100000.
                                                            .size: 0x1000 }.
     [VIRT CLINT] =
                                 .base: 0x2000000.
                                                           .size: 0x10000 }.
     [VIRT PLIC] =
                                 .base: 0xc000000.
                                                        .size: 0x4000000 }.
     [VIRT\ UARTO] =
                                .base: 0x10000000.
                                                             .size: 0x100 }.
     [VIRT VIRTIO] =
                                .base: 0x10001000.
                                                            .size: 0x1000 }.
     [VIRT FLASH] =
                                .base: 0x20000000.
                                                         .size: 0x4000000 }.
     [VIRT DRAM] =
                                .base: 0x80000000.
                                                               .size: 0 \times 0 }.
     [VIRT PCIE MMIO] =
                                .base: 0x40000000.
                                                       .size: 0x40000000 }.
     [VIRT PCIE PIO] =
                                .base: 0x03000000.
                                                        .size: 0 \times 00010000 }.
     [VIRT PCIE ECAM] =
                                .base: 0x30000000.
                                                       .size: 0x10000000 }.
1:
```

4 D A 4 B A 4 B A 4 B A B B

```
static void riscv virt board init(MachineState *machine)
      const struct MemmapEntry *memmap = virt memmap;
      RISCVVirtState *s = RISCV VIRT MACHINE(machine);
      MemoryRegion *system memory = get system memory();
      MemoryRegion *main mem = q new(MemoryRegion, n structs: 1):
      MemoryRegion *mask rom = g new(MemoryRegion, n_structs: 1);
      char *plic hart config;
      size t plic hart config len;
      target ulong start addr = memmap[VIRT DRAM].base;
  . . . . . .
sifive clint create(memmap[VIRT CLINT].base,
   memmap[VIRT CLINT].size, smp cpus.
   sip_base: SIFIVE SIP BASE, timecmp_base: SIFIVE TIMECMP BASE, time_base: SIFIVE TIME BASE);
  . . . . . .
serial mm init(system memory, memmap[VIRT UARTO].base,
    it_shift: 0, irq: qdev_get_gpio_in(DEVICE(obj: s->plic), n: UARTO_IRQ), baudbase: 399193.
    chr: serial hd(i: 0), end: DEVICE LITTLE ENDIAN);
virt flash create(s):
```

OS 实验内容: 硬件: RISC-V CPU 启动-ROM 初始化代码

```
[VIRT MROM] =
                                   .base: 0x1000.
                                                          .size: 0x11000 }.
    uint32 t reset vec[8] = {
        0x00000297.
                                             auipc t0, %pcrel hi(dtb) */
        0x02028593.
                                             addi
                                                    a1, t0, %pcrel lo(1b) */
        0xf1402573,
                                                    a0, mhartid */
                                             CSTT
    defined(TARGET_RISCV32)
        0x0182a283.
                                      /*
                                             1w
                                                    t0, 24(t0) */
#elif defined(TARGET RISCV64)
        0x0182b283.
                                      /*
                                             1d
                                                    to, 24(to) */
#endif
        0x00028067.
                                             ir
                                                    to */
        0x00000000.
        start addr,
                                      /* start: .dword */
        0x00000000.
                                      /* dtb: */
    };
    target ulong start addr = memmap[VIRT DRAM].base;
     [VIRT DRAM] =
                               base: 0x80000000.
                                                             .size: 0x0 },
```

lab1: hello-world OS 软件

编译后的应用与运行时的应用

★初始化变量
(BSS区,用零初始化)
己初始化全局变量、静态变量
和常量数据(数据区)

□执行代码
(代码区)

(代码区)

高地址

栈区

(向下增长)

lab1: hello-world OS 软件

编译后的应用与运行时的应用

```
.section .text.entry
         .globl _start
      start:
         la sp, boot_stack_top
         call rust_main
         .section .bss.stack
         .globl boot_stack
      boot stack:
         .space 4096 * 16
         .qlobl boot_stack_top
      boot_stack_top:
```

lab1: hello-world OS 软件

编译后的应用与运行时的应用

```
OUTPUT_ARCH(riscv)
     ENTRY(_start)
     BASE\_ADDRESS = 0x80020000;
     SECTIONS
         . = ALIGN(4K);
         . = BASE_ADDRESS;
         skernel = .;
         stext = .:
         .text : {
            *(.text.entry)
            *(.text)
```

lab1: hello-world OS 软件

编译后的应用与运行时的应用

```
#[no_mangle]
     #[link_section=".text.entry"]
     extern "C" fn rust main() {
     //extern "C" fn _start() {
        println!("Hello, world!");
        shutdown();
```

lab1: hello-world OS 软件

```
## main.rs × ## linker.ld × ## entry.asm ×
        *****
        pub fn console_putchar(c: usize) {
            syscall(id: SBI_CONSOLE_PUTCHAR, args: [c, 0, 0]);
       pub fn shutdown() -> ! {
            syscall(id: SBI_SHUTDOWN, args: [0, 0, 0]);
           panic!("It should shutdown!");
       fn syscall(id: usize, args: [usize: 3]) -> isize {
           let mut ret: isize:
           unsafe {
               llvm_asm!("ecall"
                    : "={x10}" (ret)
                    : "{x10}" (args[0]), "{x11}" (args[1]), "{x12}" (args[2]), "{x17}" (id)
16
                    : "memory"
                    : "volatile"
            ret
```

lab1: hello-world OS 软件

问题

- 这个 hello-world 的执行环境包含啥?
- 在这个例子中操作系统是啥?
- 这个软件与我们通常的 app 相比,有哪些相同与不同的地方?