# in C++ ogni variabile ha un tipo, perché? testo 2.5

- tipi diversi di valori servono per molti problemi che vogliamo risolvere
- •il tipo di un valore serve ad accedere alle sequenze di byte nella RAM nel modo appropriato
- test di sensatezza dei programmi: i valori sono usati in modo coerente col loro tipo

```
int x=0;
while(x<10)
{
   int a=40;
   int y=0;
   while(y<10)
   int z=0;
   while(z<10)
     int a=20;
      Z++;
   int b=30;
   y++;
  x++;
```

innestamento dei cicli e gestione delle variabili

testo sezione 2.3

## cicli while e correttezza

## ciclo while PRE false $\multimap$ POST exp\_bool true

1 punto d'entrata ed 1 d'uscita

```
PRE=()
int x=0:
while (x < 10)
                        \{0 <= x <= 10\} sempre vero
                         \{0 <= \times < 10\}
    x=x+1:
                         \{0 <= \times <= 10\} \&\&\{ \times >= 10\}
cout << x;
POST=(x=10)
                                                   5
```

Esercizio base: leggere interi da cin fino a che si legga il valore -1 e fare la somma senza sommare il -1

$$pre=(cin=v1..vn -1 ..., n>=0, v1..vn != -1)$$

#### **PROGRAMMA**

post=(somma=v1+..+vn, se n=0
somma=0)

#### dal mercoledì

```
#include<iostream>
using namespace std;
main()
 int somma=0, \times, m=1;
 cin >> x;
 while (x!=-1)
  somma=somma+x;
  m=m+1;
  cin >> x;
```

#### INVARIANTE

letti i primi m valori da cin, x contiene l'ultimo, i primi m-1 sono != -1 e somma è la somma dei primi m-1 valori (se m-1=0 somma=0)

R & x = -1 => POST

#### Esercizio:

dato X >= 1 vogliamo calcolare il minimo e tale che  $2^e >= X$ 

PRE=(cin contiene intero >0)

#### PROGRAMMA

POST= (esponente è il minimo esponente tale che 2<sup>esponente</sup> >= X)

```
potenza=2 esponente
                        X>2(esponente-1)
while (X > potenza)
     potenza=potenza*2;
     esponente = esponente + 1;
cout << "l'esponente e'=" << esponente << endl;
```

X>2(esponente-1)

R

#### INIZIALIZZAZIONE

```
int X, potenza=1,
esponente=0;
cin >> X; // X >0
```

// diventa vera

X>2(esponente-1)



esercizio 4.3: si legge sequenza di caratteri numerici fino a leggere 'a'

esempio: '3' '2' '6' 'a'

vogliamo calcolare l'intero 326

PRE=(cin contiene c1...ck a, k>=0, cj carattere numerico  $j \in [1,k]$ )

programma?

POST=(calcola NUM(c1...ck))

NUM('2' '3' '1')=231 NUM()=0

# inizio: leggi un carattere se è numerico fai i conti e torna all'inizio altrimenti fine

fai i conti? carattere letto da gestire così se abbiamo letto c1c2c3 abbiamo NUM(c1c2c3) e se c4 ok dobbiamo ricavare NUM(c1c2c3c4) come ??

NUM(c1c2c3c4)=10\*NUM(c1c2c3)+NUM(c4)

```
char q; int num=0, n=1;
    IN>>q;
R=(num=NUM(c1..c(n-1)), q=cn)
    while(q != 'a')
      num = num * 10 + (q - '0');
      IN \gg q;
      n++;
```

### Regola Generale di prova del while

PRE <ini; while(B) C> POST

si trova invariante R e si dimostra:

- 1) PRE <ini> R condizione iniziale
- 2) R && B < C > R invarianza
- 3) R && ! B => POST condizione d'uscita

Esercizio 4.7: leggere valori interi da IN e scriverli su OUT

al più 10 valori, ma

fermarsi con due 0 consecutivi senza scriverli

## PRE=(IN=b1...bk, k>9 o contiene due 0 consecutivi)

programma

Prefix(b1..bk) = b1...b10 se b1..b10 non contiene due 0 consecutivi, altrimenti Prefix(b1...bj00...)=b1...bj

#### se leggo O non lo posso stampare

#### situazione a inizio ciclo:

- -se ho letto 2 zeri consecutivi devo terminare,
- -altrimenti devo distinguere: se ho letto uno zero al giro precedente o no

idea: due booleani per distinguere

- -ho letto uno zero o no
- -ho letto due zeri o no

#### invariante R

- 1. 0 <= n <= 10
- 2. letti b1...bn
- 3. (!uno0 && !due0) => (OUT=b1..bn)
- 4. due0=> (bn-1=bn=0 && OUT= b1...bn-2)
- 5. (uno0 && !due0) => (bn=0 && OUT=b1..bn-1)

```
int X, n=0;
bool uno0=false, due0=false;
while(! due0 && n < 10)
\{ IN >> X; n++; \}
if(X==0)
   if(uno0)
      due0=true;
   else
      uno0=true;
else
 {if(uno0)
   {OUT<<0 <<' '; uno0=false;}
  OUT << X << ' ';
 if(uno0 && !due0) OUT << 0;
```

#### manca: