
Étape 6 — Instruments et batterie (étape 4 de l'assistant)

Objectif : donner un son Minecraft à chaque piste.



Configuration des instruments

1. Chaque piste reçoit automatiquement un son d'après son **numéro d'instrument General MIDI**, avec une table fixe des 128 instruments, comme l'import MIDI de Note Block Studio (voir la table en bas de ce guide) : par exemple n° 1 piano → harpe, n° 33 à 40 (basses) → contrebasse, n° 41 violon → flûte. Le nom de la piste et ses notes ne comptent pas. La raison est écrite sous le son.
2. Pour la changer : choisissez un autre son dans le catalogue à droite (recherche, catégories, **Écouter**), puis cliquez sur **Attribuer le son sélectionné à la piste**.
3. Réglez le **Volume relatif** et la **Transposition** (en demi-tons) de la piste.
4. **Note la plus grave / la plus aiguë** font entendre les extrêmes de la piste avec le son choisi.

Pistes de batterie

Une piste de percussions utilise une table **touche → son** : chaque touche (grosse caisse, caisse claire, charleston…) est associée à un son et à une transposition, comme le font les créateurs Note Block Studio. Les touches sans son peuvent être ignorées ou jouées avec la caisse claire. **Rétablir la table par défaut** annule vos changements.

Sons disponibles

- **Note blocks** (fichiers officiels de Minecraft : ceux de votre installation, ou téléchargés depuis Mojang).
- **Sons de mobs** de la version de Minecraft choisie, classés par catégorie (voix, douleur, déplacement…).
- **Sons personnalisés** placés dans le dossier `Custom` de Note Block Studio (édition complète, si Note Block Studio est installé).

> **Édition gratuite :** 8 instruments de note block de base (sans pling, cloche, carillon, flûte, guitare, xylophones ni bit), et seulement les voix de 3 animaux de la ferme pour les sons de mobs.

Table des 128 instruments General MIDI

Dans l'édition gratuite, un son réservé à l'édition complète est remplacé par le son gratuit le plus proche (souvent la harpe).

N°	General MIDI	Note block
1	Piano acoustique	Harpe (piano)
2	Piano brillant	Harpe (piano)
3	Piano électrique à queue	Pling (piano électrique)
4	Piano bastringue	Harpe (piano)
5	Piano électrique 1	Pling (piano électrique)
6	Piano électrique 2	Pling (piano électrique)
7	Clavecin	Harpe (piano)
8	Clavinet	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
9	Célesta	Cloche (glockenspiel)
10	Glockenspiel	Cloche (glockenspiel)
11	Boîte à musique	Cloche (glockenspiel)
12	Vibraphone	Vibraphone (xylophone en fer)
13	Marimba	Xylophone
14	Xylophone	Xylophone
15	Cloches tubulaires	Carillon
16	Tympanon	Harpe (piano)
17	Orgue Hammond	Bit (onde carrée)
18	Orgue percussif	Bit (onde carrée)
19	Orgue rock	Bit (onde carrée)
20	Orgue d'église	Flûte
21	Harmonium	Flûte
22	Accordéon	Flûte
23	Harmonica	Flûte
24	Bandonéon	Flûte
25	Guitare nylon	Guitare
26	Guitare acier	Guitare
27	Guitare jazz	Guitare
28	Guitare électrique claire	Guitare
29	Guitare étouffée	Guitare
30	Guitare saturée	Guitare

N°	General MIDI	Note block
31	Guitare distorsion	Guitare
32	Harmoniques de guitare	Guitare
33	Contrebasse	Contrebasse
34	Basse électrique (doigts)	Contrebasse
35	Basse électrique (médiator)	Contrebasse
36	Basse fretless	Contrebasse
37	Basse slap 1	Contrebasse
38	Basse slap 2	Contrebasse
39	Synthé basse 1	Contrebasse
40	Synthé basse 2	Contrebasse
41	Violon	Flûte
42	Alto	Flûte
43	Violoncelle	Contrebasse
44	Contrebasse à archet	Contrebasse
45	Cordes trémolo	Flûte
46	Cordes pizzicato	Harpe (piano)
47	Harpe	Harpe (piano)
48	Timbales	Grosse caisse
49	Ensemble de cordes 1	Harpe (piano)
50	Ensemble de cordes 2	Harpe (piano)
51	Cordes synthé 1	Pling (piano électrique)
52	Cordes synthé 2	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
53	Chœur « Aah »	Flûte
54	Voix « Ooh »	Flûte
55	Voix synthé	Pling (piano électrique)
56	Coup d'orchestre	Bit (onde carrée)
57	Trompette	Bit (onde carrée)
58	Trombone	Didgeridoo
59	Tuba	Didgeridoo
60	Trompette bouchée	Bit (onde carrée)
61	Cor d'harmonie	Flûte
62	Section de cuivres	Bit (onde carrée)
63	Cuivres synthé 1	Bit (onde carrée)
64	Cuivres synthé 2	Bit (onde carrée)
65	Saxophone soprano	Flûte
66	Saxophone alto	Flûte
67	Saxophone ténor	Flûte
68	Saxophone baryton	Didgeridoo
69	Hautbois	Flûte
70	Cor anglais	Flûte
71	Basson	Didgeridoo
72	Clarinette	Flûte
73	Piccolo	Flûte
74	Flûte	Flûte

N°	General MIDI	Note block
75	Flûte à bec	Flûte
76	Flûte de Pan	Flûte
77	Bouteille soufflée	Flûte
78	Shakuhachi	Flûte
79	Sifflement	Flûte
80	Ocarina	Flûte
81	Lead carré	Bit (onde carrée)
82	Lead dent de scie	Bit (onde carrée)
83	Lead calliope	Flûte
84	Lead chiff	Flûte
85	Lead charang	Guitare
86	Lead voix	Pling (piano électrique)
87	Lead quintes	Bit (onde carrée)
88	Lead basse + lead	Bit (onde carrée)
89	Pad new age	Pling (piano électrique)
90	Pad chaud	Pling (piano électrique)
91	Pad polysynthé	Pling (piano électrique)
92	Pad chœur	Flûte
93	Pad archet	Pling (piano électrique)
94	Pad métallique	Vibraphone (xylophone en fer)
95	Pad halo	Pling (piano électrique)
96	Pad balayage	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
97	FX pluie	Carillon
98	FX bande-son	Pling (piano électrique)
99	FX cristal	Carillon
100	FX atmosphère	Pling (piano électrique)
101	FX brillance	Cloche (glockenspiel)
102	FX gobelins	Pling (piano électrique)
103	FX échos	Carillon
104	FX science-fiction	Bit (onde carrée)
105	Sitar	Banjo
106	Banjo	Banjo
107	Shamisen	Banjo
108	Koto	Harpe (piano)
109	Kalimba	Vibraphone (xylophone en fer)
110	Cornemuse	Didgeridoo
111	Violon folk	Flûte
112	Shehnai	Flûte
113	Clochette	Cloche (glockenspiel)
114	Agogô	Cloche de vache
115	Steel drum	Vibraphone (xylophone en fer)
116	Woodblock	Charleston (clic)
117	Taiko	Grosse caisse
118	Tom mélodique	Grosse caisse

N°	General MIDI	Note block
119	Batterie synthé	Grosse caisse
120	Cymbale inversée	Caisse claire
121	Bruit de frette	Charleston (clic)
122	Respiration	Caisse claire
123	Vagues	Caisse claire
124	Chant d'oiseau	Flûte
125	Sonnerie de téléphone	Cloche (glockenspiel)
126	Hélicoptère	Caisse claire
127	Applaudissements	Caisse claire
128	Coup de feu	Caisse claire

Guide suivant : préécoute et échantillons.