МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» Тема: «Умные указатели»

Студентка гр. 7381 _____ Алясова А.Н. Преподаватель _____ Жангиров Т.М.

> Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Ознакомиться с идиомой косвенного обращения к памяти, основной целью которой является инкапсуляция работы с динамической памятью таким образом, чтобы свойства и поведение умных указателей имитировали свойства и поведение обычных указателей. При этом на них возлагается обязанность своевременного и аккуратного высвобождения выделенных ресурсов, что упрощает разработку кода и процесс отладки, исключая утечки памяти и возникновения висячих ссылок.

Задание.

Необходимо реализовать умный указатель разделяемого владения объектом (shared_ptr).

Для того, чтобы shared_ptr можно было использовать везде, где раньше использовались обычные указатели, он должен полностью поддерживать их семантику. Модифицируйте созданный на предыдущем шаге shared_ptr, чтобы он был пригоден для полиморфного использования. Должны быть обеспечены следующие возможности:

- 1. Копирование указателей на полиморфные объекты;
- 2. Сравнение shared_ptr как указателей на хранимые объекты. Поведение реализованных функций должно быть аналогично функциям std::shared_ptr

Требования к реализации.

При выполнении этого задания вы можете определять любые вспомогательные функции. Вводить или выводить что-либо не нужно. Реализовывать функцию main не нужно. Не используйте функции из cstdlib (malloc, calloc, realloc и free).

Ход работы.

- 1. shared_ptr(const shared_ptr & other) создает shared_ptr которая разделяет право собственности на объект, управляемый other (Шаблонный перегрузки не участвует в разрешении перегрузки, если Y* не неявно преобразуются в T*);
- 2. explicit shared_ptr(T *ptr = 0) конструктор (берёт неуправляемый указатель ptr под автоматическое управление.);
- 3. ~shared_ptr() деструктор;
- 4. shared_ptr& operator=(const shared_ptr & other) оператор присваивания;
- 5. explicit operator bool() const проверяет управляет ли *this объектом;
- 6. Т* get() const –возвращает указатель на управляемый объект;
- 7. Void swap(shared_ptr& x) noexcept обмен содержимым *this и x;
- 8. void reset(T * ptr = 0) заменяет управляемого объекта с объектом, на который указывает ptr;
- 9. bool operator==(const shared_ptr<Y> & other) const сравнивает два объекта shared_ptr<T> (шаблонный перегрузки не участвует в разрешении перегрузки, если Y* не неявно преобразуются в T*).

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован класс, аналогичный классу std::shared_ptr и стандартной библиотеки. Данный умный указатель с разделяемым владением позволяет не заботиться об освобождении памяти для объекта, доступ к которому прекращён, поскольку это происходит автоматически.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД

```
#include "pch.h"
#include <iostream>
namespace stepik {
         template <typename T>
         class shared ptr {
         public:
           explicit shared_ptr(T *ptr = 0) {
                pointer = ptr;
                if (pointer != nullptr)
                      count = new long(1);
                else
                      count = nullptr;
           }
           ~shared_ptr() {
                if (pointer != nullptr) {
                      if ((*count) == 1) {
                           delete pointer;
                           delete count;
                      }
                      else
                           (*count)--;
                }
           }
           template <class Y>
           friend class shared_ptr;
           template <class Y>
           shared ptr(const shared ptr<Y> & other) :
pointer(other.pointer), count(other.count) {
                if (pointer)
                      (*count)++;
           }
           template <class Y>
           shared_ptr& operator=(const shared_ptr<Y> & other) {
                shared_ptr<T>(other).swap(*this);
                return *this;
           }
```

```
template <class Y>
 bool operator==(const shared_ptr<Y> & other) const {
      return pointer == other.pointer;
 }
 explicit operator bool() const {
      if (pointer != nullptr)
            return true;
      else
            return false;
 }
 T* get() const {
      return pointer;
 }
 long use_count() const {
      if (count)
            return (*count);
      else
            return 0;
 }
 T& operator*() const {
      return *pointer;
 }
 T* operator->() const {
      return pointer;
 }
 void swap(shared_ptr& x) noexcept {
      std::swap(pointer, x.pointer);
      std::swap(count, x.count);
 }
 void reset(T *ptr = 0) {
      shared_ptr<T>(ptr).swap(*this);
 }
private:
 T * pointer;
 long * count;
```

};
}