МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: «Умные указатели»

Студент гр. 7381	·	Павлов А.П.
Преподаватель		Жангиров Т.М

Санкт-Петербург

Цель работы.

Изучить стандартные контейнеры vector и list языка C++.

Задание.

Необходимо реализовать умный указатель разделяемого владения объектом (shared_ptr). Должны быть обеспечены следующие возможности:

- копирование указателей на полиморфные объекты
 stepik::shared_ptr<Derived> derivedPtr(new Derived);
 stepik::shared_ptr<Base> basePtr = derivedPtr;
- сравнение shared_ptr, как указателей на хранимые объекты.

Поведение реализованных функций должно быть аналогично функциям std::shared_ptr.

При выполнении определять любые ЭТОГО задания вы можете вспомогательные функции. Вводить что-либо ИЛИ выводить нужно. Реализовывать функцию main не нужно. Не используйте функции из cstdlib (malloc, calloc, realloc и free).

Ход работы.

Shared_ptr — умный указатель, с разделяемым владением объектом через его указатель. Несколько указателей shared_ptr могут владеть одним и тем же объектом; объект будет уничтожен, когда последний shared_ptr, указывающий на него, будет уничтожен или сброшен. Реализуемый класс имеет два поля: указатель на объект и указатель на счётчик указателей на этот объект.

Были реализованы вспомогательные функции: inc counter две ДЛЯ счётчика указателей deg counter инкриментирования умных И ДЛЯ декрементирование счётчика и удаления объекта, если счётчик достигает нуля. Конструктор, принимающий С-указатель на объект, для которого инициализируется новый счётчик, или ссылку на другой shared_ptr, копирую его поля и увеличиваю счётчик на единицу. Деструктор вызывает функцию deg_counter.

Также были реализованы функции get (возвращающая указатель на объект), use_count (возвращающая значение счётчика), swap (обменивающая поля двух умных указателей), reset (заменяющая объект, которым владеет указатель) и перегружены операторы =, ==, !=, <, >=, *, -> и bool аналогично обычным указателям.

Реализация класса представлена в приложении А.

Вывод.

В ходе выполнения данной работы был реализован класс shared_ptr, аналогичный классу std::shared_ptr из стандартной библиотеки.

Приложение A. Файл shared_ptr.h.

```
namespace stepik
{
  template <typename T>
  class shared_ptr
  {
  public:
    explicit shared_ptr(T *ptr = 0)
     {
        this->ptr = ptr;
        if(ptr != nullptr)
          count = new long(1);
        else
          count = nullptr;
        }
    ~shared_ptr()
    {
      if(ptr != nullptr){
        if((*count) == 1){
          delete ptr;
          delete count;
        }
        else
          (*count)--;
      }
    }
    shared_ptr(const shared_ptr & other)
    : ptr(other.ptr)
```

```
, count(other.count)
   {
     if(ptr)
        (*count)++;
    }
   shared ptr& operator=(const shared ptr & other)
   {
     shared_ptr<T>(other).swap(*this);
     return *this;
    }
   template <class Derived>
   friend class shared ptr;
   template <class Derived>
    shared ptr(const shared ptr<Derived> & other) : ptr(other.ptr),
count(other.count)
   {
     if(ptr)
        (*count)++;
    }
   template <class Derived>
    shared_ptr& operator=(const shared_ptr<Derived> & other)
   {
     shared_ptr<T>(other).swap(*this);
     return *this;
    }
   template <class Derived>
   bool operator==(const shared ptr<Derived> & other) const
```

```
{
 return ptr == other.ptr;
}
explicit operator bool() const
{
  return ptr != nullptr;
}
T* get() const
{
  return ptr;
}
long use_count() const
{
  return ptr == nullptr ? 0 : *count;
}
T& operator*() const
{
  return *ptr;
}
T* operator->() const
{
  return ptr;
}
void swap(shared_ptr& x) noexcept
{
  std::swap(ptr, x.ptr);
```

```
std::swap(count, x.count);
}

void reset(T *ptr = 0)
{
    shared_ptr temp(ptr);
    swap(temp);
}

private:
    T * ptr;
    long * count;
};
} // namespace stepik
```