#### Aksel

#### **CAUBEL**

RT3-App Dev-Cloud

## **Installation Proxmox**

### Utilisation de l'Idrac


```
user = root
mdp = root
ip = 10.202.3.3

ip Proxmox : 10.202.3.33
identifiant Proxmox : root
mot de pass Proxmox : rootroot
```


On va venir faire une installation via l'interface Idrac.

Pour ce faire on va entrer dans la partie configuration -> Média Virtuel. Le but est de faire un mapping de notre OS Proxmox *Utilisation de la version 7.4* 

On vient ensuite Connecter le média virtuel




Une fois l'iso connecté on va choisir proxmox, on vient dans la console virtuelle dans démarrer->Boot action->CD/DVD/ISO pour qu'au prochain démarrage l'on puisse réaliser l'installation de *proxmox*.



Pour faire le redémarrage a chaud a distance, on va revenir sur l'interface *Idrac* dans configuration->Gestion de l'alimentation et ensuite dans la partie *Contrôle de l'alimentation* choisir l'option


#### Rénitialiser le système (redémarrage à chaud)



Maintenant nous pouvons commencer a suivre les instructions de Proxmox:



Une fois les instructions suivit on retrouve cette configuration dans notre cas.



L'interface graphique est maintenant disponible sur le port 8006

# Mise en place de GOAD sur *Proxmox*

### Mise en place dde l'architecture


#### Source d'instruction

La configuration initial donner nous demande crée des interfaces réseaux supplémentaire :

- 3 Bridge Linux
- 2 VLAN Linux

Pour ce faire, dans la partie *Datacenter* (volet de gauche) on va aller dans notre *Node* ici appelé pv7 puis aller dans l'onglet Système -> Network.

Pour la création des bridges / VLANs, tous va se faire dans l'onglet Create :




Voici un extrait des prérequis :


The network we will build will be in multiple part :

- 10.0.0.0/30 (10.0.0.1-10.0.0.2) : this will be the WAN network with only
- 2 ips, one for proxmox host, and the other one for pfsense
- 192.168.1.1/24 (192.168.1.1-192.168.1.254) : this will be the LAN network for the pfsense and the provisioning machine
- 192.168.10.1/24 (192.168.10.1-192.168.10.254) : VLAN1 for the GOAD's vm
- 192.168.20.1/24 (192.168.20.1-192.168.20.254) : VLAN2 for future projects
- 10.10.10.0/24 (10.10.10.0-10.10.10.254) : openvpn for vpn users (will be manage by pfsense later)


#### Création d'un Bridge:



#### Création d'un VLAN:



Par la suite il nous est demandé de faire l'installation d'une ISO PFSence. On va pouvour procéder ainsi :



## Configuration de Terraform

Avant de lancer la procédure de création il faut renseigner les variables de connexion pour le serveur **Proxmox** dans le fichier GOAD/ad/GOAD/providers/proxmox/terraform/variables.tf.template

Attention, pour que **Terraform** prenne en compte le fichier variables.tf, il faut changer l'extention en enlevant le .template. Dans l'optique d'avoir une version de sauvegarde en local on peut faire une copie du fichier avant de faire des modifications.

dans notre cas la configuration correspondra a :

```
variable "pm_api_url" {
  default = "https://10.202.3.33:8006/api2/json"
}

variable "pm_user" {
  default = "root@pam"
}

variable "pm_password" {
  default = "rootroot"
}

variable "pm_node" {
  default = "proxmox-goad"
}

variable "pm_pool" {
  default = "GOAD"
}
```

```
variable "pm_full_clone" {
  default = false
}
```

# Provisionning Proxmox via Ansible

Source d'instruction

### configuration :

Afin de mener a bien le provisionning via Ansible on va venir installer les dependencies du projet se trouvant dans le fichier GOAD/ansible/requirements.yml via la commande suivante:

```
ansible-galaxy install -r requirements.yml
```

Dans ces requirements on va retrouvez par exemple la capacité a utiliser Ansible sur le système Windows.

Pour continuer l'installation avec les scripts d'installation fournit; On vient *set* la variable d'environnement suivant pour

Dans le but d'également mettre les agents des SIEM directement sur le réseau, on va pouvoir mettre en place