



CCNA 2 - Eğitimi



Ozan BÜK - CCIE ozan@agyoneticileri.org

Gökhan AKIN - CCIE gokhan@agyoneticileri.org

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open®



### 8. Bölüm: Tek Alanlı OSPF



#### Yönlendirme Protokolleri

Cisco | Networking Academy® Mind Wide Open™




8.1 OSPF'nin Özellikleri

8.2 Tek alanlı OSPFv2'nin (IPv4) Yapılandırılması

8.3 Tek alanlı OSPFv3'ün (IPv6) Yapılandırılması



### İç Ağ Geçidi Protokolleri



## İlk Önce En Kısa Yolu Aç OSPF'nin Özellikleri

CLASSLESS "Subnet Mask" bilgisini ekler

**EFFICIENT** 

SECURE Update'leri kriptolu iletebilir OSPF 'in Özellikleri

SCALABLE Çok büyük ölçekli ağlara ölçeklenebilir FAST CONVERGENCE
Değişikliklerde
güncel bilgileri çok
hızlı iletir



### **OSPF'nin Özellikleri** (Open Shortest Path First)


- OSPF Önce En Kısa Yolu Seç anlamına gelmektedir.
- Standart bir protokoldür
- Bir Link State Protokolüdür.
- SPF ya da diğer adıyla Dijkstra's Algoritmasını kullanır.
- Sınırsız hop sayısını destekler.
- Metrik olarak COST(maliyet) değerini kullanır.
- (COST= 10^8/BW)
- Administrative Distance (Yönetimsel Uzaklık Değeri): 110 (CONNECTED:0, STATIC:1, RIP:120, EIGRP:90 ...)
- Classless (Sınıfsız) bir protokoldür. Güncellemelerde S.M bilgisini iletir. Bu sayede VLSM ve CIDR'ı destekler.
- Çok büyük ağları AREA kavramı ile farklı alanlarda gruplar.
- Update'ler 224.0.0.5 adresine gönderilir.
- Kimlik denetimi ile rotaların güvenilirliği sağlanabilir.

## İlk Önce En Kısa Yolu Aç OSPF'nin Özellikleri

- Kendi 4. katman protokolünü kullanır. TCP/UDP kullanmaz. Protokol ID:89
- OSPF AD: 110
- OSPF Süreci:
  - Router kendine bir ID seçer: Router-ID:1.1.1.1
  - Router kendi link durum bilgilerini oluşturur.
    - 3 adet linkim var.
    - Link1: network 172.16.1.0/24 cost:1 Type:Eth ...
    - Link2: network 172.16.2.0/24 cost:10 Type:Eth ...
    - Link3: network 172.16.3.0/24 cost:64 Type:P2P...



## ilk Önce En Kısa Yolu Aç OSPF Süreci



1- Hello Paketleri ile komşuluk kurulur.

### show ip ospf neighbor

2- Router Link durum bilgilerini tüm OSPF Router'lar ile paylaşır.
 Tüm Router'lardan link durum bilgilerini alır LSDB'de depolar.


#### show ip ospf database

 3- SPF Algoritması çalıştırılarak SPF Ağacı oluşturulur. Ağaçtaki en kısa yollar seçilerek Routing Tablosuna yazılır.

show ip route

# ilk Önce En Kısa Yolu Aç OSPF Süreci – 1 : Komşuluk Kurulumu

#### Routers Exchange Hello Packets



Bir komşu varsa OSPF etkin yönlendirici o komşuyla bir komşuluk kurmaya çalışır

### OSPF Süreci – 1 : Komşuluk Kurulumu




Bir komşu varsa OSPF etkin yönlendirici o komşuyla bir komşuluk kurmaya çalışır

show ip ospf neighbor

Komşu: R1 router-id: 12.0.0.1


Presentation\_ID © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Cisco Gizli Bilgi

### OSPF Süreci -2: Link Durum Bilgilerinin İletimi



- LSA'lar doğrudan bağlı her bağlantının durumunu ve maliyetini içerir.
- Yönlendiriciler
   LSA'larını bitişik
   komşulara kaydırır.
- LSA'yı alan bitişik komşular alandaki tüm yönlendiriciler tüm LSA'lara sahip olana kadar LSA'yı derhal diğer doğrudan bağlı komşulara kaydırır.


### OSPF Süreci -3: SPF Algoritmasını Çalıştırılması



- Alınan LSA'lara dayanarak topoloji tablosu oluşturulur. LSDB (Link State Database)
- Bu veri tabanı sonunda ağ topolojisi ile ilgili tüm bilgileri tutar.
- SPF Algoritmasını yürütülür.

### OSPF Süreci -3: SPF Algoritmasını Çalıştırılması

#### Content of the R1 SPF Tree



10.5.0.0/16  $R1 \rightarrow R2$ 22 10.6.0.0/16  $R1 \rightarrow R3$ 10.7.0.0/16  $R1 \rightarrow R3$ 15 10.8.0.0/16  $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4$ 17 10.9.0.0/16  $R1 \rightarrow R2$ 30  $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4$ 10.10.0.0/16 25  $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4 \rightarrow R5$ 10.11.0.0/16 27

SPF ağacındaki en iyi yollar yönlendirme tablosuna girilir.



|   | VERİTABANI                            | TABLOLAR              | KOMUTLAR               |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | ADJACENCY DATABASE                    | Neighbor Table        | show ip ospf neighbor  |  |
|   | (Komşuluk Veritabanı)                 | (Komşuluk Tablosu)    | 3110W IP OSPI Heighbor |  |
| 2 | LINK STATE DATABASE (LSDB)            | Topology Table        | show ip ospf database  |  |
|   | (Bağlantı Durum Bilgileri Veritabanı) | (Topoloji Tablosu)    |                        |  |
| 3 | FORWARDING DATABASE                   | Routing Table         | show ip route          |  |
|   | (Yönlendirme Veritabanı)              | (Yönlendirme Tablosu) |                        |  |

| show ip ospf neighbor: | OSPF BAĞLANTISI KURULMUŞ KOMŞU ROUTER LİSTESİ !!!                                |
|------------------------|--|
| show ip ospf database: | TOPOLOJIDEKI TÜM OSPF ROUTER'LARDAN GELEN LINK<br>DURUM BİLGİLERİ                |
| show ip route :        | LİNK DURUM BİLGİLERİ ARASINDAN HEDEF AĞA GİDEN<br>EN İYİ YOLUN EKLENDİĞİ ROTALAR |


14

# ilk Önce En Kısa Yolu Aç OSPF Paket Tipleri

### OSPF Yönlendiricileri Paket alışverişinde

**bulunur.** Bu paketler komşu yönlendiricileri keşfetmek ve ağ hakkında doğru bilgileri muhafaza etmek için yönlendirme bilgilerini değiş tokuş etmek için kullanılır.









1- Hello Paketleri - show ip ospf neigbor

(komşuluk kurulumu ve takibi için iletilir)

2- Database Description (DBD)paketleri

(veritabanı senkronizasyonu için kullanılır)

3- Link State Request (LSR) paketleri

(bir router'dan bir link durum bilgisi istemek için iletilir)

4- Link State Update (LSU) paketleri


(istenen link durum bilgisine cevap olarak iletilir )

5- Link State GeriBildirim Paketleri

(Link durum bilgisi paketlerinin alındı onayı için iletilir)

## OSPF Mesajları OSPF Paket Tipleri









1- Hello Paketleri - show ip ospf neigbor

(komşuluk kurulumu ve takibi için iletilir)

2- Database Description (DBD)paketleri

(veritabanı senkronizasyonu için kullanılır)

3- Link State Request (LSR) paketleri

(bir router'dan bir link durum bilgisi istemek için iletilir)

4- Link State Update (LSU) paketleri

(istenen link durum bilgisine cevap olarak iletilir )

5- Link State GeriBildirim Paketleri

(Link durum bilgisi paketlerinin alındı onayı için iletilir)



### **OSPF Mesajlarının Kapsüllenmesi**

#### OSPF IPv4 Header Fields

Data Link Frame Header

IP Packet Header

OSPF Packet Header OSPF Packet Type-Specific Database

#### Data Link Frame (Ethernet Fields shown here)

MAC Destination Address = Multicast: 01-00-5E-00-00-05 or 01-00-5E-00-00-06 MAC Source Address = Address of sending interface

#### IP Packet

IP Source Address = Address of sending interface IP Destination Address = Multicast: 224.0.0.5 or 224.0.0.6 Protocol field = 89 for OSPF

#### **OSPF Packet Header**


Type code for OSPF Packet type Router ID and Area Id

#### OSPF Packet types

0x01 Hello 0x02 Database Description (DD) 0X03 Link State Request 0X04 Link State Update 0X05 Link State Acknowledgment



#### OSPF Hello Packet Content




### ilk Önce En Kısa Yolu Aç Hello Paketi



show ip ospf neighbor

Komşu: R1 router-id: 12.0.0.1



- OSPF komşularını keşfeder ve komşuluk ilişkisi kurar
- İki yönlendiricinin komşu olması için eşleşmesi gereken parametreleri tanıtır
- Ethernet ve Frame Relay gibi çoklu erişim ağlarında
  - Designated Router (DR)
  - Backup Designated Router (BDR) seçilir

#### **OSPF Mesajları**

### Hello Paket Aralıkları

#### **OSPF** Hello paketleri

- IPv4'te 224.0.0.5'e (tüm OSPF yönlendiricileri)
- IPv6'da FF02::5'e aktarılır (tüm OSPF yönlendiricileri)
- Hello aralığı:
- Her 10 saniyede bir (çoklu erişim ve noktadan noktaya ağlarda varsayılan)
- Her 30 saniyede bir (genel yayın olmayan çoklu erişim [NBMA] ağlarında varsayılan)
- Dead interval:
- Ölü aralık yönlendiricinin komşunun düştüğünü bildirmeden önce bir Hello paketini almayı beklediği süredir
- Yönlendirici düşen komşularla ilgili bilgileri içeren LSDB'yi tüm OSPF etkin arayüzlere yollar
- Cisco'nun varsayılanı Hello aralığının 4 katıdır



### Bağlantı Durum Güncellemeleri

#### LSUs Contain LSAs

| Туре | Packet Name | Description  |
|------|-------------|--|
| 1    | Hello       | Discovers neighbors and builds adjacencies between them    |
| 2    | DBD         | Checks for database synchronization between router         |
| 3    | LSR         | Requests specific link-state records from router to router |
| 4    | LSU         | Sends specifically requested link-state records            |
| 5    | LSAck       | Acknowledges the other packet types                        |


- An LSU contains one or more LSAs.
- LSAs contain route information for destination networks.

| LSA Type | Description  |
|----------|--|
| 1        | Router LSAs  |
| 2        | Network LSAs   |
| 3 or 4   | Summary LSAs   |
| 5        | Autonomous System External LSAs                              |
| 6        | Multicast OSPF LSAs  |
| 7        | Defined for Not-So-Stubby Areas                              |
| 8        | External Attributes LSA for Border<br>Gateway Protocol (BGP) |
| 9,10,11  | Opaque LSAs  |

# OSPF İşleyişi OSPF İşlev Durumu

Bir OSPF yönlendiricisi bir ağa ilk bağlandığında aşağıdaki işlemleri yapmaya çalışır:


- Komşularla komşuluk oluşturma
- Yönlendirme bilgilerini değiş tokuş etme
- En iyi rotaları hesaplama
- Birleştirmeye ulaşma
- OSPF, birleştirmeye ulaşmaya çalışırken pek çok durumdan geçer.



### OSPF İşleyişi

### Komşu Yakınlıklar Kurun

Down State to Init State



#### The Init State



R2 neighbor list: 172.16.5.1, int G0/1

Hello! My router ID is 172.16.5.2 and here is my neighbor list.



Unicast to 172.16.5.1

Hello




### OSPF İşleyişi

### Komşu Yakınlıklar Kurun

#### Two-Way State



#### Elect the DR and BDR




DR ve BDR seçimi yalnızca Ethernet LAN'leri gibi çok erişimli ağlarda gerçekleştirilir.

#### OSPF Çalışması


### OSPF Veritabanı Senkronizasyonu

#### Decide Which Router Sends the First DBD



#### **OSPF Çalışması**


### OSPF Veritabanı Senkronizasyonu






### Tek Alanlı ve Çok Alanlı OSPF

Single-Area OSPF



- Area 0 is also called the backbone area.
- Single-area OSPF is useful in smaller networks with few routers.

#### Multiarea OSPF




- Implemented using a two-layer area hierarchy as all areas must connect to the backbone area (area 0).
- Interconnecting routers are called Area Border Routers (ABR).
- Useful in larger network deployments to reduce processing and memory overhead.



### Tek Alanlı ve Çok Alanlı OSPF


#### Link Change Impacts Local Area Only



- Link failure affects the local area only (area 51).
- The ABR (R2) isolates the fault to area 51 only.
- Routers in areas 0 and 1 do not need the run the SPF algorithm.


## OSPF İşleyişi OSPF DR ve BDR

#### Creating Adjacencies With Every Neighbor



Number of Adjacencies=n(n-1)/2 n=number of routers Example:5 routers (5-1)/2=10 adjacencies

### 8.2 Tek alanlı OSPFv2'nin Yapılandırılması







### **OSPF Ağ Topolojisi**

#### Entering Router OSPF Configuration Mode on R1

R1 (config) # router ospf 10

R1(config-router)# ?

Router configuration commands:

auto-cost Calculate OSPF interface cost

according to bandwidth

network Enable routing on an IP network

no Negate a command or set its defaults

passive-interface Suppress routing updates on an

interface

priority OSPF topology priority

router-id router-id for this OSPF process

Note: Output has been altered to display only the commands that will be used in this chapter.




### Yönlendirici Kimlikleri

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255
R1(config-if)# end
R1#
```

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router) # end
R1#
*Mar 25 19:46:09.711: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

#### Clearing the OSPF Process

```
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1#
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
3.3.3.3 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
2.2.2.2 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
```





## Tek alanlı OSPFv2'yi Yapılandırın network Komutu

#### Assigning Interfaces to an OSPF Area

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router) # network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router) # network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router) #
R1#
```

#### Assigning Interfaces to an OSPF Area with a Quad Zero

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) # network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) # network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #
R1#
```



### Pasif Arayüzlerin Yapılandırılması

#### Configuring a Passive Interface on R1

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # passive-interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-router) # end
R1#
```

Ağın diğer yönlendiricilere tanıtılmasına izin verirken yönlendirme mesajlarının bir yönlendirici arayüzü üzerinden aktarılmasını önlemek için **passive-interface** yönlendirici yapılandırma modu komutunu kullanın.



### **OSPF Metriği = Cost (Maliyet)**

Maliyet = <u>reference bandwidth</u> / <u>interface bandwidth</u> (varsayılan bant genişliği 10^8'dir)
Maliyet = <u>100,000,000 bps</u> / <u>interface bandwidth in bps</u>

#### Default Cisco OSPF Cost Values

| Interface Type                     | Reference Default Bandwidth<br>Bandwidth in bps in bps | Cost |
|------------------------------------|--|------|
| <b>Gigabit Ethernet</b><br>10 Gbps | 100,000,000 ÷ 10,000,000,000                           | 1    |
| Gigabit Ethernet<br>1 Gbps         | 100,000,000 ÷ 1,000,000,000                            | 1    |
| Fast Ethernet<br>100 Mbps          | 100,000,000 ÷ 100,000,000                              | 1    |
| Ethernet<br>10 Mbps                | 100,000,000 ÷ 10,000,000                               | 10   |
| Serial<br>1.544 Mbps               | 100,000,000 ÷ 1,544,000                                | 64   |
| Serial<br>128 kbps                 | 100,000,000 ÷ 128,000                                  | 781  |
| Serial<br>64 kbps                  | 100,000,000 ÷ 64,000                                   | 1562 |

Referans
bantgenişliği
aynı
olduğundan
dolayı
aynı cost
değerine
sahipler

#### **OSPF Maliyeti**

### **OSPF Maliyeti Toplar**

Bir OSPF rotasının maliyeti bir yönlendiriciden hedef ağa giden birikmiş değerdir

#### **OSPF Maliyeti**

### Referans Bant Genişliğinin Ayarlanması

- Şu komutu kullanın: command auto-cost reference-bandwidth
- OSPF etki alanındaki her yönlendiricide yapılandırılması gerekir
- Değerin MB/sn biriminde ifade edildiğine dikkat edin:

#### Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 1000 10 Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 10000

Topology Name

Base

Verifying the S0/0/0 Link Cost

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 172.16.3.1/30, Area 0, Attached via Network Statement
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT TO POINT, Cost: 647
Topology-MTID
                  Cost
                          Disabled
                                      Shutdown
                    647
                                          no
Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:01
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count
   Adjacent with neighbor 2.2.2.2
R1#
```

R1# show ip ospf interface serial 0/0/0

#### Verifying the Metric to the R2 LAN

```
R1# show ip route | include 172.16.2.0
        172.16.2.0/24 [110/648] via 172.16.3.2, 00:06:03, Serial0/0/0
R1#
R1# show ip route 172.16.2.0
Routing entry for 172.16.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 648, type intra area
  Last update from 172.16.3.2 on Serial0/0/0, 00:06:17 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.3.2, from 2.2.2.2, 00:06:17 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 648, traffic share count is 1
R1#
```



## Varsayılan Arayüz Bant Genişlikleri

Cisco yönlendiricilerinde seri arayüzlerin büyük bölümünde varsayılan bant genişliği 1.544 Mb/sn'dir

#### Verifying the Default Bandwidth Settings of R1 Serial 0/0/0

```
R1# show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is WIC MBRD Serial
Description: Link to R2
Internet address is 172.16.3.1/30
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:05, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total
```



#### **OSPF Maliyeti**

## Arayüz Bant Genişliklerinin Ayarlanması

#### Adjusting the R1 Serial 0/0/1 Interface

```
R1(config) # int s0/0/1
R1(config-if) # bandwidth 64
R1(config-if) # end
R1#
*Mar 27 10:10:07.735: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
R1#
R1# show interfaces serial 0/0/1 | include BW

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type
POINT_TO_POINT, Cost: 15625
R1#
```

**OSPF Maliyeti** 

## OSPF Maliyetinin Manuel Olarak Ayarlanması

Hem **bandwidth** arayüz komutu hem de **ip ospf cost** arayüz komutu en iyi rotanın belirlenmesinde OSPF tarafından kullanılacak doğru bir değer sağlayan aynı sonuca ulaşır.

```
R1(config) # int s0/0/1
R1(config-if) # no bandwidth 64
R1(config-if) # ip ospf cost 15625
R1(config-if) # end
R1#
R1# show interface serial 0/0/1 | include BW
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT,
Cost: 15625
R1#
```

## OSPF'yi Doğrulayın OSPF Komşularını Doğrulayın

## Yönlendiricinin komşu yönlendiricilerle bir komşuluk oluşturduğunu doğrulayın

```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/- 00:00:37 192.168.10.6 Serial0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/- 00:00:30 172.16.3.2 Serial0/0/0
R1#
```



## **OSPF Protokol Ayarlarını Doğrulayın**

#### Verifying R1's OSPF Neighbors

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
  set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
  set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0
  nasa
 Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
                                  Last Update
    Gateway
                    Distance
   2.2.2.2
                                  00:17:18
                         110
    3.3.3.3
                                  00:14:49
                         110
  Distance: (default is 110)
R1#
```



## OSPF Arayüz Ayarlarını Doğrulayın

#### Verifying R1's OSPF Interfaces


| R1# show ip ospf interface brief |     |      |                 |       |       |          |  |
|----------------------------------|-----|------|-----------------|-------|-------|----------|--|
| Interface                        | PID | Area | IP Address/Mask | Cost  | State | Nbrs F/C |  |
| Se0/0/1                          | 10  | 0    | 192.168.10.5/30 | 15625 | P2P   | 1/1      |  |
| Se0/0/0                          | 10  | 0    | 172.16.3.1/30   | 647   | P2P   | 1/1      |  |
| Gi0/0                            | 10  | 0    | 172.16.1.1/24   | 1     | DR    | 0/0      |  |
| R1#                              |     |      |                 |       |       |          |  |
|                                  |     |      |                 |       |       |          |  |

## Tek Alanlı OSPFv3'ün Yapılandırılması

ation\_ID © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Cisco Gizli Bilgi

## OSPFv2 vs. OSPFv3 OSPFv3

#### OSPFv2 and OSPFv3 Data Structures







## OSPFv2 ve OSPFv3 Arasındaki Benzerlikler

|                    | OSPFv2 and OSPFv3  |
|--------------------|--|
| Link-State         | Yes  |
| Routing Algorithm  | SPF  |
| Metric             | Cost   |
| Areas              | Supports the same two-level hierarchy                              |
| Packet Types       | Same Hello, DBD, LSR, LSU and LSAck packets                        |
| Neighbor Discovery | Transitions through the same states using Hello packets            |
| DR and BDR         | Function and election process is the same                          |
| Router ID          | 32-bit router ID: determined by the same process in both protocols |




### OSPFv2 ve OSPFv3 Arasındaki Farklılıklar

|                        | OSPFv2  | OSPFv3   |
|------------------------|---|--|
| Advertises             | IPv4 networks   | IPv6 prefixes  |
| Source<br>Address      | IPv4 source address   | IPv6 link-local address  |
| Destination<br>Address | Choice of:  Neighbor IPv4 unicast address 224.0.0.5 all-OSPF-routers multicast address 224.0.0.6 DR/BDR multicast address | Choice of:  Neighbor IPv6 link-local address FF02::5 all-OSPFv3-routers multicast address FF02::6 DR/BDR multicast address   |
| Advertise<br>Networks  | Configured using the <b>network</b> router configuration command  | Configured using the ipv6 ospf process-id area-id interface configuration command  |
| IP Unicast<br>Routing  | IPv4 unicast routing is enabled by default.   | IPv6 unicast forwarding is not enabled by default. The ipv6 unicast-routing global configuration command must be configured. |
| Authentication         | Plain text and MD5  | IPv6 authentication  |



### Bağlantı Yerel Adresleri

#### **OSPFv3 Packet Destination**



FF02::5 adresi tüm OSPF yönlendiricilerinin adresidir

FF02::6, DR/BDR çoklu yayın adresidir



#### OSFPv3'ün Yapılandırılması

## **OSPFv3** Ağ Topolojisi

#### Configuring Global-Unicast Addresses on R1

```
R1(config) # ipv6 unicast-routing
R1(config)#
R1(config) # interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # description R1 LAN
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:1::1/64
R1(config-if) # no shut
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/0
R1(config-if) # description Link to R2
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::1/64
R1(config-if) # clock rate 128000
R1(config-if) # no shut
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/1
R1(config-if) # description Link to R3
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::1/64
R1(config-if) # no shut
R1(config-if) # end
R1#
```



# OSPFv3 Yönlendirici Kimliğinin Yapılandırılması

### Router ID Order of Precedence Yes 32-bit router ID explicitly configured? Nο Yes Loopback enabled with Use that as the router ID IPv4 address? Nο Yes Interface enabled with IPv4 address? Display console message: %OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could Νo not pick a router ID, please configure manually.

OSPFv3'ün Yapılandırılması

# OSPFv3 Yönlendirici Kimliğinin Yapılandırılması

#### Assigning a Router ID to R1

```
R1(config) # ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#
*Mar 29 11:21:53.739: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-
IPv6 could not pick a router-id, please configure manually
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr) # router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr) # auto-cost reference-bandwidth 1000
% OSPFv3-1-IPv6: Reference bandwidth is changed. Please
ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# end
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
 Router ID 1.1.1.1
 Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
  Redistribution:
    None
R1#
```

OSFPv3'ün Yapılandırılması

## OSPFv3 Yönlendirici Kimliğinin Değiştirilmesi

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# end
R1#
```

```
R1# clear ipv6 ospf process
Reset selected OSPFv3 processes? [no]: y
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
R1#
```



## Arayüzlerde OSPFv3'ün Etkinleştirilmesi

Eşleşen arayüz adreslerini belirlemek için **network** yönlendirici yapılandırma modu komutunu kullanmak yerine OSPFv3 doğrudan arayüzde yapılandırılır.

```
R1(config) # interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/0
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/1
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if) # end
R1#
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
                                       State Nbrs F/C
Interface PID
               Area
                        Intf ID Cost
Se0/0/1
         10 0
                                15625 P2P
                                             0/0
         10 0 6
                                647
Se0/0/0
                                       P2P
                                             0/0
Gi0/0
         10
                                             0/0
                                 1
                                       TLAW
R1#
```

# OSPFv3 Komşularını/Protokol Ayarlarını Doğrulayın

```
| R1# show ipv6 ospf neighbor | OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10) | Neighbor ID Pri State | Dead Time Interface ID Interface | 3.3.3.3 | O FULL/ - 00:00:39 | 6 | Serial0/0/1 | 2.2.2.2 | O FULL/ - 00:00:36 | 6 | Serial0/0/0 | R1#
```

```
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Serial0/0/1
Serial0/0/0
GigabitEthernet0/0
Redistribution:
None
```

Presentation\_ID Section Sectio



## OSPFv3 Arayüzlerini Doğrulayın

| R1# show ipv6 ospf | interface brief |         |       |       |          |
|--------------------|-----------------|---------|-------|-------|----------|
| Interface PID      | Area            | Intf ID | Cost  | State | Nbrs F/C |
| Se0/0/1 10         | 0               | 7       | 15625 | P2P   | 1/1      |
| Se0/0/0 10         | 0               | 6       | 647   | P2P   | 1/1      |
| Gi0/0 10           | 0               | 3       | 1     | DR    | 0/0      |
| R1#                |                 |         |       |       |          |

57

#### OSPFv3'ü Doğrulayın

### IPv6 Yönlendirme Tablosunu Doğrulayın

```
R1# show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND
Prefix, DCE - Destination
      NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter,
OE1 - OSPF ext 1
      OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF
NSSA ext 2
   2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/657]
   via FE80::2, Serial0/0/0
  2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/1304]
   via FE80::2, Serial0/0/0
O 2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/1294]
     via FE80::2, Serial0/0/0
R1#
```

#### **OSPF:**

- IPv4 için OSPFv2
- IPv6 için OSPFv3
- Sınıfsız bağlantı durumu yönlendirme protokolü 110'luk bir varsayılan yönetimsel uzaklığa sahiptir ve yönlendirme tablosunda O rota kaynak koduyla ifade edilir
- OSPFv2 router ospf process-id genel yapılandırma modu komutuyla etkinleştirilir. process-id değeri yerel olarak önemlidir, yani o komşularla komşuluk oluşturmak için diğer OSPF yönlendiricilerini eşleştirmesi gerekmez.
- Network komutu altağ maskesinin tersi olan wildcard-mask değerini ve area-id değerini kullanır

#### **OSPF:**

- Varsayılan olarak OSPF Hello paketleri her 10 saniyede bir çoklu erişim ve noktadan noktaya bölümlerine ve her 30 saniyede bir NBMA bölümlerine (Frame Relay, X.25, ATM) gönderilir ve OSPF tarafından komşu bitişikliği oluşturmak için kullanılır. Ölü aralık varsayılan olarak Hello aralığının dört katıdır.
- Bitişik olacak yönlendiricilerde Hello aralıkları, Ölü aralıkları, ağ tipleri ve altağ maskeleri eşleşmelidir. OSPF yakınlıklarını doğrulamak için show ip ospf neighbors komutunu kullanın.
- Bir çoklu erişim ağında OSPF gönderilen ve alınan LSA'lar için bir toplama ve dağıtım noktası olarak görev yapacak bir DR seçer. DR'nin hata vermesi durumunda DR'nin rolünü üstlenecek bir BDR seçilir. Diğer tüm yönlendiriciler DROTHER'lar olarak bilinir. Tüm yönlendiriciler LSA'larını DR'ye aktarır ve LSA buradan çoklu erişim ağındaki diğer tüm yönlendiricilere aktarılır.

#### **OSPF:**

- Çoklu erişim ağlarında en yüksek yönlendirici kimliğine sahip yönlendirici DR'dir ve ikinci en yüksek yönlendirici kimliğine sahip yönlendirici BDR'dir. Bu, o arayüzde ip ospf priority komutuyla iptal edilebilir. En yüksek öncelik değerine sahip yönlendirici DR ve sonraki en yüksek öncelik değerine sahip yönlendirici BDR'dir.
- show ip protocols komutu OSPF işlem kimliğinin, yönlendirici kimliğinin ve yönlendiricinin tanıttığı ağın yer aldığı önemli OSPF yapılandırma bilgilerini doğrulamak için kullanılır.
- OSPFv3 bir arayüzde etkindir ve yönlendirici yapılandırma modunda değildir. OSPFv3 bağlantı yerel adreslerinin yapılandırılmasını gerektirir. IPv6 Tekil yayın yönlendirmesi OSPFv3'te etkinleştirilmelidir. OSPFv3 için bir arayüzün etkinleştirilebilmesi için önce 32-bitlik bir yönlendirici kimliği gerekir.

#### **OSPF:**

 show ip protocols komutu OSPF işlem kimliğinin, yönlendirici kimliğinin ve yönlendiricinin tanıttığı ağın yer aldığı önemli OSPFv2 yapılandırma bilgilerini doğrulamak için kullanılır.

#### OSPFv3

- Bir arayüzde etkinleştirilir ve yönlendirici yapılandırma modunda değildir.
- Bağlantı yerel adreslerinin yapılandırılmasını gerektirir. IPv6
- Tekil yayın yönlendirmesi OSPFv3 için etkinleştirilmelidir.
- OSPFv3 için bir arayüz etkinleştirilmeden önce 32-bit yönlendirici kimliği gerekir.
- show ipv6 protocols komutu yapılandırma bilgilerini doğrulamak için kullanılır (OSPF işlem kimliği, yönlendirici kimliği ve OSPFv3 için etkin arayüzler)

# Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™