### MAC0352 Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

# Servidor FTP

por Julio Kenji Ueda 9298281 e Ricardo Akira Tanaka 9778856

O servidor FTP foi implementado para se comportar de forma similar a como o servidor proFTPD se comporta em algumas situações, sabendo processar requisição válidas, inválidas, comandos de login, logout e listagem de arquivos. O servidor foi escrito em C, compilado e testado no GNU/Linux.

### Compilação, Remoção e Inicialização

Para compilar, basta executar:

\$ make

Para remover arquivos oriundos do processo de compilação, execute:

\$ make clean

Para remover arquivos oriundos do processo de compilação e execução, como a pasta e arquivos remotos, execute:

\$ make cleanall

Para iniciar o servidor, execute:

\$ ./server <endereço ip> <porta>

#### Onde:

- <endereço ip>: endereço ip do servidor na rede, onde pode ser descoberto por algum cliente. Para *localhost*, use 127.0.0.1. Para redes externas, utilize o ip externo.
- <porta>: porta de escuta do servidor.

Exemplo:

\$ ./server 127.0.0.1 1221

## Comandos e respostas

O servidor é implementado para responder aos seguintes comandos:

- QUIT: finaliza a conexão com o servidor. O servidor responde com "221 Goodbye".
- SYST: informa o sistema operacional do servidor e modo de transferência de dados padrão. O servidor responde com "215 Unix Type: L8".

- TYPE <modo>: seleciona o modo de transferência de dados. Se o modo for definido como "I", então o servidor responde como "200 Type set to I" e a transferência de dados utiliza o modo binário; caso definido como "A", então o servidor responde como "200 Type set to A" e a transferência de dados utiliza o modo ASCII; em qualquer outro caso, o servidor responde como "504 Type not implemented for <modo> parameter".
- USER <nome do usuário>: qualquer nome de usuário é válido. O servidor responde com "331 Password required for <nome de usuário>".
- PASS <senha do usuário>: qualquer senha do usuário é válida. Se o usuário executar o comando USER <nome do usuário> anteriormente, então o servidor responde com "230 <nome do usuário> logged in" e o usuário se encontra autenticado no sistema; caso contrário o servidor responde com "503 Login with USER first".

Os comandos a seguir necessitam de autenticação do usuário; caso contrário o servidor responde com "530 Please login with USER and PASS":

- DELE <nome do arquivo>: remove um arquivo do servidor. Se o arquivo <nome do arquivo> existir, então o servidor responde com "250 DELE command successful" e o arquivo é removido do servidor; caso contrário responde com "550 <nome do arquivo>: No such file or directory".
- PASV: habilita o modo passivo do servidor para uma nova conexão de dados, onde esta nova conexão deve ser solicitado a partir do cliente. O servidor responde com "227 Entering passive mode (<ip1>, <ip2>, <ip3>, <ip4>, <p1>, <p2>)", informando o endereço da nova conexão de escuta para transferência de dados, onde <ip1>.<ip2>.<ip3>.<ip4> é o <endereço ip> informado no momento da execução do servidor e <p1> = <porta de escuta para dados>/256 e <p2> = <porta de escuta para dados>%256.

Os comandos a seguir necessitam de autenticação do usuário e também da conexão de dados; caso contrário o servidor responde com "425 Unable to build data connection: Connection refused".

- LIST: lista o diretório remoto. O servidor responde com "150 Opening ASCII mode data connection for file list" antes da transferência de dados e responde com "226 Transfer complete" ao término da transferência, fechando a conexão de dados logo em seguida.
- RETR <nome do arquivo>: recupera um arquivo remoto. Se o arquivo <nome do arquivo> existe, então o servidor responde com "150 Opening BINARY mode data connection for <nome do arquivo>" antes da transferência e responde com "226 Transfer complete" ao término da transferência do arquivo, fechando a conexão de dados logo em seguida; caso contrário responde com "550 <nome do arquivo>: No such file or directory".
- STOR <nome do arquivo>: envia um arquivo ao servidor. Se o arquivo <nome do arquivo> existe, então o servidor responde com "150 Opening BINARY mode data connection for <nome do arquivo>" antes da transferência e responde com "226 Transfer complete" ao término da transferência do arquivo, fechando a conexão de

dados logo em seguida; caso contrário responde com "451 Requested action aborted. Local error in processing".

# Execução e teste do servidor

É possível executar o servidor utilizando *telnet*, mas é recomendado utilizar o cliente FTP do shell, pois o *telnet* não permite transferência de arquivos binários. Para iniciar a conexão utilizando o cliente FTP do shell, digite:

```
$ ftp -p <endereço ip> <porta>
```

#### Onde:

- p: flag que indica o modo passivo para transferência de dados.
- <endereço ip>: endereço ip do servidor na rede, informado no momento da execução do servidor.
- <porta>: porta de escuta do servidor.

#### Exemplo:

```
$ ftp -p 127.0.0.1 1221
```

O cliente FTP do shell executa a seguinte pipeline de comandos ao iniciar a conexão com o servidor:

- 1. USER <nome do usuário>
- 2. PASS <senha do usuário>
- 3. SYST

O cliente deve informar seu nome e sua senha, e logo após encontra-se autenticado no servidor com o modo de transferência de dados padrão definido como binário.

```
Connected to 127.0.0.1.

200 MAC0352 EP1 Server

Name (127.0.0.1:root): username

331 Password required for username

Password:

230 User username logged in

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp>
```

O servidor está pronto para interagir com o cliente. O comando PASV é automaticamente executado para comandos que exigem conexão de dados como STOR, RETR e LIST. Agora é possível:

• Enviar um arquivo que existe:

```
ftp> put photo.jpg
local: photo.jpg remote: photo.jpg
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,177,27)
150 Opening BINARY mode data connection for photo.jpg
```

```
226 Transfer complete
541189 bytes sent in 0.00 secs (408.6446 MB/s)
ftp>
```

• Tentar enviar um arquivo que não existe:

```
ftp> put null.jpg
local: null.jpg remote: null.jpg
local: null.jpg: No such file or directory
ftp>
```

Recuperar um arquivo que existe:

```
ftp> get photo.jpg
local: photo.jpg remote: photo.jpg
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,177,27)
150 Opening BINARY mode data connection for photo.jpg
226 Transfer complete
541189 bytes received in 0.00 secs (155.5509 MB/s)
ftp>
```

• Tentar recuperar um arquivo que não existe:

```
ftp> get null.jpg
local: null.jpg remote: null.jpg
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,177,27)
550 null.jpg: No such file or directory
ftp>
```

Listar arquivos:

Apagar arquivo que existe:

```
ftp> del photo.jpg
250 DELE command successful
ftp>
```

• Tentar apagar arquivo que não existe:

```
ftp> del null.jpg
550 null.jpg: No such file or directory
ftp>
```

• Finalizar sessão:

```
ftp> exit
221 Goodbye.
ftp>
```

### Referências

RFC 959 - File Transfer Protocol. Disponível em <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc959">https://tools.ietf.org/html/rfc959</a>>
D. J. Bernstein. FTP: File Transfer Protocol. Disponível em <a href="http://cr.yp.to/ftp.html">http://cr.yp.to/ftp.html</a>>