

- Formas de compartir datos entre diferentes unidades:
  - A través del acceso al ambiente no local
  - A través del uso de parámetros



- A través del acceso al ambiente no local
  - Ambiente común explícito
    - Ejemplos:
      - COMMON de FORTRAN
      - Con uso de paquetes de ADA
      - Con variables externas de PL/1
  - Ambiente no local implícito
    - Utilizando regla de alcance dinámico
    - Utilizando regla de alcance estático



```
Procedure Main;
   var x,z,n: integer;
   Procedure A1()
        var m: integer;
        Begin
        x := x+m+1; z := z+1+n;
        end;
   Procedure A2()
         var x, z: integer;
         Procedure A3();
                 var z, n: integer;
                 begin
                 n:=3; z:= x + z; A1();
                 end;
        begin
        x:= 1; z:= x + n; A3();
        end;
   begin
   x:=2; z:=1; n:=4; A2();
   end.
                         CONCEPTOS DE LENGUAJES 2008
```



- Pasaje de Parámetros
  - mas flexible, diferentes datos en cada llamada.
  - legibilidad y modificabilidad.
  - qué es exactamente lo que se comparte



### – Lista de parámetros:

- Conjunto de datos que se van a compartir
  - Parámetros reales
    - » Parámetros que se codifican en la invocación del subprograma.
  - Parámetros formales
    - Parámetros declarados en la especificación del subprograma
    - » Contiene los nombres y los tipos de los datos compartidos



- Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales
  - Evaluación:
    - en el momento de la invocación primero se evalúa los parámetros reales, y luego se hace la ligadura antes de transferir el control a la unidad llamada.
  - Ligadura:
    - Posicional: posición que ocupan en la lista
    - Palabra clave o nombre: Se corresponden con el nombre




- Clases de parámetros: Datos y Subprograma
  - Parámetros datos

Desde el punto de vista semántico los parámetros formales pueden ser:

- Modo IN: parámetro formal recibe el dato desde el parámetro real
- Modo out: parámetro formal envía el dato al parámetro real
- Modo IN/OUT: parámetro formal recibe el dato del parámetro real y el parámetro formal envía el dato al parámetro real





#### **Por Valor:**

- El valor del parámetro real se usa para inicializar el correspondiente parámetro real al invocar la unidad.
- Se transfiere el dato real.
- En este caso el parámetro formal actúa como una variable local de la unidad llamada.

Desventaja: consume tiempo y almacenamiento

Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora



```
Ejemplo:
      Procedure A;
             Var x: integer;
             Procedure B( y:integer);
                    Begin
                     y := y + 1;
                     Write (x,y);
                    End;
             Begin
              X := 9;
              B(x);
              Write (x);
             End;
```



#### Por valor constante:

 No indica si se realiza o no la copia, lo que establece es que la implementación debe verificar que el parámetro real no sea modificado.

Desventaja: requiere realizar mas trabajo para implementar los controles.

Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora

#### Ejemplo en C/C++

```
void ActualizarMax( const int x, const int y )
{if ( x > y ) Max= x ;
      else Max= y ;}
```



Modo OUT
 Por Resultado
 Resultado de funciones

#### Por Resultado:

- El valor del parámetro formal se copia al parámetro real al terminar de ejecutarse la unidad llamada.
- El parámetro formal es una variable local, sin valor inicial.
- Desventaja:
  - Consume tiempo y espacio.
  - Se debe tener en cuenta el momento en que se evalúa el parámetro real
- Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora



#### Por resultado de funciones:

 El resultado de una función puede devolverse con el return o en el nombre de la función



Modo IN/OUT

Por **Valor-Resultado** 

Por **Referencia** 

Por Valor/Resultado:

Por **Nombre** 

- Copia a la entrada y a la salida de la activación de la unidad llamadora.
- El parámetro formal es una variable local que se recibe una copia a la entrada del contenido del parámetro real y a la salida el parámetro real recibe una copia de lo que tiene el parámetro formal.
- Cada referencia al parámetro formal es una referencia local.
- Tiene las desventajas y las ventajas de ambos.



```
Ejemplo:
Procedure A ();
      var m:integer;
      Procedure B (valor-resultado j:integer);
            begin
             j:=j+5; j:=j+m;
             write (j,m);
            end;
      begin
       m:=4; B(m);
       write (m);
      end;
```



#### Por Referencia:

- Se transfiere la dirección del parámetro real al parámetro formal.
- El parámetro formal será una variable local a la unidad llamadora que contiene la dirección en el ambiente no local.
- Cada referencia al parámetro formal será a un ambiente no local. El parámetro real es compartido por la unidad llamada.

#### Desventajas:

- El acceso al dato es mas lento por la indirección
- Se pueden modificar el parámetro real inadvertidamente
- Se pueden generar alias

#### Ventaja:

Eficiente en tiempo y espacio.



```
Ejemplo en Pascal:
Procedure A ();
      var m:integer;
      Procedure B (var j:integer);
            begin
             j:=j+5; j:=j+m;
             write (j,m);
            end;
      begin
       m:=4; B(m);
       write (m);
      end;
```



#### **Por Nombre:**

 El parámetro formal es sustituido textualmente por el parámetro real.

la ligadura de valor se difiere hasta el momento en que se lo utiliza.

.

- Si el dato a compartir es:
  - » Un único valor se comporta exactamente igual que el pasaje por referencia.
  - » Si es una constante es equivalente a por valor.
  - » Si es un elemento de un arreglo puede cambiar el suscripto entre las distintas referencias
  - » Si es una expresión se evalúa cada vez



```
Procedure A ();
      var m:integer;
      var: arre[1..10] of integer;
      Procedure B (nombre j:integer);
             begin
              j:=j+5;
              m:=m+1;
              j:=j+m; write (j,m);
             end;
      begin
       m := 4;
       B(arre(m));
       write (m);
      end;
               CONCEPTOS DE LENGUAJES 2008
```



### Por Nombre (continuación):

- Para implementarlo se utilizan los thunks. Cada aparición del parámetro formal se reemplaza en el cuerpo de la unidad llamado por un invocación a un thunks que en el momento de la ejecución activara al procedimiento que evaluará el parámetro real en el ambiente apropiado.
- Es un método mas flexible pero debe evaluarse cada vez que se lo usa.
- Es difícil de implementar y genera soluciones confusas para el lector y el escritor.



### Pasaje de parámetros en funciones

- · Las funciones no deberían producir efectos laterales.
- Los parámetros formales deberían ser siempre modo IN.
- Ortogonalidad. Los resultados deberían poder ser de cualquier tipo.



### Pasaje de parámetros en distintos lenguajes:

- Fortran:
  - Por valor resultado , por referencia
- Algol 60:
  - Por nombre (por defecto)
  - Por valor (opcional)
- Algol 68, C:
  - Por valor, (si se necesita por referencia se usan punteros).
  - C, permite pasaje por valor constante, agregándole const
- Modula II y Pascal:
  - Por valor (por defecto)
  - Por referencia (opcional: var)
- C++:
  - Igual que C más pasaje por referencia
     CONCEPTOS DE LENGUAJES 2008



### Pasaje de parámetros en distintos lenguajes (continuación):

#### Java:

- El único mecanismo contemplado es el paso por copia de valor.
- Java no contemplan los punteros al estilo de C/C++, por lo tanto no es posible

#### ADA:

- Por copia IN (por defecto)
- Por resultado OUT

#### IN OUT.

- » Para los tipos **primitivos** indica por **valor-resultado**,
- » Para los tipos no primitivos, datos compuestos (arreglos, registro) se hace por referencia



### Subprogramas como parámetro:

 En algunas situaciones es conveniente poder manejar como parámetros los nombres de los subprogramas.

**Ada** no contempla los subprogramas como valores. Utiliza unidades genéricas.


**Pascal** permite que una referencia a un procedimiento sea pasada a un subpograma

**C** permite pasaje de funciones como parámetros.



- Ambiente de referencia para las referencias no locales dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.
  - cuál es el ambiente de referencia no local correcto para un subprograma que se ha invocado atraves de un parámetro.
  - opciones:
    - Ligadura shallow o superficial: El ambiente de referencia, es el del subprograma que tiene el parámetro formal subprograma.
    - Ligadura deep o profunda: El ambiente es el del subprograma donde esta declarado el subprograma usado como parámetro real.
    - El ambiente del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene un parámetro subprograma.







- Los parámetros subrutinas se comportan muy diferente en lenguajes con reglas de alcance estático que dinámico.
- La ligadura shallow o superficial no es apropiada para lenguajes con estructuras de bloques
- Para lenguajes de alcance estático se utiliza la ligadura deep.