Exercice 23 - Automate

Remarque: Le but de ce TD est de se familiariser avec les notions d'association, d'agrégation et de composition entre classes et de leurs conséquences au niveau de l'implémentation des classes.

Le texte suivant s'inspire de la page Wikipédia sur les automates cellulaires que vous pouvez consulter.

Un automate cellulaire est un automate qui s'applique sur une grille régulière de « cellules », chaque cellule étant dans un « état » choisi parmi un ensemble fini. L'état d'une cellule au pas de temps t+1 est fonction de l'état au pas de temps t d'un ensemble défini de cellules de la grille que l'on appelle son « voisinage ». À chaque nouvelle unité de temps, les mêmes règles sont appliquées simultanément à toutes les cellules de la grille, produisant une nouvelle « génération » de cellules ($c.-\dot{a}-d$. une nouvelle grille) dépendant entièrement de la génération précédente ($c.-\dot{a}-d$. de la grille précédente).

Dans cet exercice, on souhaite développer une application destinée à **simuler l'exécution d'automates cellu- laires élémentaires** où les grilles sont composées d'une seule ligne (il s'agit alors d'un automate à 1 dimension) et où les cellules peuvent prendre seulement deux états : « 0 » ou « 1 ». Le voisinnage d'une cellule donnée est constituée d'elle-même et des deux cellules qui lui sont adjacentes, c.-à-d. la cellule précédente et la cellule suivante. Chacune des cellules pouvant prendre deux états, il existe $2^3 = 8$ configuration possibles d'un tel voisinage. Il faut donc définir quel doit être l'état, à la génération suivante, d'une cellule pour chacunes de ces configurations. Puisqu'il y a $2^8 = 256$ façons différentes de faire ce choix, il existe donc 256 automates cellulaires élémentaires différents. On les désigne souvent par un entier entre 0 et 255 dont la représentation binaire est la suite des états pris par l'automate sur les configurations successives 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000.

Par exemple, considérons l'automate cellulaire élémentaire défini par la table suivante, qui donne la règle d'évolution :

Configuration initiale à l'instant t	111	1 1 0	101	1 0 0	0 1 1	010	0 0 1	000
Valeur suivante de la cellule centrale à l'instant $t+1$	0	0	0	1	1	1	1	0

Cela signifie que si par exemple, à un temps t donné, une cellule est à l'état « 1 », sa voisine de gauche à l'état « 1 » et sa voisine de droite à l'état « 0 » (configuration 110 du tableau), au temps t+1 elle sera à l'état « 0 ». Par convention la règle précédente est nommée « règle numéro 30 », car 30 en décimale s'écrit 00011110 en binaire et 00011110 est la deuxième ligne du tableau ci-dessus, décrivant la règle d'évolution.

D'un point de vue implémentation, un automate cellulaire élémentaire correspond à un objet instance d'une classe Automate permettant de le manipuler. Les grilles sont des instances de la classe Etat. Un objet de la classe simulateur permettra d'appliquer un objet Automate sur plusieurs générations à partir d'un objet Etat représentant une grille de départ. Grâce à un buffer un objet Simulateur est capable de garder un nombre donné des derniers états générés.

La classe Automate comporte 2 attributs. L'attribut numero de type **unsigned short** désigne le numéro de la règle d'évolution de l'automate (30 dans l'exemple précédent). L'attribut numeroBit de type string représente aussi la règle d'évolution en utilisant une chaine de caractères de taille 8 ne contenant que des '0' et des '1' ("00011110" dans l'exemple précédent). Les méthodes getNumero() et getNumeroBit () permettent de connaître la valeur de ces attributs. La classe Automate propose deux constructeurs. L'un de ces constructeurs permet d'initialiser un automate avec le numéro de règle, l'autre permet d'initialiser un automate avec son numéro sous forme binaire. La méthode **void** appliquerTransition(**const** Etat& dep, Etat& dest) **const** permet d'appliquer la règle d'évolution sur un état désigné par dep pour obtenir un état qui sera désigné par dest. On peut écrire (afficher) un objet Automate sur un flux ostream.

La classe Etat possède un attribut dimension de type size_t qui représente le nombre de cellules impliquées dans la grille. Elle possède aussi un attribut valeur de type bool* qui pointera sur un tableau alloué dynamiquement, de taille dimension, et contenant des valeurs de type bool. Chaque valeur de ce tableau correspond à l'état d'une cellule. La classe possède un constructeur qui permet d'initialiser un objet Etat dont la dimension est précisé avec un paramètre de type size_t (de valeur 0 par défaut). Initialement, toutes les cellules de l'état sont de valeur false (correspondant à la valeur 0). La méthode « size_t getDimension() const » permet de connaître la dimension d'un état. La méthode « bool getCellule(size_t i) const » permet de connaître l'état de la cellule i (indice entre 0 et dimension-1). La méthode « void setCellule(size_t i, bool val) » permet de modifier l'état de la cellule i avec la valeur val. Il est possible de dupliquer un objet Etat par construction ou affectation à partir d'un autre état. On peut écrire (afficher) un objet Etat sur un flux ostream.

La classe Simulateur possède un attribut automate de type **const** Automate & référençant un objet de la classe Automate. Un attribut depart de type **const** Etat* pointe sur un éventuel état de départ (s'il a été donné). La méthode « **void** setEtatDepart (**const** Etat& e) » permet de modifier cet attribut avec un état représenté par e. Un attribut nbMaxEtats représente le nombre maximum des derniers états que l'objet Simulateur peut sauvegarder. Un attribut etats de type Etat** pointe sur un tableau alloué dynamiquement, de dimension nbMaxEtats, et contenant des valeurs de type Etat*. Un pointeur du tableau contient éventuellement l'adresse

d'un état alloué dynamiquement ou est égal à la valeur nullptr. Initialement tous les pointeurs du tableau etats sont initialisés avec la valeur nullptr.

Le constructeur « Simulateur (const Automate a, size_t buf = 2) » permet d'initialiser un objet de la classe Simulateur qui simulera un automate référencé par a en utilisant un buffer de taille buf (2 par défaut). L'état de départ sera précisé plus tard avec la méthode setEtatDepart(). Le constructeur « Simulateur (const Automate a, const Etat dep, size_t buffer = 2) » permet, en plus, de préciser l'état de départ. Lorsque l'état de départ est modifié (avec le constructeur ou la méthode setEtatDepart()), etats[0] pointe sur une copie de l'état de départ et un attribut rang de type size_t est initialisé avec la valeur 0. Cet attribut permet de sauvegarder le rang du dernier état généré.

À la génération rang, la méthode next () permet de générer l'état à la génération rang+1. L'adresse de l'état généré à la génération rang est sauvegardé dans la cellule rang % nbMaxEtats du tableau etats, de sorte que seuls les nbMaxEtats derniers états sont sauvegardés. Les emplacements mémoire pointés par les pointeurs du tableau sont efficacement réutilisés au fur et à mesure des générations.

La méthode « **void** run (size_t nbSteps) » permet d'avancer de nbSteps générations en une seule fois. La méthode reset () permet de revenir à l'état de départ. La méthode « **const** Etat& dernier () **const** » permet d'accéder au dernier état généré. La méthode « size_t getRangDernier () **const** » permet de connaître le rang du denrier état généré.

Préparation: Créer un projet vide et ajouter trois fichiers automate.h, automate.cpp et main.cpp. Définir la fonction principale main() dans le fichier main.cpp. S'assurer que le projet compile correctement. Dans cet exercice, on tâchera de mener une approche "compilation séparée". Au fur et à mesure de l'exercice, on pourra compléter la fonction principale en utilisant les éléments créés. Les situations exceptionnelles seront gérées en utilisant la classe d'exception suivante (à recopier dans le fichier automate.h):

```
#ifndef _AUTOMATE_H
#define _AUTOMATE_H
#include <string>
class AutomateException {
public:
   AutomateException(const std::string& message):info(message) {}
   std::string getInfo() const { return info; }
private:
   std::string info;
};
#endif
```

automate.h

Question 1

Identifier les différentes entités du monde décrit ci-dessus. Identifier les associations qui existent entre ces classes. Quel type de lien existe t-il entre un objet Simulateur et les objets Etat qu'il crée et auxquels il donne accès? Quel type de lien existe t-il entre un objet Simulateur et l'objet pointé par l'attribut depart? Quel type de lien existe-t-il entre un objet Simulateur et l'objet Automate auquel il est associé? Établir un modèle UML où apparaissent les différentes classes utilisées dans l'application ainsi que les associations entre ces classes.

Question 2

Définir la classe Etat ainsi que l'ensemble de ses méthodes. La classe Etat nécessite-t-elle (a priori) un destructeur, un constructeur de recopie et/ou un opérateur d'affectation? Expliquer. Définir ces méthodes seulement si nécessaire. Surcharger l'opérateur << de manière à pouvoir écrire un objet Etat sur un flux ostream.

Question 3

Définir la classe Automate ainsi que l'ensemble de ses méthodes. Quel est l'intérêt d'utiliser des références **const** pour le paramètre du constructeur qui permet d'initialiser un automate avec une règle d'évolution sous forme binaire? La classe Automate nécessite t-elle (a priori) un destructeur, un constructeur de recopie et/ou un opérateur d'affectation? Expliquer. Définir ces méthodes seulement si nécessaire. Surcharger l'opérateur << de manière à pouvoir écrire un objet Automate sur un flux ostream. On pourra utiliser les deux fonctions suivantes permettant de passer d'un numero à un numeroBit :

```
unsigned short NumBitToNum(const std::string& num) {
  if (num.size() != 8) throw AutomateException("Numero d'automate indefini");
  int puissance = 1;
  unsigned short numero = 0;
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
```

```
if (num[i] == '1') numero += puissance;
else if (num[i] != '0') throw AutomateException("Numero d'automate indefini");
puissance *= 2;
}
return numero;
}
std::string NumToNumBit(unsigned short num) {
  std::string numeroBit;
  if (num > 256) throw AutomateException("Numero d'automate indefini");
  unsigned short p = 128;
  int i = 7;
  while (i >= 0) {
   if (num >= p) { numeroBit.push_back('1'); num -= p; }
   else { numeroBit.push_back('0'); }
  i--;
  p = p / 2;
}
return numeroBit;
}
```

Question 4

Définir la classe Simulateur ainsi que l'ensemble de ses méthodes. La classe Simulateur nécessite t-elle (a priori) un destructeur? Expliquer. Définir cette méthode seulement si nécessaire.

Bien que la classe Simulateur ne gère a priori pas correctement (si on ne fait rien de plus) la construction par recopie et l'affectation, cet aspect sera ignoré dans le cadre de cet exercice repris plus tard.

À titre d'exemple, le programme

```
int main() {
  Automate a(30);
  std::cout << "automate " << a << "\n";
  Etat e(22); e.setCellule(11, true);
  Simulateur s(a,e);
  cout << e << "\n";
  for (size_t i = 0; i < 10; i++) {
    s.next(); cout << s.dernier()<<"\n";
  }
  return 0;
}</pre>
```

devrait produire l'affichage suivant (les cellules actives sont marquées avec X):

```
automate 30 : 00011110
          Χ
         XXX
        XX X
       XX XXXX
      XX X
             Χ
     XX XXXX XXX
    XX X
            X X
   XX XXXX XXXXXX
  XX X
         XXX
                  Χ
 XX XXXX XX X
                XXX
XX X
         X XXXX XX X
```

Exercice 24 - Problèmes de conception

Dans l'application, les objets Automate sont gérés par un module appelé AutomateManager qui est responsable de leur création (et destruction) et de leur sauvegarde. La classe possède deux méthodes getAutomate() qui permettent d'accéder (éventuelllement de créer) un automate dont le numéro (entier ou en binaire) est transmis en argument. Seul l'instance de la classe AutomateManager peut créer des objets Automate.

Question 1

Est-il possible de définir un tableau (alloué dynamiquement ou non) d'objets Automate sans fournir d'initialisateur? Expliquer. Est-il possible de créer un tableau (alloué dynamiquement ou non) de pointeurs d'objet Automate sans fournir d'initialisateur? Expliquer.

Question 2

Expliciter des intérêts de mettre en place le Design Pattern Singleton pour la classe AutomateManager. Développer la classe AutomateManager en implémentant ce design pattern. Mettre à jour le diagramme de classe.

Question 3

On remarque que la duplication malencontreuse d'un objet Simulateur pourrait poser des problèmes. Mettre en place les instructions qui permettent d'empêcher la duplication d'un objet Simulateur.

Question 4

Afin de pouvoir parcourir séquentiellement les derniers états générés et stockés dans le buffer d'un Simulateur, appliquer le design pattern *Iterator* à cette classe en déduisant son implémentation du code suivant. Ces itérateurs permettront de parcourir les derniers états générés depuis le dernier généré jusqu'au plus ancien encore présent dans le buffer.

```
void afficherEtModifierEtats(Simulateur& s) {
    for(Simulateur::Iterator it= s.getIterator();!it.isDone();it.next()) {
        std::cout<<it.current()<<"\n";
        it.current().setCellule(0, false); // modification possible
    }
}
//...
void afficherEtats(const Simulateur& sconst) {
    for(Simulateur::ConstIterator it= sconst.getIterator();!it.isDone();it.next()) {
        std::cout<<it.current()<<"\n"; //ok
        //it.current().setCellule(0, true); // modification impossible
    }
}</pre>
```

Question 5

Refaire la question précédente en proposant une interface d'itérateur similaire à celle utilisée par les conteneurs standards du C++ (STL), $c.-\dot{a}-d.$ qui permet de parcourir séquentiellement les différents états d'un objet Simulateur avec le code suivant :

```
void afficherEtModifierEtats(Simulateur& s) {
  for(Simulateur::iterator it=s.begin();it!=s.end();++it)
    std::cout<<*it<<"\n";
}
void afficherEtats(const Simulateur& sconst) {
  for(Simulateur::const_iterator it=sconst.begin();it!=sconst.end();++it)
    std::cout<<*it<<"\n";
}</pre>
```