Конспект «Сетки». Раздел 1

Бокс

Каждому тегу на странице соответствует прямоугольная область, которая называется **боксом** (от английского *box* — «коробка»).

Бокс состоит из содержимого (content), внутренних отступов (padding), рамки (border) и внешних отступов (margin):

То, как бокс выглядит на странице, во многом зависит от его типа (или от типа его родителя).

Блочные боксы на странице начинаются с новой строки и растягиваются на всю ширину родительского элемента. Блочный тип по умолчанию имеют, например, теги , <div> и <h1>.

Строчные боксы располагаются друг за другом на одной строке, а их ширина зависит от их содержимого. По умолчанию строчными боксами являются, например, теги <a>, и .

Поток, сетки и макет

То, как боксы взаимодействуют друг с другом и в каком порядке располагаются на странице, называется **потоком**. Потоком можно управлять, изменяя тип боксов и свойства по умолчанию.

Нормальный потокИзменённый поток

Сеткой называют расположение крупных боксов на странице. К таким боксам обычно относят шапку, подвал сайта, основное (<main>) и дополнительное (<aside>) содержимое, различные секции и разделы. Как правило, количество сеточных элементов на странице не меняется, а их размеры задаются согласно *макету*.

Макет — это изображение веб-страницы. Его создаёт дизайнер, а вебразработчик использует его как образец при вёрстке.

Свойство padding

Внутренним отступом называют расстояние между содержимым бокса и рамкой.

Внутренние отступы у элемента создают с помощью свойства padding. Если внутренние отступы одинаковы со всех сторон, то достаточно написать так:

```
.element {
  padding: 15px;
}
```

Такую запись называют краткой.

Если отступы с разных сторон различаются, то используют полную запись, указывая внутренний отступ отдельно для каждой стороны:

```
.element {
  padding-top: 5px;
  padding-right: 10px;
  padding-bottom: 15px;
  padding-left: 20px;
}
```

```
Свойство padding-top создаёт внутренний отступ сверху, padding-right — справа, padding-bottom — снизу, а padding-left — слева.
```

Свойство margin

Внешним отступом называют отступ от внешней границы элемента до границ родительского элемента или до соседних элементов.

Чтобы управлять внешними отступами, используют свойство margin. У него, как и у padding, есть краткая и полная записи.

```
// Краткая запись
```

```
margin: 20px;

// Полная запись

margin-top: 0;

margin-right: 5px;

margin-bottom: 10px;

margin-left: 15px;
```

Свойство margin-top создаёт внешний отступ сверху, margin-right — справа, margin-bottom — снизу, а margin-left — слева.

Свойство display

За тип бокса в CSS отвечает свойство display. У этого свойства больше десятка возможных значений, все они перечислены в <u>спецификации</u>.

display: grid;

Grid

Бокс с типом grid называют грид-контейнером, а дочерние, то есть непосредственно вложенные в него теги — грид-элементами.

Хотя снаружи (для других элементов, например основного содержимого) гридконтейнер ничем не отличается от блочного бокса, грид-элементы внутри него ведут себя иначе. Например, даже строчные боксы начинают занимать всю доступную им область. Кроме того, в грид-контейнере по-другому ведут себя внешние отступы у элементов.

По умолчанию грид-контейнер одноколоночный. Чтобы это изменить, нужно описать *шаблон* грид-контейнера. Для этого используют свойство grid-template-columns:

```
.grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: 100px 150px 80px;
}
```

Существуют и другие свойства для описания шаблона грид-контейнера. Haпример, grid-template-rows и grid-template-areas.

Если элементов в грид-контейнере больше, чем колонок, то следующие элементы автоматически переносятся на новую строку, или ряд, и так же разделяются на колонки.

fr

fr (сокращённое от *fraction* — «доля») — особая единица измерения. Она означает долю доступного пространства в грид-контейнере.

```
.grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: 1fr 2fr;
}
```

Грид-контейнер в примере будет поделён на 3 равные части. Первая колонка получит одну часть ширины грид-контейнера, а вторая колонка — две части. Как бы ни изменялась ширина контейнера, пропорции колонок всегда будут одинаковыми.

fr можно использовать и вместе с пикселями. Например, вот так можно создать сетку, где правая колонка имеет фиксированную ширину 200рх, а левая занимает всё оставшееся пространство:

```
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 200px;
}
```

Свойство дар

Свойство дар задаёт расстояние между грид-элементами, но не влияет на расстояние между элементами и контейнером. Сравните:

Свойство gap добавляется грид-контейнеру, в то время как margin — элементам.

С помощью gap отступы можно указать отдельно по вертикали и по горизонтали: column-gap отвечает за расстояние между колонками, а row-gap — за расстояние между рядами.

```
.grid-container {
  column-gap: 15px;
  row-gap: 5px;
}
```

Если же отступы одинаковы, удобно использовать составное свойство дар:

```
.grid-container {
  gap: 20px;
}
```