


# 第十一章

# 福 恒 流

# § 11.1 稳恒电流



a. 载流子: 电荷的携带者:自由电子,离子,空穴


b. 电流: 电荷的定向移动.

产生条件 (1) 存在自由电荷

(2) 导体内存在电场


1. 电流强度 *I*:

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$





- (a) 电流是标量, 有流动的方向
- (b) 单位:安培(A), 1A=1C/s.



由于不同截面的串联导体有相同的电流,故电流并不能准确反映导体内的电流分布情况

## 2. 电流密度

(1) 定义:

大小: 垂直通过单位面积的电流强度 j=dI/dS


方向: 为正电荷移动的方向

单位:安培/米2

$$\vec{j} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_{\perp}}\hat{n}_{e}$$
 电流密度是一个矢量

(2) 由电流密度求电流强度

取导体内一面元  $d\vec{S}$ ,其法线方向  $\hat{n}_e$ ,通过该面元的电流强度dI为:



$$dI = jdS_{\perp} = jdS\cos\theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

通过导体任意截面S的电流强度为:

$$I = \iint_{S} j dS \cos \theta = \iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

I是j对曲面S的通量,即单位时间通过曲面S的电荷量。


# 二、稳恒电流

设任意闭合曲面S内电量为q,由电荷守恒定律,

若dt时间内从该闭合曲面 S内流出的电量dq'=-dq

闭合曲面S中流出的电流

$$\iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{dq'}{dt} = -\frac{dq}{dt}$$



## 电流连续方程

S内有正电荷积累,即有电荷流入  $\frac{dq}{dt} > 0$ 

S面内有负电荷积累,即有电荷流出  $\frac{dq}{dt} < 0$ 

稳恒电流: 电流场不随时间变化, 即电荷的分布稳定

$$\iint \bar{j} \cdot d\bar{S} = 0$$
 电流的稳恒条件

# § 11.2 欧姆定律的微分形式

## 电流密度j与场强E的关系

设场强E、电流密度j、电阻率 $\rho$ 、电导率  $\gamma = \frac{1}{\rho}$ 

沿电场方向取体积微元dV:

截面dS,长dl, 电压降为dU=Edl,电流为dI

$$R = \rho \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}S}$$

dS

由欧姆定律

$$dI = \frac{dU}{R} = \frac{Edl}{\rho dl/dS} = \frac{EdS}{\rho} = \text{EdS}$$

电流密度  $j = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S} = \frac{E}{\rho} = \gamma E$ 



## §11.3 电动势


电源: 提供非静电性外力的装置.

是将其它能量如化学能、机械能、光能、 热能、核能等转变为电能的装置.

## 电源的电动势

电动势ε是指在电源内部,将单位正电荷 从负极移到正极时非静电力所做的功

$$\varepsilon = \frac{A_K}{q}$$





$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q} - \frac{\vec{F}_k}{\vec{E}_k}$$

注意:  $E_{K}$ 是非静电场外场的一个等效场强

$$\mathrm{d}A_{AB} = \vec{F}_K \bullet \mathrm{d}\vec{l} = q\vec{E}_K \bullet \mathrm{d}\vec{l}$$

非静电力场做功: 非静电性外场 $E_K$ 移动正电荷从 负极到正极所做的功:

$$A_{AB} = q \int_{(A) \mid A}^{(B)} \vec{E}_K \bullet d\vec{l}$$

# 电动势:

$$\varepsilon_{AB} = \frac{A_{AB}}{q} = \int_{(A) \bowtie}^{(B)} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

若非静电性外场 $E_K$ 分布于整个回路,则:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}_K \bullet d\vec{l} \qquad - \oint \vec{F}_k \qquad + \underbrace{\vec{E}_k}$$

#### 思考题:

在电动势的定义中,如果 $E_k$ 改为静电场的电场强度,则该式左边物理量的物理意义是什么?(即计算结果是什么?)



