第八章 热力学基础

 $(\S 8.5 - \S 8.6)$

本课时教学基本要求

- 1、理解循环过程的概念和特征。
- 2、理解正循环、逆循环的能量转换特征,并 能计算热效率和致冷系数。
- 3、理解卡诺循环的特点,掌握卡诺循环热效率和致冷系数的计算。

8-5 循环过程


一、循环过程

系统经历一系列变化后又回到初始状态的整个 过程叫<u>循环过程</u>,简称<u>循环</u>。

循环工作的物质称为工作物质,简称工质。

循环过程的特点: $\Delta E = 0$

若循环的每一阶段都是准静态过程,则此循环可用p-V图上的一条闭合曲线表示。



沿顺时针方向进行的循环称为正循环。沿逆时针方向进行的循环称为逆循环。



正循环


工质在整个循环过程中对外作 的净功/4等于曲线所包围的面积。

整个循环过程

工质从外界吸收热量的总和为 Q_1 0 放给外界的热量总和为 Q_2 (取绝对值)

$$Q_{\mathcal{P}} = Q_1 - Q_2 \qquad Q_{\mathcal{P}} = -A > 0$$

正循环过程是将吸收的热量中的一部分 Q_{β} 转化为有用功,另一部分 Q_{2} 放回给外界。




逆循环

工质在整个循环过程中外界对系统作的净功4等于曲线所包围的面积。

整个循环过程

工质放给外界的热量的总和为 Q_1 (取绝对值),从外界吸收热量总和为 Q_2


$$Q_{\mathcal{P}} = Q_1 - Q_2 \qquad Q_{\mathcal{P}} = A$$



二、热机效率

热机:通过工质使热量不断转换为功的机器。

热机性能的标志之一是效率。



热机效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$







例如:蒸汽机、

内燃机等

下面我们以蒸汽机为例分析热机的工作过程





水从 $C \rightarrow B$ 成为蒸汽 $\rightarrow D$ 对外作功 \rightarrow 冷却 $E \rightarrow C$






热循环的特征:

一定质量的工质在一次循环过程中要从高温热源吸热Q₁,对外作净功A,又向低温热源放出热量Q₂。而工质回到初态,内能不变。

工质经一循环 **A= Q₁- |Q₂|**



实用上,用效率表示热机的效能以η表示

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$





例: 如图所示理想气体的循环过程, $\mathbf{c} \to \mathbf{a}$ 是绝热过程, $p_{\mathbf{a}} \setminus V_{\mathbf{a}} \setminus V_{\mathbf{c}}$ 已知,摩尔热容比为 γ ,求循环效率。

解: a →b 等压过程

$$Q_1 = vC_{p,m}(T_b - T_a) = \frac{C_{p,m}}{R} p_a(V_c - V_a) > 0$$
 吸热


b→c 等容过程

$$Q_2 = \nu C_{V,m} (T_c - T_b) = \frac{C_{V,m}}{R} (p_c V_c - p_b V_b) \le 0$$
 放热

$$p_c V_c^{\gamma} = p_a V_a^{\gamma} = \frac{C_{V,m}}{R} (p_a \frac{V_a^{\gamma}}{V_c^{\gamma-1}} - p_a V_c)$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\frac{C_{V,m}}{R} p_a (V_c - \frac{V_a}{V_c^{\gamma - 1}})}{C_{p,m}}$$

$$=1-\frac{1-\frac{V_a^{\gamma}}{V_c^{\gamma}}}{\gamma(1-\frac{V_a}{V_c})}$$



$$=1-\frac{C_{V,m}}{C_{p,m}}\frac{1-\frac{V_{a}}{V_{c}^{\gamma}}}{1-\frac{V_{a}}{V_{a}}}$$

例: 内燃机---空气标准奥托循环的效率

利用气体燃料在汽缸内直接燃烧获得热量而对活塞做功。

 $a \rightarrow b$: 绝热压缩


 $b\rightarrow c$: 等容吸热

 $c \rightarrow d$: 绝热膨胀

 $d\rightarrow a$: 等容放热

$$Q_1 = \nu C_{V,m} (T_3 - T_2)$$

$$Q_2 = \nu C_{V,m} (T_4 - T_1)$$



$$a \to b \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1} \qquad V^{\gamma - 1}T = \boxed{\Xi}$$

$$c \to d \quad \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}$$

$$C \rightarrow d \qquad \frac{3}{T_4} = \left(\frac{1}{V_2}\right)$$


$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 7 \quad \nu = 1.4$$

$$\eta = 55\%$$
 实际 $\eta = 25\%$

$$Q_{1} = \nu C_{V,m} (T_{3} - T_{2})$$


$$Q_{2} = \nu C_{V,m} (T_{4} - T_{1})$$



三、致冷机及致冷系数

制冷机: 获得低温的装置。

外界对工质作功,从低温热源吸收的热量传给高温热源,其结果可使低温热源的温度更低,达到制冷的目的。吸热越多,外界作功越少,表明制冷机效能越好。



$$Q_1 = Q_2 + A$$


制冷系数

$$e = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\eta$$
或 $e=rac{需要的}{付出的}$








下面我们以电冰箱为例分析致冷机的工作过程

工质: 氨和氟里昂。

工作过程:

工质被压缩机压缩,温 度升高,进入冷凝器, 放热而凝结为液态氨。

经节流阀小口后,降压 降温,再进入蒸发器, 从冷库中吸热。工质蒸 发为蒸气,被吸入压气 机中。








致冷循环的特征:

工质把从低温热源吸收的热量和外界对它所作的 功以热量的形式传给高温热源,其结果可使低温 热源的温度更低,达到制冷的目的。

吸热越多,外界作功越少, 表明致冷机效能越好。用致冷系 数e表示之。



$$e = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$






8-6 卡诺循环


1824年卡诺(法国工程师1796-1832)提出了一个能体现热机循环基本特征的理想循环。后人称之为卡诺循环。

本节讨论以理想气体为工质的卡诺循环。工作物质于两个恒温热源交换热量,整个循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。

一、卡诺热机及其效率

卡诺热机






1→2: 与温度为 T_1 的高温热源

接触, T_1 不变, 体积由 V_1 膨胀

到 V_2 ,从热源吸收热量为:

$$Q_1 = vRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



 $2\rightarrow 3$: 绝热膨胀,体积由 V_2 变到 V_3 ,吸热为零。

 $3\rightarrow 4$: 与温度为 T_2 的低温热源接触, T_2 不变,体积由 V_3 压缩到 V_4 ,从热源放热为:

$$Q_2 = vRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

 $4\rightarrow 1$: 绝热压缩,体积由 V_4 变到 V_1 ,吸热为零。

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \qquad Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta_c = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

对绝热线23和41:

$$T_1 V_2^{\gamma - 1} = T_2 V_3^{\gamma - 1}$$
 $T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1}$
 $V_3 / V_4 = V_2 / V_1$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$


说明:

- (1) 完成一次卡诺循环必须有温度一定的高温和低温热源。
- (2) 卡诺循环的效率只与两个热源温度有关。
- (3) 卡诺循环效率总小于1。
- (4) 在相同高温热源和低温热源之间的工作的 一切热机中,卡诺循环的效率最高。

二、卡诺致冷机及其效率

逆向卡诺循环反映了制冷机的工作原理,其能流图如图所示。

工质把从低温热源吸收的热量 Q_2 和外界对它所作的功A 以热量的形式传给高温热源 Q_1 .




$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$


$$V_3/V_4 = V_2/V_1$$

制冷系数



$$e_C = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

如图循环过程 $\alpha b c d e f \alpha r$, $\alpha \rightarrow b$ 、 $c \rightarrow d$ 、 $e \rightarrow f$ 均为等温过程,其相应的温度分别为3T。, T。, 2T。(T。为已知) $b \rightarrow c$ $d \rightarrow e$, $f \rightarrow \alpha$ 均为绝热过程,已知 $c \rightarrow d$ 过程曲线下的面积为 A_1 ,循环曲线(绿色)包围的面积为 A_2 ,求循环效率.




分析: 延长 de 的绝热线到 g,分割成两个卡诺循环 agefa 和 gbc deg, 设对应的面积分别为 A_3 , A_4 ;效率分别为 η_3 , η_4 .

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \eta_3 = 1 - \frac{2T_0}{3T_0} = \frac{1}{3}, \quad \eta_4 = 1 - \frac{T_0}{3T_0} = \frac{2}{3}$$

$$\eta = \frac{A_2}{Q_{agb}} \qquad Q_{agb} = Q_{ag} + Q_{gb}$$

$$\eta_4 = \frac{A_4}{Q_{gb}} \qquad Q_{gb} = A_1 + A_4$$

$$\Rightarrow Q_{gb} = 3A_1$$



$$\eta_3 = \frac{A_3}{Q_{ag}} \qquad A_3 = A_2 - A_4$$

$$\Rightarrow Q_{ag} = 3A_2 - 6A_1$$

$$\eta = \frac{A_2}{Q_{agb}} = \frac{A_2}{3A_2 - 3A_1}$$

作业:

8.29

8.30

8.32