



WizMart

Guia do Administrador Master

Como configurar e manter o CRM — organizado por tarefa

Perfil: Administrador Master · Versão 2.0

Este guia é para o **Administrador Master** — o único perfil com acesso a [Configurações](#). Leia primeiro o **Guia Rápido** (login, navegação, gamificação) — aqui você encontra só as tarefas de administração, uma por seção.

💡 COMO LER ESTE GUIA

Cada seção responde a uma pergunta do tipo "**como eu faço X?**". As caixas verdes ([Regra de negócio](#)) explicam como o sistema decide as coisas por trás dos panos.

O que você vai aprender

1. Cadastrar, editar e bloquear um usuário
2. Encerrar a sessão ativa de alguém
3. Visualizar o sistema como outro usuário
4. Criar um Perfil de acesso personalizado
5. Configurar um funil e seus estágios
6. Definir metas do time
7. Conectar o Google Calendar da empresa
8. Criar uma fonte de Captação de Leads
9. Consultar a auditoria de login/logoff
10. Configurar dados da empresa e integrações
11. Gerar e gerenciar o Pannel de TV
12. Comissões — visão geral
13. Glossário

1 Cadastrar, editar e bloquear um usuário


Acesse  Configurações → aba **Equipe & Usuários**.

■ Adicionar um novo usuário

- 1 Clique em **Convidar Usuário**.
- 2 Preencha **nome** e **e-mail**.
- 3 Escolha o **Cargo / Papel**: Admin Master, Gestor, BDR, SDR, Representante, Visualizador — ou um perfil personalizado que você tenha criado (ex.: Design, Financeiro).
- 4 Se o papel for **SDR**, escolha o **Nível de Comissão**: Junior, Pleno ou Senior — isso já define o percentual de comissão dele em todas as vendas.
- 5 Marque os **Produtos autorizados** (WizMart, Smart Café ou ambos).
- 6 Clique em **Salvar**.

REGRA DE NEGÓCIO · NÍVEL DO SDR

O nível do SDR é fixo no cadastro e usado automaticamente pela calculadora de comissão:
Junior 7,5% · Pleno 8,75% · Senior 10% sobre o faturamento.



Onde clicar: o campo **Nível de Comissão** só aparece quando o papel é **SDR**.

1 Editar, bloquear ou desativar alguém

Na lista de usuários, clique no usuário para abrir o modal **Gerenciar Usuário**: mude papel, nível, produtos autorizados, ou marque como **inativo** para bloquear o acesso de quem saiu do time.

⚠ BLOQUEIO É IMEDIATO

Assim que um usuário é marcado como inativo, o acesso dele é **negado na hora** em todas as telas e coleções — não é preciso esperar ele deslogar.

💡 REATRIBUIR A CARTEIRA ANTES DE BLOQUEAR

Ao desativar um **SDR** ou **Representante**, o modal mostra os negócios abertos dele e permite escolher quem recebe essa carteira — assim nenhum lead fica órfão.

2 Encerrar a sessão ativa de alguém

Se um usuário precisa ser deslogado imediatamente (ex.: dispositivo perdido) sem bloquear a conta, abra **Gerenciar Usuário** (mesmo modal da seção anterior) e clique em **Encerrar Sessão**. A conta continua ativa — só o acesso atual é revogado, e a pessoa precisa logar de novo.

2.1 Visualizar o sistema como outro usuário

Esta função é **exclusiva do Admin Master** — nem o Gestor tem acesso a ela. Clique no seu avatar (canto superior direito) → **Visualizar como...** e escolha o usuário. Você passa a ver o CRM exatamente como aquela pessoa vê, com o menu e as permissões dela.

💡 QUANDO USAR

Útil para investigar um problema relatado ("não estou vendo tal card") ou validar se um Perfil personalizado está liberando as telas certas.

⚠️ É UMA SESSÃO TEMPORÁRIA

A sessão de teste dura no máximo o tempo da aba aberta. Para voltar a ser você mesmo, use o botão de retorno que aparece no topo da tela durante a visualização.

3 Criar um Perfil de acesso personalizado

Além dos 6 papéis padrão (Master, Gestor, BDR, SDR, Representante, Visualizador), você pode criar **Perfis personalizados** com exatamente as telas que aquela função precisa — é assim que nascem papéis como **Design** (fila de projetos de layout) ou **Financeiro** (validação de contratos).

Acesse  **Perfis & Permissões** .

1 Clique em **Novo Perfil**.

2 Dê um **nome** (ex.: "Design", "Financeiro").

3 Marque as **permissões de navegação** (quais telas o perfil enxerga: Pipeline, Cadência, Handoffs, KPIs, etc.).

4 Marque a **permissão de painel do Dashboard** correspondente, se houver um painel dedicado para esse tipo de função.

5 Salve. O novo perfil já aparece na lista de **Cargo / Papel** ao convidar um usuário.

REGRA DE NEGÓCIO · PERFIS PADRÃO SÃO PROTEGIDOS

Os 6 perfis padrão do sistema não podem ser excluídos — apenas perfis personalizados criados por você.

EXEMPLO PRONTO: FINANCEIRO

Para liberar a fila **Contratos — Comodato Smart Café**, crie um perfil com a permissão de navegação correspondente e convide a pessoa com esse Cargo. É a única tela que esse perfil enxerga.

4 Configurar um funil e seus estágios

O sistema tem funis totalmente configuráveis — nenhum estágio é fixo no código. Acesse

 **Configurações** → aba **Pipelines**.

- Criar, renomear e reordenar estágios de um funil.
- Arquivar um funil (não exclui os negócios já existentes nele — apenas o esconde de novos negócios).
- Restaurar um funil arquivado.

CROSS-SELL

Um mesmo cliente pode receber produtos dos dois mundos (WizMart + Smart Café). Qualquer pessoa do time pode adicionar um produto do outro funil dentro do card do negócio.

● ● ● Configurações → Pipelines

 **WizMart**

GAMIFICAÇÃO

 Leaderboard

 Carteira

 Loja de Prêmios

PROJETOS

 Projetos de Layout

DESIGN

 Fila de Projetos

ANÁLISE

 KPIs

ADMIN

 **Configurações**

 Metas

RM Ricardo Master

ADMIN MASTER



Admin > Configurações

Buscar negócios, contatos...

WizMart



RM Ricardo Master

Configurações Gerais

Minha Empresa

Equipe & Usuários

 Perfis & Permissões

Pipelines

 Google Calendar

Integrações

Assinatura & Plano

FUNIS CONFIGURADOS

 Smart Café

10 estágios

 **WizMart**

12 estágios

+ Novo Funil

WizMart 12 estágios

Arquivar

Lista Potencial

SLA: 2d úteis

⚡ Conv.

👉 Handoff



Prospecção

SLA: 3d úteis

⚡ Conv.

👉 Handoff



Conectado

SLA: 3d úteis +1

⚡ Conv.

👉 Handoff



Visita Agendada

SLA: 5d úteis +1

⚡ Conv.

👉 Handoff



Visita Realizada

SLA: 5d úteis +2

⚡ Conv.

👉 Handoff



Proposta Apresentada

SLA: 7d úteis +1

⚡ Conv.

👉 Handoff



Negociação Contratual

Onde clicar: arraste os estágios para reordenar; use o ícone de lixeira para remover.

5 Definir metas do time

Acesse  **Metas** no menu para definir os objetivos do time (faturamento, atividades, visitas). As metas alimentam o Painel e o Painel de TV, comparando meta x realizado.

- 1 Abra **Metas** no menu.
- 2 Defina o valor da meta por período e por pessoa/produto.
- 3 Clique em **Salvar**.

6 Conectar o Google Calendar da empresa

Acesse  **Google Calendar**. Clique em **Conectar** — você será levado ao login do Google para autorizar o acesso. Uma vez conectado, reuniões e visitas agendadas no CRM criam eventos automaticamente na agenda vinculada.

Para desconectar, use o botão **Desconectar** na mesma tela — os tokens são removidos e a sincronização automática para.

7 Criar uma fonte de Captação de Leads

O **WizMart Forms** recebe leads direto do seu site/landing page e já cria o card no funil certo, sem depender de suporte técnico. Acesse [📄 Captação de Leads](#).

1 Clique em **Nova Fonte**.

2 Dê um **nome** que identifique o site ou a campanha.

3 Informe os **domínios permitidos** — um por linha (aceita wildcard, ex.: `https://*.wizmart.com.br`).

4 Escolha o **funil de destino** e, opcionalmente, um **responsável**.

5 Clique em **Criar fonte e gerar chave**.

⚠ A CHAVE APARECE UMA ÚNICA VEZ

O CRM guarda só o hash da chave, nunca o valor em claro. Copie a chave assim que ela aparecer na tela e cole no seu site. Se perder, gere uma nova pela mesma tela (rotação de chave) — a antiga para na hora.

💡 GUIA COMPLETO E REFERÊNCIA TÉCNICA

Para o passo a passo de colar o código no site, receitas prontas (WordPress, Elementor, RD Station) e a integração direta via API, use o **Guia de Captação de Leads** (`WizMart-Guia-Captacao-Leads.html`) e a referência técnica `API-LEADS.md` — encaminhe este último para quem cuida do seu site.

8 Consultar a auditoria de login/logoff

Acesse [🔒 Auditoria de Sessão](#) para ver o histórico de login, logoff e encerramentos forçados de cada usuário — com data, IP e navegador usado. É uma tela somente leitura; as ações (bloquear, encerrar sessão) ficam no modal **Gerenciar Usuário** (seções 1 e 2).

9 Configurar dados da empresa e integrações

Em **Minha Empresa** você atualiza nome e CNPJ da empresa exibidos no sistema.

Em **Integrações** fica a importação do **Moskit CRM** — uma migração pontual (não contínua) para trazer o histórico de um CRM anterior: informe a API Key do Moskit e inicie a importação, que roda em segundo plano e mostra o progresso na tela.

10 Gerar e gerenciar o Painel de TV

O Painel de TV mostra indicadores numa tela grande (recepção, sala do time), sem exigir login.

Acesse  **KPIs** → **Gerenciador de Displays de TV**.

- 1 Clique em **Gerar Link de TV**.
- 2 Dê um **nome** ao display (ex.: "TV Recepção").
- 3 Marque as **métricas** que devem aparecer (metas, ganhos do dia, tarefas, rankings).
- 4 Clique em **Gerar Link** e abra o link copiado na TV.

⚠ CUIDADO COM DADOS FINANCEIROS

A opção "**Exibir Valores Financeiros Reais (R\$)**" vem **desativada por padrão** por ser considerada de alto risco em telas públicas. Só ative se a TV ficar em ambiente restrito ao time.

💡 REVOGAR UM LINK

Clique em **Revogar** ao lado do link para desativar um display na hora.

11 Comissões — visão geral

Como Master, você também tem acesso a  **Comissões** e ao  **Relatório Comissões** — o fluxo completo (percentuais, gatilhos, regra do Comodato e do Café) está detalhado no **Guia do Gestor**, que é quem opera essa tela no dia a dia.

12 Glossário

Termo	O que significa
Perfil (Role)	Define quais telas e permissões um usuário tem. Pode ser padrão ou personalizado.
Fonte de captação	Um site/campanha cadastrado no WizMart Forms, com sua própria chave e domínios permitidos.
Handoff	Passagem do negócio do SDR para o Representante.
Ciclo de pagamento	O mês de pagamento das comissões, sempre no dia 15.
Comodato	Modelo Smart Café em que a máquina é cedida; requer contrato anexado e 1ª fatura paga.