SKRoot(Pro) 模块打包指南

一、 打包一个简单的 SKRoot 模块。

1. 包含头文件#include "kernel_module_kit_umbrella.h"

2. 编写模块入口 skroot_module_main 与 “模块名片”

```
// SKRoot 模块名片
SKROOT_MODULE_NAME("演示模块名称")
SKROOT_MODULE_VERSION("1.0.0")
SKROOT_MODULE_DESC("演示模块描述")
SKROOT_MODULE_AUTHOR("演示作者名字")
SKROOT_MODULE_UUID32("3608c9af28db4dcfc05c32bbc584753e")
```

3. 使用 Android NDK 编译出.so 文件，再压缩成 **ZIP 压缩包**，就是模块产物了。



*参考项目：**module_example***

二、打包一个具有 WebUI 页面的 SKRoot 模块。

方法 1：新建 wwwroot 文件夹并在里面放入网页资源文件，首页命名为 index.html，然后将 wwwroot 文件夹一起打包进 **ZIP 压缩包**。



方法 2：在源码处的“模块名片”添加 **SKROOT_MODULE_WEB_UI**，并填入 HTTP 回调响应类。

```
// SKRoot 模块名片
SKROOT_MODULE_NAME("内置 WebUI 示例模块")
SKROOT_MODULE_VERSION("1.0.0")
SKROOT_MODULE_DESC("演示在模块中使用WebUI页面")
SKROOT_MODULE_AUTHOR("SKRoot官方教程")
SKROOT_MODULE_UUID32("6080b19fb2db26c534af3051103f541f")
SKROOT_MODULE_WEB_UI(MyWebHttpHandler)
```

以上两种实现方法可并存。

参考项目： ***module_web_ui_example***

三、 打包一个附带资源文件的 SKRoot 模块。

1. 直接一起打包进 **ZIP 压缩包**就可以了，安装模块时会自动释放到模块运行目录下，且**全部文件自动给予 777 权限。**



2.在编程中，使用 module_private_dir 可访问此目录。

```
int skroot_module_main(const char* root_key, const char* module_private_dir) {
    return 0;
}
```