
Channel通道

核心数据结构



Channel底层是一个先进先出的环形队列(固定大小环形数组实现)

- full或empty就会阻塞
- send发送
- recv接收并移除
- sendx表示最后一次插入元素的index
- recvx表示最后一次接收元素的index
- 发送、接收的操作符号都是 <-

通道构造

源码runtime/chan.go/makechan

```
1 var c1 chan int
2 fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1) // c1: 0, 0, <nil>
3
4 c1 <- 111 // 阻塞,不报错。由于没有初始化容器,111塞不进去
5 <- c1 // 也阻塞,不报错,什么都拿不出来
```

chan零值是nil,即可以理解未被初始化通道这个容器。nil通道可以认为是一个只要操作就阻塞当前协程的容器。这种通道不要创建和使用,阻塞后无法解除,底层源码中写明了无法解除。

更多的时候,使用make来创建channel。

非缓冲通道:容量为0的通道,也叫同步通道。这种通道发送第一个元素时,如果没有接收操作就立即阻塞,直到被接收。同样接收时,如果没有数据被发送就立即阻塞,直到有数据发送。

```
1 package main
2
   import "fmt"
3
4
5 func main() {
6
      var c1 chan int
7
      fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
8
      fmt.Println("准备发送数据111")
9
      c1 <- 111 // 往c1里面发送,阻塞在这一句,死锁,因为本例子无人接收
      fmt.Println("发送数据111结束")
10
11 }
```

缓冲通道:容量不为0的通道。通道已满,发送操作会被阻塞;通道为空,接收操作会被阻塞。

```
的高新界业学院
1 package main
2
   import "fmt"
 3
4
   func main() {
 5
       c4 := make(chan int, 8) // 缓冲通道,容量为8,长度为0
6
       fmt.Printf("c4: %d, %d, %v\n", len(c4), cap(c4), c4)
7
8
       // 发送数据
9
       c4 <- 111
       c4 <- 222
10
       fmt.Printf("c4: %d, %d, %v\n", len(c4), cap(c4), c4) // len 2
11
       // 接收
12
13
       <-c4
14
       t := < -c4
       fmt.Printf("%T %[1]v\n", t)
15
16 }
```

单向通道

- <- chan type 这种定义表示只从一个channel里面拿,说明这是只读的
- chan <- type 这种定义表示只往一个channel里面写,说明这是只写的

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "sync"
```

```
"time"
8
   )
9
10
   func produce(ch chan<- int) { // 生产,只写。只要该通道具有写能力就行
11
       for {
12
           ch <- rand.Intn(10)</pre>
           time.Sleep(1 * time.Second)
13
       }
14
   }
15
16
   func consume(ch <-chan int) { // 消费,只读。只要该通道具有读能力就行
17
18
       for {
19
           t := <-ch
20
           fmt.Println("消费,从只读通道接收", t)
21
       }
22
   }
23
24
   func main() {
25
       var wg sync.WaitGroup
26
       wg.Add(1)
       c := make(chan int) // 创建可读/写非缓冲通道
27
28
       go produce(c)
       go consume(c)
29
30
       wg.Wait()
31 }
```

通道关闭

- 使用close(ch)关闭一个通道
- 只有发送方才能关闭通道,一旦通道关闭,发送者不能再往其中发送数据,否则panic
- 通道关闭作用:告诉接收者再无新数据可以到达了
- 通道关闭
 - t, ok := <-ch 或 t := <-ch 从通道中读取数据
 - o 正在阻塞等待通道中的数据的接收者,由于通道被关闭,接收者将**不再阻塞**,获取数据失败 ok为false,返回零值
 - 。 接收者依然可以访问关闭的通道而**不阻塞**
 - 如果通道内还有剩余数据, ok为true, 接收数据
 - 如果通道内剩余的数据被拿完了,继续接收不阻塞,ok为false,返回零值
- 已经关闭的通道,若再次关闭则panic,因此不要重复关闭

通道遍历

1、nil通道

发送、接收、遍历都阻塞

2、缓冲的、未关闭的通道

相当于一个无限元素的通道,迭代不完,阻塞在等下一个元素到达。

```
1 package main
 2
 3
    import (
      "fmt"
 4
 5
    )
 6
 7
   func main() {
 8
       c1 := make(chan int, 5) // 缓冲, 未关闭通道
        fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
 9
10
       c1 <- 111
       c1 <- 222
11
12
       c1 <- 333
       fmt.Println(<-c1, "###") // 故意读走一个
13
14
      for v := range c1 {
15
           fmt.Println(v, "~~~") // 打印元素
16
17
        fmt.Println("~~~~~~~~~~~~") // 看不到这一句
18
19 }
```

3、缓冲的、关闭的通道

关闭后,通道不能在进入新的元素,那么相当于遍历有限个元素容器,遍历完就结束了。

```
1 package main
2
3 import (
      "fmt"
4
5
   )
6
7
  func main() {
      c1 := make(chan int, 5) // 缓冲, 未关闭通道
8
       fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
9
      c1 <- 111
10
      c1 <- 222
11
12
      c1 <- 333
      fmt.Println(<-c1, "###") // 故意读走一个
13
                            // 关闭通道,不许再进数据
14
     close(c1)
15
      for v := range c1 {
          fmt.Println(v, "~~~") // 打印元素
16
17
      fmt.Println("~~~~~~~~~~~~") // 打印了这一句
18
19 }
```

4、非缓冲、未关闭通道

相当于一个无限元素的通道,迭代不完,阻塞在等下一个元素到达。

```
package main

import (
    "fmt"

    "time"

)
```

```
8 func main() {
 9
        c1 := make(chan int) // 非缓冲, 未关闭通道
 10
        fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
 11
 12
        go func() {
 13
            count := 1
 14
            for {
                time.Sleep(3 * time.Second)
 15
 16
                c1 <- count
 17
                count++
 18
            }
        }()
 19
 20
 21
        for v := range c1 {
            fmt.Println(v, "~~~") // 打印元素
 22
 23
        fmt.Println("~~~~~~~~~~") // 看不到这一句
 24
 25 }
```

5、非缓冲、关闭通道

关闭后,通道不能在进入新的元素,那么相当于遍历有限个元素容器,遍历完就结束了。

```
1 package main
2
3
   import (
       "fmt"
4
       "time"
5
6
   )
7
   func main() {
8
9
       c1 := make(chan int) // 非缓冲, 未关闭通道
       fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
10
11
12
       go func() {
13
           defer close(c1)
14
           count := 1
15
           for i := 0; i < 5; i++ \{
               time.Sleep(3 * time.Second)
16
17
               c1 <- count
18
               count++
19
           }
       }()
20
21
22
       for v := range c1 {
           fmt.Println(v, "~~~") // 打印元素
23
24
       fmt.Println("~~~~~~~~~~") // 打印了这一句
25
26 }
```

除nil通道外

• 未关闭通道,如同一个无限的容器,将一直迭代通道内元素,没有元素就阻塞

• 已关闭通道,将不能加入新的元素,迭代完当前通道内的元素,哪怕是0个元素,然后结束迭代

定时器

```
1 package main
3 import (
4
       "fmt"
       "time"
5
6
  )
7
8 func main() {
9
       t := time.NewTicker(2 * time.Second)
10
       for {
           fmt.Println(<-t.C) // 通道每阻塞2秒就接收一次
11
12
       }
13 }
```

```
1 package main
 2
3
  import (
       "fmt"
4
 5
       "time"
 6
7
   func main() {
8
       t := time.NewTimer(5 * time.Second)
9
10
           fmt.Println(<-t.C) // 通道阻塞2秒后只能接受一次
11
       }
12
13
   }
```

通道死锁

channel满了,就阻塞写;channel空了,就阻塞读。容量为0的通道可以理解为有个元素都满了。

阻塞了当前协程之后会交出CPU,去执行其他协程,希望其他协程帮助自己解除阻塞。

main函数结束了,整个进程结束了。

如果在main协程中,执行语句阻塞时,环顾四周,如果已经没有其他子协程可以执行,只剩主协程自己,解锁无望了,就自己把自己杀掉,报一个fatal error deadlock

```
package main

import (
    "fmt"

)
```

```
7
   func main() {
 8
       c1 := make(chan int) // 非缓冲, 未关闭通道
 9
       fmt.Printf("c1: %d, %d, %v\n", len(c1), cap(c1), c1)
       c1 <- 111 // 当前协程阻塞,无人能解,死锁
10
11 }
12
13 运行结果如下
14 | $ go run main.go
15 c1: 0, 0, 0xc00001a120
16 fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
17
18 goroutine 1 [chan send]:
19 main.main()
20
           0:/pros/main.go:10 +0xea
21 exit status 2
```

如果通道阻塞不在main协程中发生,而是发生在子协程中,子协程会继续阻塞着,也可能发生死锁。但是由于至少main协程是一个值得等待的希望,编译器不能帮你识别出死锁。如果真的无任何协程帮助该协程解除阻塞状态,那么事实上该子协程解锁无望,已经死锁了。

死锁的危害可能会导致进程活着,但实际上某些协程未真正工作而阻塞,应该有良好的编码习惯,来减少死锁的出现。

struct{}型通道

前面我们讲过定义结构体时struct{}部分才是类型本身。如果一个结构体类型就是struct{},说明该结构体的实例没有数据成员,也就是实例内存占用为0。

这种类型数据构成的通道,非常节约内存,仅仅是为了传递一个信号标志。

```
1 package main
 2
 3
   import (
       "fmt"
 4
 5
        "time"
 6
   )
 7
8
   func main() {
9
       flag := make(chan struct{}) // 比 chan bool省内存
10
       go func() {
           time.Sleep(3 * time.Second)
11
12
           flag <- struct{}{} // 无数据成员的结构体实例
       }()
13
14
        fmt.Printf("终于等到了信号, %T, %[1]v", <-flag)
15
   }
```

通道多路复用

Go语言提供了select来监听多个channel。

```
package main
1
2
3
   import (
       "fmt"
4
       "time"
5
6
   )
 7
8
    func main() {
9
       count := make(chan int, 4)
       fin := make(chan bool)
10
11
       go func() {
12
13
           defer func() { fin <- true }()</pre>
           for i := 0; i < 10; i++ \{
14
15
               count <- i
16
               time.Sleep(1 * time.Second)
17
           }
18
       }()
19
20
       for {
           select { // 监听多路通道
21
22
           case n := <-count:</pre>
               fmt.Println("count =", n)
23
           case <-fin:
24
               fmt.Println("结束")
25
               goto END
26
27
           // default:
           // fmt.Println("缺省,以上都不匹配就进入缺省")
28
29
           }
30
       }
31
   END:
       fmt.Println("~~~~~~")
32
33 }
```

```
package main
1
 2
 3
    import (
        "fmt"
 4
 5
        "time"
 6
    )
 7
    func main() {
 8
9
        count := make(chan int, 4)
10
        fin := make(chan bool)
11
        global := 1000
12
        t1 := time.NewTicker(time.Second)
        t2 := time.NewTicker(5 * time.Second)
13
14
15
        go func() {
            defer func() { fin <- true }()</pre>
16
```

```
17
         for i := 0; i < 4; i++ {
18
              count <- i
19
              // time.Sleep(1 * time.Second)
20
           }
21
       }()
22
       time.Sleep(1 * time.Second)
23
       fmt.Println(len(count), "~~~@@@")
24
       for {
25
26
          select { // 监听多路通道
27
           case <-t1.C:
28
              fmt.Println("每隔一秒看看长度", len(count))
29
          case <-t2.C:
30
              fmt.Println("每隔5秒取一次", <-count)
31
          case count <- global: // 发送数据成功进入通道执行该case
32
              global++
              fmt.Println("~~~~~~")
33
34
35
      }
36 }
```

```
1 // 永远阻塞
2 select {}
```

通道并发

Go语言采用并发同步模型叫做Communication Sequential Process通讯顺序进程,这是一种消息传递模型,在goroutine间传递消息,而不是对数据进行加锁来实现同步访问。在goroutine之间使用channel来同步和传递数据。

- 多个协程之间通讯的管道
- 一端推入数据,一端拿走数据
- 同一时间,只有一个协程可以访问通道的数据
- 协调协程的执行顺序

如果多个线程都使用了同一个数据,就会出现竞争问题。因为线程的切换不会听从程序员的意志,时间片用完就切换了。解决办法往往需要加锁,让其他线程不能共享数据进行修改,从而保证逻辑正确。但锁的引入严重影响并行效率。

需求:

1、有一个全局数count,初始为0。编写一个函数inc,能够对count增加10万次。执行5次inc函数,请问最终count值是多少?

```
package main

import (
    "fmt"

"runtime"
```

```
"time"
6
7
8
9
   var count int64 = 0
10
11
   func inc() {
12
       for i := 0; i < 100000; i++ {
           // count = count + 1
13
           count++
14
15
       }
16
   }
17
18
   func main() {
19
       start := time.Now()
20
       inc()
21
       inc()
       inc()
22
23
       inc()
24
       inc()
25
       fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
       fmt.Println("~~~~~~")
26
27
       fmt.Printf("执行时长: %d 微秒\n", time.Since(start).Microseconds())
28
29
       fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
                                  人的高薪职业学院
       fmt.Printf("count: %d\n", count)
30
31
   }
32
33
34
   Go协程数: 1
35
36 执行时长: 508 微秒
37
   Go协程数:1
38
   count: 500000
```

这是串行,没有并发。

2、如果并发执行inc函数,该怎么做呢,请问最终count值是多少?

```
package main
 1
 2
 3
    import (
        "fmt"
 4
 5
        "runtime"
 6
        "sync"
 7
        "time"
 8
    )
9
   var wg sync.WaitGroup
10
11
    var count int64 = 0
12
13
    func inc() {
        defer wg.Done()
14
        for i := 0; i < 100000; i++ {
15
            // count = count + 1
16
17
            count++
```

```
18
19
  }
20
21 func main() {
22
      start := time.Now()
23
      wg.Add(5)
      for i := 0; i < 5; i++ \{
24
25
          go inc()
26
      }
27
      fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
      fmt.Println("~~~~~~~")
28
29
      wg.Wait()
       fmt.Printf("执行时长: %d 微秒\n", time.Since(start).Microseconds())
30
31
       fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
      fmt.Printf("count: %d\n", count)
32
33 }
34
35
36 Go协程数: 6
38 执行时长: 1563 微秒
39 Go协程数: 1
40 count: 152122
```

开了5个协程并发,count结果不为50万了。为什么?count随机了。

原因在于count++不是原子操作,会被打断。所以,即使使用goroutine也会有竞争,一样会有并发安全问题。换成下句试一试

结果正确了,但是这种共享内存的方式执行时长明显增加。

也可以使用互斥锁来保证count++的原子性操作

```
1 | var wg sync.WaitGroup
2 var mx sync.Mutex
3 \mid \text{var count int} 64 = 0
4
5 func inc() {
6
        defer wg.Done()
7
        for i := 0; i < 100000; i++ {
            // count = count + 1
8
9
            mx.Lock()
10
            count++
11
            mx.Unlock()
        }
12
```

3、是否能使用通道,来同步多个协程

```
1 package main
 2
 3
   import (
        "fmt"
 4
 5
        "runtime"
       "sync"
 6
 7
        "time"
8
    )
9
10 var wg sync.WaitGroup
   var ch = make(chan int64, 1)
11
12
       deler wg.Done()
for i := 0; i < 100000; i++ {
    t := <-ch
    t++
    ch <- t
}</pre>
13 func inc() {
14
      defer wg.Done()
15
16
17
18
19
        }
20 }
21
22 func main() {
23
       start := time.Now()
24
       ch <- 0
25
       wg.Add(5)
       for i := 0; i < 5; i++ \{
26
27
           go inc()
28
       fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
29
        fmt.Println("~~~~~")
30
31
        wg.Wait()
        fmt.Printf("执行时长: %d 微秒\n", time.Since(start).Microseconds())
32
        fmt.Printf("Go协程数: %d\n", runtime.NumGoroutine())
33
        fmt.Printf("count: %d\n", <-ch)</pre>
34
35 }
36
37
38 Go协程数: 6
39
40 执行时长: 131676 微秒
41
    Go协程数:1
    count: 500000
```

上例是计算密集型,对同一个数据进行争抢,**不是**能发挥并行计算优势的例子,也不适合使用通道,用锁实现更有效率,更有优势。

上例只是为了让大家体会串行、并行执行,以及不同并行方式的思维和差异。

通道适合数据流动的场景

- 如同管道一样,一级一级处理,一个协程处理完后,发送给其他协程
- 生产者、消费者模型, M:N

协程泄露

原因

- 协程阻塞,未能如期结束,之后就会大量累积
- 协程阻塞最常见的原因都跟通道有关
- 由于每个协程都要占用内存,所以协程泄露也会导致内存泄露

因此,如果你不知道你创建的协程何时能够结束,就不要使用它。否则可能协程泄露。

