

Операционная система **Linux**: SCHEDULER

Предисловие

На этом занятии мы рассмотрим:

- зачем нужен планировщик процессов;
- какие типы многозадачности есть;
- какие проблемы есть у планировщиков;
- планировщики, использованные в Linux;
- как работать с планировщиком.

План занятия

- 1. Предисловие
- 2. Появление планировщика
- 3. Типы многозадачности
- 4. Процессорное время как ресурс
- 5. <u>Планировщики Linux</u>
- Итоги
- 7. Домашнее задание


Планировщик задач

Планировщик (шедулер, англ. scheduler) — часть операционной системы, ответственная за распределение ресурсов компьютера между рабочими юнитами (процессами, потоками, пользователями и т. д.).

На данном занятии мы рассмотрим планировщик задач, отвечающий за ресурсы процессора.

Появление планировщика

Схема работы компьютера




- процессор сильно ограничен по памяти, но умеет совершать операции над этими данными;
- память условно считаем, что способна вместить достаточно данных для выполнения текущих процессов;
- шина данных последовательно передаёт данные между процессором и памятью.

Проблемы прошлых систем

Если мы имеем «простой» вычислитель, то:


1. Проблема с обработкой внешних событий: событие ввода с клавиатуры, прихода пакета из сети, изменение изображения на мониторе и т.д.



Проблемы «прошлых» систем

Если мы имеем «простой» вычислитель, то:

- 1. Проблема с обработкой внешних событий: событие ввода с клавиатуры, прихода пакета из сети, изменение изображения на мониторе и т.д.
- 2. Проблемы с одновременной работой нескольких пользователей, нескольких задач.



Проблемы при работе нескольких процессов

- «одновременности» для массового пользователя у нас пока нет, но есть иллюзия, которую нужно поддерживать;
- нужна программа для управления программами;
- планировщик должен быть сравнительно «честным», но не всегда, не совсеми, а даже с ними непостоянно;
- планировщик должен быть «реальным».

Реальность планировщика

- невозможно узнать, когда завершится программа;
 В рамках Машины Тьюринга невозможно определить, когда закончится программа (дойдёт до какого-то момента).
- программа может зависнут, а процессор не знает о времени;
- используем аппаратные прерывания.
 - Программно невозможно понять, что прошло какое-то время. Остаётся использовать аппаратные прерывания. Используем аппаратные прерывания от контроллера прерываний периферии, в частности timer.

Пример мультипроцессинга в DOS

Всё управление у пользователя, так как технически выполняется только одна пользовательская задача, то сохранение состояния и переключение на другую задачу выполняется также ей:

- сохраняем текущее состояние в системный стек;
- long jump на следующую задачу.

Другой способ:

- сохраняем адрес возврата;
- передаём управление резидентной программе-планировщику.

Мультипроцессинг в DOS — регистрация

Регистрация программ, так как память общая:

- объявляем отрезок адресного пространства под список процессов;
- выделяем память под программу-планировщик;
- договариваемся о делении между программами адресного пространства.

B DOS мы работаем в реальном режиме процессора: каждая программа имеет доступ ко всей памяти.

→ Определение не на уровне ОС, а на уровне человеческих договорённостей.

Мультипроцессинг в DOS — контекст

По «предложению» переключаем на другую программу.

Аппаратной поддержки переключения контекста нет, поэтому:

- нужен IP для возврата, т.к. мы его не храним;
- программа сохраняет IP, планировщик сохраняет регистры в системной очереди;
- планировщик берёт следующую программу из списка зарегистрированных, восстанавливает её регистры, long jump к сохранённому адресу исполнения.

Мультипроцессинг в DOS — проблемы

Если что-то пошло не так — работа всего компьютера нарушена.

Так как мы используем в основном договорённости, при этом не проверяем их программно/аппаратно:


- Если забыл сохранить IP перед переключением планировщик использует данные, которые окажутся некорректными, управление перейдёт непонятно по какому адресу.
- Если программа обращается к системному стеку глубже, чем нужно другая программа потеряет данные.

Любой отход от договорённостей или ошибка реализации приводят к отказу всего компьютера.

Типы многозадачности

Имеем N процессов, но 1 процессор

- нужно делить время работы на процессоре;
 Процент времени процесса = Приоритет ÷ Сумма приоритетов
- как справедливо поделить время на процессоре?
 Чтобы никто не забирал больше, чем надо, но получал достаточно.
- сама система распределения не должна быть дорогой.



Как распределяется время?

Существуют 2 основных подхода к обеспечению многозадачности:

Кооперативная многозадачность;

Процессы сами по доброй воле (вызовом специальной команды) отдают управление.

• Вытесняющая многозадачность.

Планировщик (по таймеру) останавливает текущий процесс и передаёт управление другому.

Кооперативная многозадачность

• простота;

Планировщик проще: просто список.

• скорость;

Нет необходимости зря прерывать процесс (в моменте исполнения). Быстрее при IO-bound, разделяемых ресурсах.

низкая отзывчивость;

Потенциально получаем перерасход времени частью процессов.

• зависания;

Если в одном из процессов ошибка/блокировка — висят все процессы.

Kooперативная многозадачность с ThreadSwitch

Как работает переключение исполняемой задачи с помощью функции ThreadSwitch():

- Текущая задача остаётся активной (готовой) и передаёт управление следующей готовой задаче.
- Для языка программирования данная функциональная возможность выглядит как обычная функция.

Примеры реализации ThreadSwitch

ThreadSwitch()

```
void ThreadSwitch () {
    old_thread = current_thread;
    add_to_queue_tail(current_thread);
    current_thread = get_from_queue_head();
    asm {
        move bx, old_thread
        push bp
        move ax, sp
        move thread_sp[bx], ax
        move bx, current_thread
        move ax, thread_sp[bx]
        pop bp
    }
    return;
}
```

Пример кооперативной многозадачности с async-await

В асинхронном программировании также используется async-await:

- async объявляет функцию сопрограммой;
- внутри сопрограммы возможна передача управления на другие сопрограммы с помощью await (почти как с ThreadSwitch);
- await-ить можно сопрограммы с целью получения их результата; Ожидать результата их исполнения: получение данных, отсылку данных, освобождения заблокированного ресурса.
- сопрограммы регистрируются на event-loop;
- event-loop запускается и поочерёдно запускает сопрограммы.
 Поочерёдно ждёт, когда очередная сопрограмма отпустит (await) управление, и передаёт следующей.

Примеры работы с async-await

async-await*

```
from asyncio import *

counter = 0

async def hello(word):
    global counter
    while counter < 10:
        print("from " + word)
        await sleep(1)
        counter += 1

loop = get_event_loop()
loop.run_until_complete(
    gather(hello("A"), hello("B"))
)
loop.close()</pre>
```

^{*} на примере Python3

Вытесняющая многозадачность

• прогнозируемая отзывчивость;

Ближе к реальности, т.к. переключение завязано на реальном таймере.

независимость процессов;

Если процесс завис, то остальные от этого меньше зависят.

• схожая скорость число-дробилок;

В CPU-bound скорость не проседает.

• дороже.

Излишние смены контекстов (context-switch).

Пример вытесняющей многозадачности

POSIX thread*

```
int count;
static void *hello(void* d) {
  while(count < ITERATION LIMIT) {</pre>
     ++count;
     printf("Hello %d\n", d);
  return NULL;
int main() {
  pthread t thread[THREAD COUNT];
  for (int i = 0; i < THREAD COUNT; ++i)</pre>
     pthread create(&thread[i], NULL, &hello, i);
  for (int i = 0; i < THREAD COUNT; ++i)</pre>
     pthread_join(thread[i], NULL);
  return 0;
```


^{*} На примере С

Процессорное время как ресурс

Дорогая смена контекста

Переключая процессы / треды, необходимо сохранять их контекст (стек, регистры и т.д.), менять дескрипторы тредов, прогревать кеш...

- cache
- kernel
- ...



Пример замедления из-за кеша

```
#include "pthread.h"
#include "stdio.h"
#include "time.h"
#define THREAD COUNT 8
#define ITERATION LIMIT 1000000000LL
long long count = 0;
static void *hello(void* d) {
  printf("Start thread\n");
  while(count < ITERATION LIMIT)</pre>
     ++count;
  return NULL;
int main() {
  pthread t thread[THREAD COUNT];
  for (int i = 0; i < THREAD COUNT; ++i)</pre>
     pthread create(&thread[i], NULL, &hello, i);
  for (int i = 0; i < THREAD COUNT; ++i)</pre>
     pthread join(thread[i], NULL);
  return 0;
// clang -lpthread example.c
```

Пример замедления из-за кеша

С помощью утилиты **taskset** можно задавать, на каких процессорах будет исполняться программа или менять по PID:

```
taskset [options] mask command [argument...]
taskset [options] -p [mask] pid
```

На одном процессоре против 8-ми:

Приоритетность процессов

Некоторые процессы могут выполняться без проблем в фоне, какимто нужно выделить больше времени.

Для управления приоритетами в Unix-like системах используется nice:

- от -20 до 19;
- чем меньше, тем приоритетнее;
- может отличаться от реального приоритета задачи.

Лишь просьба к операционной системе.

Как использовать пісе

- nice -n {приоритет} {программа} {аргументы};
- sudo nice -n − если приоритет меньше 0;
- renice -n {приоритет} PID для уже запущенного процесса;
- renice -n -g -u для запущенной группы процессов, для пользователя.
- ps ax -o pid,ni,cmd чтобы посмотреть nice запущенных процессов.

Пример работы пісе

```
#!/bin/bash
nice -n 19 ./a.out >> /dev/null && echo 19 &
nice -n 18 ./a.out >> /dev/null && echo 18 &

nice -n 11 ./a.out >> /dev/null && echo 11 &
nice -n 10 ./a.out >> /dev/null && echo 10 &

nice -n 1 ./a.out >> /dev/null && echo 1 &
nice -n 0 ./a.out >> /dev/null && echo 0 &
```

```
$ ./nice.sh
$ 1
0
10
11
18
19
```

Кванты времени

- планировщик выделяет время кусками (time slice);
 В современных системах (CFS) это значение можно поменять через sysctl kernel.sched_min_granularity_ns. Если увеличиваем его, то уменьшаем перерасход ресурсов на смену контекста, но теряем отзывчивость.
- можно отдать управление из программы;
 К примеру, pthread_yield / sched_yield
- настраиваются планировщики как раз через константы, описывающие размер квантов / допустимые задержки и т.д.

Планировщики Linux

Какие планировщики есть

За время жизни OC GNU/Linux у неё были различные реализации планировщика:

- O(n) первый, самый простой;
- **O(1)** с версии 2.6, работающий быстрее при большем объёме задач;
- **CFS** текущий (с 2.6.23). Также ускоренный, с дополнительными возможностями.
- **SCHED_DEADLINE** альтернативный (с 3.14) планировщик реального времени.

Старый / линейный планировщик

- чем больше задач, тем линейно больше времени требуется на планирование, отсюда и название O(n);
- проблемы работы с несколькими процессами;



- при выборе следующей задачи пробегаем по списку задач в поисках самой недоработавшей: её выбираем, исполняем, изменяем в дескрипторе время исполнения;
- доступ к списку задач блокировался 1-м lock-ом.

О(1) планировщик

- храним процессы в отсортированном списке;
- ещё один список для процессов, отработавших ресурс времени;
- если первый список закончился, то меняем списки местами;
- на каждый процессор по своей паре этих списков (избавились от общего spinlock-a);
- появилась проблема миграции процесса с одного процессора на другой.

CFS планировщик

- храним не процессы, а sched_entity планировщик может рассчитывать время, например, для пользователей;
- все sched_entity лежат в бинарном сбалансированном дереве, отсортированном по оставшемуся времени исполнения и имеет сложность O(logN);
- CFS планировщик более справедлив при равном приоритете задачи будут получать более равные кванты, чем в *O(1)*;
- Работает сразу на все процессоры нет проблемы с локальными spinlock-ами.

Планировщик SCHED_DEADLINE

- используется для систем реального времени;
- основная задача выполнить задачу за фиксированное реальное время (не позже);
- использует алгоритм планирования по ближайшему сроку завершения:
 - планировщик ведёт список процессов, отсортированный по сроку завершения (deadline);
 - в работу берётся готовый процесс, имеющий самый близкий deadline;
 - при появлении нового процесса пересортировка.

Планировщик ввода / вывода

- внешняя память также разделяемый ресурс, его также нужно планировать;
- для разных типов диска (HDD, SSD) стоит использовать разные планировщики. Посмотреть можно в /sys/block/устройство/queue/scheduler;
- долгое время использовался CFQ. Однако, лучше посмотреть тесты. Для SSD часто лучше BFQ / deadline. А то и noop.
- ionice аналог nice для планировщика ввода / вывода.

Итоги

Итоги

Сегодня мы:

- рассмотрели основные подходы и проблемы реализации многозадачных систем;
- получили представление об утилитах работы с планировщиком GNU/Linux;
- узнали особенности реализаций планировщиков Linux.