RIESGO DE LIQUIDEZ

EN FONDEO Y SU RELACIÓN CON ALM

Asset and Liability Management

01

¿QUÉ ES EL RIESGO DE LIQUIDEZ?

Definición

Es la incapacidad de una institución financiera para cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma, sin incurrir en costos excesivos o pérdidas significativas.

Dos dimensiones clave:

Liquidez de mercado: dificultad para vender activos sin mover precios.
Liquidez de fondeo: incapacidad de obtener fondos para cubrir salidas de caja.

85%
de las crisis bancarias tienen componente de liquidez

2008
Lehman Brothers: caso icónico de crisis de fondeo

30 días
horizonte mínimo requerido por Basilea III (LCR)

RIESGO DE LIQUIDEZ EN FONDEO

Concentración de Fondeo

Dependencia de pocos acreedores o fuentes de financiamiento aumenta la vulnerabilidad ante retiros masivos.

Descalce de Plazos

Fondeo de corto plazo para activos de largo plazo genera brechas de liquidez temporales.

Corridas Bancarias

Retiro súbito de depósitos o no renovación de líneas de crédito interbancarias.

Riesgo de Refinanciamiento

Incapacidad de renovar deuda vencida en condiciones similares de costo y plazo.

Factores de Mercado

Congelamiento de mercados de capitales o alza de spreads que encarece el fondeo.

Colateral y Haircuts

Reducción del valor de garantías exigidas en operaciones repo y derivados.

¿QUÉ ES EL ALM?

Asset and Liability Management

ACTIVOS

- Carteras de crédito
- Inversiones
- Activos líquidos
- Derivados

ALM

Gestión Integral de Balance

PASIVOS

- Depósitos
- Deuda emitida
- Líneas de crédito
- Repos

Objetivos del ALM:

Riesgo de Interés

Riesgo de Liquidez

Rentabilidad y Capital

BRECHA DE LIQUIDEZ (LIQUIDITY GAP)



¿Cómo se calcula?

Brecha = Activos con vencimiento en el período – Pasivos con vencimiento en el período

Brecha negativa → más pasivos vencen que activos → presión de fondeo

Brecha positiva → más activos vencen → holgura de caja

El ALM monitorea estas brechas en todos los plazos del horizonte

HERRAMIENTAS ALM PARA GESTIONAR EL RIESGO DE FONDEO

01

Colchón de Liquidez (LCB)

Stock de activos líquidos de alta calidad (HQLA) que pueden liquidarse rápidamente para cubrir salidas netas de fondeo.

02

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

LCR = HQLA / Salidas netas 30 días ≥ 100%. Métrica regulatoria de Basilea III.

03

NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Mide si el fondeo estable disponible cubre el fondeo estable requerido a 1 año: NSFR ≥ 100%.

04

Límites de Concentración

Establecer techos por tipo de contraparte, plazo y moneda para diversificar las fuentes de fondeo.

05

Stress Testing de Liquidez

Simular escenarios adversos: corrida de depósitos, cierre de mercados mayoristas, bajada de rating.

06

Plan de Contingencia (CFP)

Protocolo de respuesta ante crisis de liquidez: fuentes de fondeo de emergencia, escalación y comunicación.

INDICADORES REGULATORIOS: LCR Y NSFR

LCR — Liquidity Coverage Ratio

Horizonte: 30 días

LCR = HQLA ÷ Salidas Netas ≥ 100%

HQLA: activos líquidos de alta calidad (efectivo, bonos gubernamentales, etc.)
Salidas netas: egresos esperados en 30 días según factores de estrés.



NSFR — Net Stable Funding Ratio

Horizonte: 1 año

NSFR = ASF ÷ RSF ≥ 100%

ASF: fondeo estable disponible (depósitos core, capital, deuda a LP).
RSF: fondeo estable requerido por activos según perfil de liquidez.



STRESS TESTING DE LIQUIDEZ

Escenario	Supuesto clave	Salidas de Fondeo	Horizonte
Idiosincrático	Bajada de rating de 2 escalones	Retiro 25% depósitos inst.	30 días
Sistémico	Crisis financiera global	Cierre mercado mayorista	30 días
Combinado	Ambos anteriores	Máxima presión de fondeo	30 días



Conclusión del Stress Test

El objetivo es que la posición de liquidez no caiga por debajo del umbral mínimo regulatorio (LCR ≥ 100%) en ningún escenario. Si cae, se activa el Plan de Contingencia de Fondeo (CFP).

CASO DE ESTUDIO: LEHMAN BROTHERS 2008

El mayor colapso bancario de la historia moderna — una falla de fondeo

Mar. 2008	Sep. 10	Sep. 12	Sep. 15
Bear Stearns colapsa. Mercado interbancario se contrae.	Pérdidas de $3.9B en Q3. Confianza cae dramáticamente.	Negociaciones fallidas con Barclays y Bank of America.	Lehman declara quiebra. $639B en activos congelados.

Lecciones de ALM:

Dependencia en Repo:
Lehman financiaba activos ilíquidos con repos overnight — máximo riesgo de fondeo cortoplacista.

Falta de Diversificación:
Alta concentración en mercados mayoristas sin fuentes de fondeo alternativas de largo plazo.

Sin Colchón de Liquidez:
Los activos líquidos eran insuficientes para cubrir las salidas ante el cierre del mercado repo.

ALM ausente:
Las brechas de vencimiento no se monitoreaban con los estándares actuales de ALM y Basilea III.

CONCLUSIONES Y MEJORES PRÁCTICAS

1	**El fondeo es la arteria de la institución:**	Sin acceso a financiamiento oportuno, incluso entidades solventes pueden quebrar. La liquidez de fondeo es existencial.
2	**ALM como disciplina preventiva:**	El ALM no es reactivo — su valor está en anticipar brechas, diversificar fuentes y modelar escenarios antes de la crisis.
3	**Regulación post-2008: Basilea III:**	LCR y NSFR son los pilares regulatorios que estandarizan la medición y gestión del riesgo de liquidez globalmente.
4	**Diversificación del fondeo:**	Fuentes múltiples (depósitos retail, deuda a LP, líneas de banco central) reducen la concentración y aumentan la resiliencia.
5	**Stress testing continuo:**	Los escenarios de estrés deben actualizarse periódicamente y el Plan de Contingencia de Fondeo debe probarse regularmente.

"La liquidez es oxígeno para el sistema financiero." — Ben Bernanke, 2009