Java™ Platform Standard Ed. 8

 概述
 软件包
 类
 使用
 树
 已过时的
 索引
 帮助

 上一个
 下一个
 框架
 无框架
 所有类

概要:嵌套字段CONSTR | 方法 详细信息:字段CONSTR | 方法

compact1, compact2, compact3 java.io

Class FileInputStream

网站地址1 网站地址2 阿里云-服务器优惠 腾讯云-服务器优惠

java.lang.Object java.io.InputStream java.io.FileInputStream

All Implemented Interfaces:

Closeable, AutoCloseable

public class FileInputStream

extends InputStream

一个 FileInputStream获得输入的字节从文件系统中的文件。什么文件是可用的,取决于主机环境。

FileInputStream是读取原始字节的图像数据流。读取字符流,考虑使用FileReader。

从以下版本开始:

JDK1.0

另请参见:

File, FileDescriptor, FileOutputStream, Files.newInputStream(java.nio.file.Path, java.nio.file.OpenOption...)

构造方法摘要

构造方法

Constructor and Description

 ${\bf FileInputStream}\,({\bf File}\ {\tt file})$

打开一个连接到一个实际的文件创建一个 FileInputStream, 文件在文件系统的 File对象 file命名。

FileInputStream(FileDescriptor fdObj)

创建一个 FileInputStream通过文件描述符 fdObj,它代表一个现有连接到文件系统中的一个实际的文件。

FileInputStream(String name)

打开一个连接到一个实际的文件创建一个 FileInputStream,文件由文件系统中的路径名 name命名。

方法摘要

所有方法 接口方法 具体的方法

Modifier and Type	Method and Description
int	available() 返回一个剩余的字节数的估计,可以从这个输入流读取(或跳过),而不阻塞该输入流的方法的下一次用。
void	close() 关闭此文件输入流并释放与流关联的任何系统资源。

protected void finalize()

确保该文件输入流的 close方法被调用时,没有对它的引用。

FileChannel

返回与此文件输入流有关的独特的 FileChannel 对象。

FileDescriptor

返回表示实际的文件在文件系统中的 FileInputStream使用的连接的 FileDescriptor对象。

int

从这个输入流读取一个字节的数据。

read(byte[] b)

读到 b.length从输入流到字节数组数据字节。

int read(byte[] b, int off, int len)

读到 len从输入流到字节数组数据字节。

long skip(long n)

跳过并丢弃 n字节输入流中的数据。

Methods inherited from class java.io.InputStream

mark, markSupported, reset

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

FileInputStream

public FileInputStream(String name)

throws FileNotFoundException

打开一个连接到一个实际的文件创建一个 FileInputStream, 文件由文件系统中的路径名 name命名。一个新的 FileDescriptor对象来表示这个文件连接。

首先,如果存在安全管理器,它的checkRead方法调用作为参数的name论点。

如果指定的文件不存在,是一个目录而不是常规文件,或者其他原因不能打开,然后FileNotFoundException抛出。

参数

name -系统相关的文件名称。

FileNotFoundException -如果文件不存在,是一个目录而不是常规文件,或者其他原因不能打开阅读。

SecurityException -如果存在一个安全管理及其 checkRead法否认对文件的读访问。

SecurityManager.checkRead(java.lang.String)

FileInputStream

public FileInputStream(File file)

throws FileNotFoundException

打开一个连接到一个实际的文件创建一个 FileInputStream, 文件在文件系统的 File对象 file命名。一个新的

throws IOException

读到 b.length从输入流到字节数组数据字节。该方法块,直到有一个输入可用。

重写

read 方法重写,继承类 InputStream

参数

b -缓冲区中读取数据。

结果

读入缓冲的字节总数,或-1如果没有更多的数据,因为已经到达文件末尾。

巴普

IOException如果I/O错误发生。

另请参见:

InputStream.read(byte[], int, int)

read

读到 len字节从输入流到字节数组数据。如果 len不为零,该方法阻塞直到输入可用; 否则,没有字节读取和 0返回。

重写:

read 方法重写,继承类 InputStream

b -缓冲区中读取数据。

off -开始抵消目标数组 b

len -的最大字节数读。

结果

读入缓冲的字节总数,或 -1如果没有更多的数据,因为已经到达文件末尾。

异常

如果是 null b NullPointerException。

IndexOutOfBoundsException -如果 off是负的, len是负的,或 len大于 b.length - off IOException如果I/O错误发生。

早请参见

InputStream.read()

skip

跳过并丢弃 n字节输入流中的数据。

skip方法的可能,因为种种原因,最终跳过一些较小的字节数,可能0。如果n是负的,该方法将试图跳过向后。如果备份文件不支持向后跳到目前的位置,一个IOException抛出。跳过的字节数实际返回。如果它跳过了,它返回一个积极的价值。如果它跳过向后,它返回一个负值。

此方法可以跳过比备份文件中保留的字节数更多的字节数。这就产生了不例外的字节数不可能包括一些字节数,超出的支持文件的方法。尝试从流中读取,跳过过去结束后将导致-1表示该文件的结束。

重写:

skip 方法重写,继承类 InputStream

参数

n -字节数被跳过。

结果

跳过的实际字节数。

IOException如果n是负的,如果流不支持查找,或者I/O错误发生。

available

```
public int available()
              throws IOException
```

返回一个剩余的字节数的估计,可以从这个输入流读取(或跳过),而不阻塞该输入流的方法的下一次调用。O时返回的文件位置 是在EOF。下一个调用可能是同一个线程或另一个线程。一个单一的读或跳过这许多字节将不会阻止,但可以读取或跳过更少的 字节数。

在某些情况下,一个非阻塞的读(或跳过)可能会出现被阻塞时,它只是慢,例如,当阅读大文件的慢网络。

available 方法重写,继承类 InputStream

可以从这个输入流中读取(或跳过)的剩余字节数的估计。

IOException -如果这文件输入流被称 close或I/O错误关闭时。

close

```
public void close()
          throws IOException
```

关闭此文件输入流并释放与流关联的任何系统资源。

如果该流有一个相关的信道,则该信道也被关闭。

Specified by:

close 接口 Closeable

Specified by:

close 接口 AutoCloseable

close 方法重写,继承类 InputStream

IOException如果I/O错误发生。

getFD

```
public final FileDescriptor getFD()
                         throws IOException
```

返回表示实际的文件在文件系统中的 FileInputStream使用的连接的 FileDescriptor对象。

与此流关联的文件描述符对象。

异常

IOException如果I/O错误发生。

另请参见:

FileDescriptor

getChannel

public FileChannel getChannel()

返回与此文件输入流有关的独特的 FileChannel对象。

的返回信道的初始position将等于从文件中读取的字节数量为止。读取该数据流的字节将增加通道的位置。改变通道的位置, 无论是显式或通过阅读,将改变这一流的文件位置。

与此文件输入流关联的文件通道

从以下版本开始:

一点四

finalize

protected void finalize() throws IOException

确保 close方法此文件输入流被调用时,没有对它的引用。

finalize 方法重写,继承类 Object

IOException如果I/O错误发生。

另请参见:

close()

Java™ Platform Standard Ed. 8

概述 软件包 类 使用 树 已过时的 索引 帮助 上一个 下一个 框架 无框架 所有类

概要:嵌套字段CONSTR | 方法 详细信息:字段CONSTR | 方法

Submit a bug or feature

For further API reference and developer documentation, see Java SE Documentation. That documentation contains more detailed, developer-targeted descriptions, with conceptual overviews, definitions of terms, workarounds, and working code examples.

Copyright © 1993, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

本帮助文档是使用《百度翻译》翻译,请与英文版配合使用 by--QQ:654638585