# Planificación y Administración de Redes: Routers Cisco - IOS



IES Gonzalo Nazareno
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Jesús Moreno León Raúl Ruiz Padilla

j.morenol@gmail.com

Septiembre 2010

Estas diapositivas utilizan imágenes del curso *CCNA Exploration:*Aspectos básicos de Networking de Cisco, que puede encontrarse en http://www.cisco.com/ELearning/prod/curriculum/cco\_tdo\_ldd/demos/E1Ch11Spanish/theme/cheetah.html?cid=060000000&I1=tl&I2=en&chapter=11


© Jesús Moreno León, Raúl Ruiz Padilla, Septiembre de 2010

Algunos derechos reservados.

Este artculo se distribuye bajo la licencia 
"Reconocimiento-Compartirlgual 3.0 España" de Creative 
Commons, disponible en 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es

Este documento (o uno muy similar) esta disponible en (o enlazado desde) http://informatica.gonzalonazareno.org


## Componentes del router




- ROM (no volátil): código bootstratp → Software que hace pruebas del hardware e inicia el router cargando el IOS
- Flahs (no volátil): imagen del IOS (Internetwork Operating System)
- NVRAM (no volátil): configuración de inicio
- RAM: Almacena la configuración actual → tablas de encaminamiento, buffers, caché de ARP, etc.

### Cómo podemos acceder al router

- Acceso directo por consola
- Terminales virtuales: telnet o ssh
- Servidor TFTP
- Software de gestión: SDM, CiscoWorks



# Cómo podemos acceder al router




### Acceso por consola

# Minicom en GNU/Linux o Hyperterminal en Windows


### Configuración:

- 9600 bps
- Sin control de flujo
- 8 bits de datos
- Sin paridad
- 1 bit de Stop





# Archivos de configuración



#### Modos Cisco IOS

#### Modo EXEC usuario

Examen limitado del router. Acceso remoto.

Switch>
Router>

#### Modo de configuración global

Comandos de configuración global.

Switch (config) # Router (config) #

#### Modo EXEC privilegiado

Examen detallado del router,

Depuración y prueba. Manipulación de archivo. Acceso remoto.

Switch# Router#

#### Otros modos de configuración

Servicio específico o configuraciones de interfaz.

> Switch(config-)# Router(config-)#

### Otros modos de acceso

#### Modo ROM Monitor


En casos de emergencia (recuperación de password, instalación del IOS)

#### SETUP

Disponible cuando no existe el fichero startup-config



# ¿Cómo pasamos de un modo a otro?




### Indicadores

Podemos saber en qué área de la configuración del router nos encontramos mirando el indicador:

Indicador	Modo
Router>	User Exec
Router#	Privileged Exec
Router (config)	Configuración global
Router(config-if)	Configuración interfaz
Router(config-router)	Configuración enrutamiento
rommon 1>	ROM Monitor

#### Estructura básica de los comandos

Los comandos van seguidos de un espacio y de una palabra clave o argumentos



## Obtener ayuda

```
Cisco#cl?

clear clock
Cisco#clock?

set Set the time and date
Cisco#clock set

Incomplete command.
Cisco#clock set ?

hh:mm:ss Current Time
Cisco#clock set 19:50:00

Incomplete command.
```

Explicaciones de comandos Mensajes de comandos incompletos Mensajes de entradas no válidas Formatos variables

```
Cisco#clock set 19:50:00 ?

<1-31> Day of the month

MONTH Month of the year

Cisco#clock set 19:50:00 25 6

Invalid input detected at '^' marker.

Cisco#clock set 19:50:00 25 June

Incomplete command.

Cisco#clock set 19:50:00 25 June ?


<1993-2035> Year

Cisco#clock set 19:50:00 25 June 2007

Cisco#clock set 19:50:00 25 June 2007
```

#### Consulta del estado

• Comando show



### Los dispositivos necesitan nombres


El administrador habitualmente se conectará por ssh a diferentes routers y switches para configurarlos. En redes con bastantes dispositivos es fundamental que cada equipo reciba un nombre significativo.

```
Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname ASIR_1
ASIR_1 (config)#
```

### Configuración de los interfaces

Para configurar una interfaz se una el comando: interface type port

Para asignar una dirección IP a una interaz se utiliza la orden: ip address n.n.n.n m.m.m.m



```
Router(config) # interface FastEthernet 0/0
Router(config-if) # ip address 192.168.1.15 255.255.255.0
Router(config-if) # no shutdown
Router(config-if) # ^Z
Router#
```

## Configuración de los interfaces

Es interesante añadir una descripción a cada interfaz con el comando description texto

router(config-if) #description enlace ethernet que llega del taller 1

# Guardar la configuración actual

IMPORTANTE: tras realizar cambios en la configuración del dispositivo hay que almacenar estos cambios en la memoria no volátil con el comando write

```
Cisco2# write
Building configuration...
[OK]
Cisco2#
```

Puede usarse de forma equivalente el comando copy

```
Cisco2# copy run start
Cisco2# copy run tftp
...
```

### Encaminamiento estático

Para añadir una entrada a una tabla de encaminamiento se usa el comando ip route n.n.n.n m.m.m.m g.g.g.g.g

```
Router(config)# ip route 78.4.0.0 255.255.0.0 138.4.3.1
Router(config)# ^Z
Router#
```

#### Para borrar esa entrada:

```
Router(config) # no ip route 78.4.0.0 255.255.0.0 138.4.3.1
```

## Limitar el acceso al dispositivo

IOS puede aceptar diversas contraseñas para permitir diferentes privilegios de acceso al dispositivo:

Contraseña enable

Router (config) # enable password micontraseña

Contraseña enable secret

Router (config) # enable secret micontraseña

### Limitar el acceso al dispositivo

Contraseña de consola

```
Router(config) # line console 0
Router(config-line) # password micontraseña
Router(config-line) # login
```

Contraseña VTY

```
Router(config) # line vty 0 4
Router(config-line) # password micontraseña
Router(config-line) # login
```

### Mensaje de aviso

Es posible mostrar un mensaje de aviso para que se muestre a los usuarios al conectarse al dispositivo

```
Router(config) # banner motd # Este es un router con acceso restringido. Si no tienes permisos, por favor, no trates de entrar o avisaremos a tu mamá #
```

# Borrar la configuración

Si queremos borrar la configuración completamente:

```
Router# erase startup-config
```

#### O también:

```
Router# write erase
```

Tras reniciar con la orden reload el router arrancará en modo SETUP porque no encontrará el archivo de configuración de inicio

## Recuperación ante desastres

#### Modo ROM Monitor

- Para acceder a este modo hay que interrumpir la secuencia de arranque del dispositivo con la combinación de teclas
   Ctrl + break
- Podemos recuperar contraseñas, instalar una nueva versión del IOS...

## Recuperación ante pérdida de contraseña

```
rommon 1>confreg 0x2142
rommon 2>reset
```

Al cambiar el config-register y establecerlo a 0x2142, el router se reinicia ignorando el fichero de configuración.

Preguntará si queremos iniciar en modo SETUP → contestamos que NO

```
Router*enable
Router#copy start run
Router#configure terminal
Router(config) #enable secret <clave nueva>
Router(config) #config-register 0x2102
Router(config) #exit
Router#copy run start
Router#reload
```