

创建空虚拟机

步骤 1: 启动创建向导

点击"创建虚拟机"

WORKSTATION PRO™ 17



创建新的虚拟机



打开虚拟机



连接远程服务器

点击创建虚拟机

步骤 2：选择配置类型

选择"自定义", 然后选择"下一步"



步骤 3：选择硬件兼容性

请根据你的 VMware 版本选择对应的虚拟机版本（创建完成之后可以使用调整硬件兼容性的方式调整虚拟机版本，一般默认最新版即可）

选择虚拟机硬件兼容性

该虚拟机需要何种硬件功能？

虚拟机硬件兼容性

硬件兼容性(H): Workstation 17.5.x

兼容: ☒ ESX Server(S)

兼容产品:

- Fusion 13.5.x
- Workstation 17.5.x

限制:

- 128 GB 内存
- 32 个处理器
- 10 个网络适配器
- 8 TB 磁盘大小
- 8 GB 共享图形内存

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 4：选择安装方式

选择"稍后安装操作系统"

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

E:\download4\ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso 浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。←

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。


帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 5：选择操作系统类型

选择"Linux"和"Ubuntu 64位"

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统？



客户机操作系统

☐ Microsoft Windows(W)

☒ Linux(L)

☐ VMware ESX(X)

☐ 其他(O)

版本(V)

Ubuntu 64 位


帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 6：命名与存储位置

给虚拟机取个名字，并选择存放的目录。（尽量放在存储空间充足的分区，另外请特别注意如果不用默认生成的虚拟机目录，那么请新建一个文件夹来存放虚拟机）

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称？



虚拟机名称(V):

Ubuntu 64 位

位置(L):

C:\Users\xjy\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64 位

浏览(B)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 7：处理器配置

处理器选择 4 核心

处理器配置

为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P):

1

每个处理器的内核数量(C):

4

处理器内核总数:


4

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



步骤 8：内存配置

如果你的电脑物理内存大于等于 16G，那么虚拟机内存选择 8GB。总物理内存小于 16GB，则视情况调整，一般不建议小于 4GB。

此虚拟机的内存

您要为此虚拟机使用多少内存?

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

128 GB -
64 GB -
32 GB -
16 GB -
8 GB -
4 GB -
2 GB -
1 GB -
512 MB -
256 MB -
128 MB -
64 MB -
32 MB -
16 MB -
8 MB -
4 MB -

此虚拟机的内存(M):

8192 MB

■ 最大推荐内存:
27.8 GB

■ 推荐内存:
4 GB

■ 客户机操作系统最低推荐内存:
2 GB

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 9：网络类型配置

选择"使用网络地址转换"

网络类型

要添加哪类网络？

网络连接

☐ 使用桥接网络(R)
为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。

☒ 使用网络地址转换(NAT)(E)
为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。

☐ 使用仅主机模式网络(H)
将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。

☐ 不使用网络连接(T)

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 10: I/O 控制器类型

选择输入输出控制器类型为"LSI Logic"

选择 I/O 控制器类型

您希望将哪种 SCSI 控制器类型用于 SCSI 虚拟磁盘？

I/O 控制器类型

SCSI 控制器:

☐ BusLogic(U) (不适用于 64 位客户机)

☒ LSI Logic(L) (推荐)

☐ LSI Logic SAS(S)

☐ 准虚拟化 SCSI(P)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步骤 11: 硬盘类型

选择 SCSI 硬盘

选择磁盘类型

您要创建何种磁盘？

虚拟磁盘类型

☐ IDE(I)

☒ SCSI(S) (推荐) 

☐ SATA(A)

☐ NVMe(V)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步骤 12：创建虚拟磁盘

创建新虚拟磁盘

选择磁盘

您要使用哪个磁盘？

磁盘

☒ 创建新虚拟磁盘(V)

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘 (适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >


取消

步骤 13：磁盘容量分配

分配 40GB 的虚拟磁盘，并选中“将虚拟磁盘存储为单个文件”

指定磁盘容量

磁盘大小为多少？



最大磁盘大小 (GB)(S):  

针对 Ubuntu 64 位的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。

分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☒ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O) 

☐ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步骤 14：磁盘命名

给磁盘命名，使用默认生成的名称即可

指定磁盘文件

您要在何处存储磁盘文件？

磁盘文件(F)

将使用多个磁盘文件创建一个 40 GB 虚拟磁盘。将根据此文件名自动命名这些磁盘文件。

Ubuntutest.vmdk

浏览(R)...

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步骤 15：自定义硬件设置

点击"自定义硬件"，进入硬件设置界面

已准备好创建虚拟机

单击“完成”创建虚拟机。然后可以安装 Ubuntu 64 位。

将使用下列设置创建虚拟机：

名称：	hadoop
位置：	E:\VMS1\hadoop
版本：	Workstation 17.5.x
操作系统：	Ubuntu 64 位
硬盘：	40 GB
内存：	8192 MB
网络适配器：	NAT
其他设备：	4 个 CPU 内核, CD/DVD, USB 控制器, 声卡

自定义硬件(C)...

< 上一步(B)

完成

取消

步骤 16：网络适配器设置

点击“网络适配器”，取消勾选“启动时连接”，防止装系统时联网更新耽误时间

设备	摘要
内存	8 GB
处理器	4
新 CD/DVD (SATA)	自动检测
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
显示器	自动检测

设备状态

- ☐ 已连接(C)
- ☐ 启动时连接(O)

网络连接


- ☐ 桥接模式(B): 直接连接物理网络
- ☐ 复制物理网络连接状态(P)
- ☒ NAT 模式(N): 用于共享主机的 IP 地址
- ☐ 仅主机模式(H): 与主机共享的专用网络
- ☐ 自定义(U): 特定虚拟网络

VMnet0

- ☐ LAN 区段(L):

LAN 区段(S)...

高级(V)...



步骤 17: 加载 ISO 镜像

点击"新 CD/DVD", 选中"使用 ISO 映像文件", 点击"浏览", 选中 Ubuntu24 的 ISO 映像文件。完成之后点击"关闭"回到第 15 步当中的界面。

设备	摘要
内存	8 GB
处理器	4
新 CD/DVD (SATA)	自动检测
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
显示器	自动检测

设备状态

- ☐ 已连接(C)
- ☒ 启动时连接(O)

连接

- ☐ 使用物理驱动器(P):

自动检测

- ☒ 使用 ISO 映像文件(M):

E:\download4\ubuntu-24.04.4-


浏览(B)...

高级(V)...

1

2

3



步骤 18：完成创建

点击"完成"，完成空虚拟机的创建，等待大约 3-5 秒会在左侧的"库"当中看到你新创建的空虚拟机

已准备好创建虚拟机

单击“完成”创建虚拟机。然后可以安装 Ubuntu 64 位。

将使用下列设置创建虚拟机：

名称：	hadoop
位置：	E:\VMS1\hadoop
版本：	Workstation 17.5.x
操作系统：	Ubuntu 64 位
硬盘：	40 GB
内存：	8192 MB
网络适配器：	NAT
其他设备：	4 个 CPU 内核, CD/DVD, USB 控制器, 声卡

自定义硬件(C)...

< 上一步(B)

完成

取消