参考内容:


- https://mp.weixin.qq.com/s/RT93qJdTagtKjWKx A 6Nw
- https://mp.weixin.qq.com/s/4dZ3mbu287pC6mdGOczGAA
- https://mp.weixin.qq.com/s/AndIwanhZ3Tlg0iQe8a4IQ
- https://mp.weixin.qq.com/s/aMJeiQW5z5FzeEdsRn44vA
- https://github.com/Snailclimb/JavaGuide/blob/main/docs/cs-basics/operating-system/linuxintro.md

一、了解 Linux

1、系统操作

sync	将系统数据由内存同步到硬盘中
shutdown -h 10	10 分钟后关机
shutdown -h +10	10 分钟后关机
shutdown -h now	立马关机
<mark>halt</mark>	立马关机
poweroff	立马关机
reboot	系统重启
shutdown -r +10	10 分钟后重启

2、系统目录结构



- /bin: bin 是 Binary 的缩写,这个目录存放着最经常使用的命令;
- /boot: 这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件,包括一些连接文件以及镜像文件:
- /dev: dev 是 Device(设备)的缩写, 存放的是 Linux 的外部设备, 在 Linux 中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的;
- /etc: 这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录;

- /home: 用户的主目录,在 Linux 中,每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的;
- /lib: 这个目录里存放着系统最基本的动态连接共享库,起作用类似于 Windows 里的 dll 文件:
- /lost+found: 这个目录一般情况下是空的, 当系统非法关机后, 这里就存放了一些文件;
- /media: linux 系统会自动识别一些设备,例如 U 盘、光驱等,当识别后,linux 会把识别的设备挂载到这个目录下;
- /mnt: 系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我们可以将光驱挂载在 /mnt/上,然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了;
- /opt: 这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个 ORACLE 数据库泽就可以放到这个目录下。默认是空的;
- /proc: 这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息;
- /root: 该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录;
- /sbin: s 就是 Super User 的意思,这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序;
- /srv: 该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据;
- /sys: 这是 linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内核中新出现的一个文件系统 sysfs;
- /tmp: 这个目录是用来存放一些临时文件的;
- /usr: 这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下,类似于 windows 下的 program files 目录;
- /usr/bin: 系统用户使用的应用程序;
- /usr/sbin: 超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序;
- /usr/src: 内核源代码默认的放置目录;
- /var: 这个目录中存放着在不断扩充着的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在 这个目录下。包括各种日志文件;
- /run: 是一个临时文件系统,存储系统启动以来的信息。当系统重启时,这个目录下的 文件应该被删掉或清楚;

二、常用的基本命令

1、目录管理

- Linux 的目录结构为树状结构,最顶级的目录为根目录 /;
- 其它目录通过挂载可以将它们添加到树中,通过解除挂载可以移除它们;

ls -al

- 将目录下的所有文件列出来(含属性与隐藏档)
- -a: 全部的文件,连同隐藏文件(开头为.的文件)一起列出来;
- -I: 长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;

cd

● Change Directory 的缩写,变换工作目录;

pwd

- Print Working Directory 的缩写,显示目前所在目录;
- -P: 显示出确实的路径,而非使用连接(link)路径;

mkdir -mp 711 可多级目录

- -m: 配置目录的权限;
- -p: 递归创建(包含上级目录);

rmdir-p 可多级空目录

- 删除空目录;
- -p: 连同上级空目录一起删除;

cp -ai 来源档(文件或目录) 目标档(文件或目录)

cp -pdri source1 source2 ... directory

- -a: 相当于-pdr 的意思,参考以下;
- -p: 连同文件的属性一起复制过去,而非使用默认属性(备份常用);
- -d: 若来源档为连接档的属性(link file),则复制连接档属性而非文件本身;
- -r: 递归持续复制,用于目录的复制行为;
- -f: 强制,若目标文件已经存在且无法开启,则移除后再尝试一次;
- -i: 若目标档已经存在时,在覆盖时会先询问动作的进行;
- -I: 进行硬式连接的连接档创建,而非复制文件本身;
- -s: 复制称为符号连接档, 亦即捷径文件;
- -u: 若目标档比来源档旧才升级目标档;

rm -fir 文件或目录

- -f: 强制,忽略不存在的文件,不会出现警告信息;
- -i: 互动模式,在删除前会询问使用者是否动作;
- -r: 递归删除,最常用在目录的删除,非常危险的选项;

mv-fiu 来源档(文件或目录) 目标档(文件或目录)

- 或修改名称;
- -f: 强制,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖;
- -i: 若目标文件已经存在时, 询问是否覆盖;
- -u: 若目标文件已经存在,且 source 比较新,才会 update;

2、基本属性

2.1、文件属性介绍

```
[[root@RyuAlvin ~]# ls -al
总用量 52
dr-xr-x---. 4 root root 4096 2月
                                           27 18:55
                                           24 07:42 ..
27 23:20 .bash_history
dr-xr-xr-x. 18 root root 4096 2月
-rw------ 1 root root 3154 2月

-rw-r--r-- 1 root root 18 12月


-rw-r--r-- 1 root root 176 12月

-rw-r--r-- 1 root root 176 12月

-rw-r--r-- 1 root root 100 12月

-rw------ 1 root root 35 2月
                                 18 12月 29 2013 .bash_logout
                                           29 2013 .bash_profile
                                176 12月
                                176 12月 29 2013 .bashrc
                               100 12月 29 2013 .cshrc
                                 35 2月
                                           27 09:18 .lesshst
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 30 07:26 .pip
-rw-r--r-- 1 root root
                                206 2月
                                            18 08:29 .pydistutils.cfg
drwx----- 2 root root 4096 4月
                                           26 2020 .ssh
-rw-r--r--. 1 root root 129 12月 29 2013 .tcshrc
        ---- 1 root root 1422 2月 27 18:55 .viminfo
```

- 在 Linux 中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等;
 - 当为[d]则是目录;
 - 当为[-]则是文件;
 - 若是[1]则表示为链接文档(link file):
 - 若是[b]则表示为装置文件里面的可供储存的接口设备(可随机存取装置);
 - 若是[c]则表示为装置文件里面的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取装置);
- 接下来的字符中,以三个为一组,且均为【rwx】的三个参数的组合;
 - [r]代表可读;
 - [w]代表可写;
 - [x]代表可执行;
 - 如果没有权限,就会出现减号[-];



2.2、修改文件属性

chgrp [-R] 属组名 文件名

- 更改文件属组;
- -R: 递归更改文件属组,就是在更改某个目录文件的属组时,如果加上-R 的参数,那么 该目录下的所有文件的属组都会更改;

chown [-R] 属主名 文件名

chown [-R] 属主名: 属组名 文件名

● 更改文件属主,也可以同时更改文件属组;

chmod [-R] 770 filename

2.3、文件操作

man [命令]

命令 -help

● 查看 各个命令的使用文档;

touch info.txt 创建空文件

ls -l > info.txt 输出,覆盖

ls -l >> info.txt 输出,追加

echo "Hello World" > info.txt

echo "Hello World" 在控制台输出 Hello World

In -s /root/info.txt sLink 创建/root/info.txt 的软链接, inode 节点不同

In -s /root/info.txt Link 创建/root/info.txt 的硬链接, inode 节点相同

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

cat /etc/profile | grep -n profile 查找单词 profile 并且显示行号

cat /etc/profile | grep -ni profile 查找单词 profile, 不区分大小写并显

示行号

- 查看网络配置:文件地址/etcsysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
- cat 由第一行开始显示文件内容
- -A: 相当于-vET 的整合选项,可列出一些特殊字符而不是空白而已;
- -b: 列出行号,仅针对非空白行做行号显示,空白行不标行号;
- -E: 将结尾的断行字节¥显示出来;
- -n: 列印出行号,连同空白行也会有行号,与-b 的选项不同;
- -T: 将 tab 按键以^|显示出来;
- -v: 列出一些看不出来的特殊字符;

tac /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

● tac 与 cat 命令刚好相反,文件内容从最后一行开始显示,可以看出 tac 是 cat 倒写;

nl /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

- 显示行号:
- -b: 指定行号指定的方式,主要有两种:
 - -b a: 表示不论是否为空行,也同样列出行号(类似 cat -n);
 - -bt: 如果有空行,空的那一行不要列出行号(默认值);
- -n: 列出行号表示的方法,主要有三种:
 - -n ln: 行号在荧幕的最左方显示;
 - -n rn: 行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0;
 - -n rz: 行号在自己栏位的最右方显示,且加 0;
- -w: 行号栏位的占用的位数;

more /etc/csh.login

- more 是一个基于 VI 编辑器的文本过滤器,以全屏的方式按页显示文本文件的内容;
- 一页一页翻动:
- 空白键:向下翻一页;
- Enter: 向下翻一行;
- /字符串: 向下搜寻这个字符串;
- :f: 立刻显示出档名以及目前显示的行数:
- q: 代表立刻离开 more,不再显示该文件内容;
- b 或[ctrl]-b: 往回翻页,不过这动作只对文件有用,对管线无用;

less /etc/man.config

- 用来分屏查看文件内容,功能比 more 强大,支持各种显示终端。在显示文件内容时, 并不是一次加载,而是根据需要时才被加载,显示大型文件具有比较高的效率;
- 空白键:向下翻动一页;
- pagedown: 向下翻动一页;

- pageup: 向上翻动一页;
- /字符串:向下搜寻这个字符串;
- ?字符串:向上搜寻这个字符串;
- n: 重复前一个搜寻(与/或?有关);
- N: 反向的重复前一个搜寻(与/或?有关);
- q: 离开 less 这个程序;

head -n 20 /etc/csh.login

- 取出文件前面几行,默认显示前面 10 行;
- -n 数字:显示几行;

tail -n 20 /etc/csh.login

- 取出文件后面几行,默认后面 10 行;
- -n 数字:显示几行;
- -f 文件名:实时监控文件内容变化;

find -user ryu 查找用户 ryu 所属文件

find /home -name info.txt 在/home 下查找 info.txt 文件

find /home -name *.txt 正则匹配查找

find /home -size -20M 在/home 下查找小于 20M 的文件

find /home -size -2048k

3、Vim 使用

3.1、什么是 Vim 编辑器

vim /etc/profile

- Vim 是从 vi 发展出来的一个文本编辑器,方便编辑的功能特别丰富;
- 简单来说, vi 是老式的字处理器,不过功能已经很其齐全了,但是还是有可以进步的地方。vim 则可以说是程序开发者的一项很好用的工具;



3.2、三种使用模式

● 基本上 vi/vim 共分为三种模式,分别是命令模式(Command mode),输入模式(Insert mode)和底线命令模式(Last line mode);

命令模式:

i 输入模式

x 删除当前光标所在字符

切换到底线命令模式, 可输入命令

输入模式:

- a、常用
- 字符按键以及 Shift 组合:输入字符
- ENTER: 换行
- BACK SPACE:删除字符,退格
- DEL: 删除
- 方向键: 在文本中移动光标
- HOME/END:移动光标到行首/行尾
- Page Up/Page Down: 上/下翻页
- Insert: 切换光标为输入/替换模式,光标变成竖线/下划线
- ESC: 退出输入模式,切换至命令模式
- b、移动光标的方法
- h 或者左箭头:向左移动一个字符
- j或者下箭头: 向下移动一个字符
- k或者上箭头:向上移动一个字符

- I或者右箭头:向右移动一个字符
- Ctrl+f: 向下翻页,相当于 Page Down
- Ctrl+b: 向上翻页,相当于 Page Up
- Ctrl+d: 向下移动半页
- Ctrl+u: 向上移动半页
- +: 光标移动到非空格符的下一行
- -: 光标移动到非空格符的上一行
- n+SPACE: n表示数字,向右移动 n 个字符
- 0或者 Home:移动到行首
- \$或者 End: 移动到行尾
- H: 移动到屏幕的最上方那一行的第一个字符
- M: 移动到屏幕的中央那一行的第一个字符
- L: 移动到屏幕的最下方那一行的第一个字符
- G: 移动到这个档案的最后一行
- nG:移动到这个档案的第 n 行
- gg: 移动到这个档案的第一行
- n+Enter: 光标向下移动 n 行

c、搜索替换

- /word: 向光标之下寻找一个 word 的字符串
- ?word: 向光标之上寻找一个 word 的字符串
- n: 代表重复前一个搜寻的动作, 向下继续寻找
- N: 向上继续寻找

d、删除、复制与粘贴

- x: 向后删除一个字符
- X: 向前删除一个字符
- nx: 连续向后删除 n 个字符
- dd: 删除游标所在那一整行
- ndd: 删除光标所在的向下 n 行
- 20dd: 删除 20 行
- d1G: 删除所在到最后一行的所有数据
- d\$:删除游标所在处到该行的最后一个字符
- d0:删除游标所在处到该行的第一个字符
- yy: 复制游标所在的那一行
- nyy: 复制光标所在的向下 n 行
- y1G: 复制游标所在行到第一行的所有数据
- yG: 复制游标所在行到最后一行的所有数据
- y0:复制光标所在的那个字符到该行行首的所有数据
- y\$: 复制光标所在的那个字符到该行行尾的所有数据
- p: 将已复制的数据在光标下一行贴上
- P: 则为贴在游标上一行
- J: 将光标所在行与下一行的数据结合成同一行
- c: 重复删除多个数据,例如向下删除 10 行,[10cj]
- u: 复原前一个动作

● Ctrl+r: 重做上一个动作

底线命令模式:

w 保存文件,不退出

:w filename 将修改另存为 file,不退出

:w! 强制保存,不退出

:wq 保存文件,并退出

:wq! 强制保存文件,并退出

:q 不保存文件, 并推出

:q! 不保存文件,并强制退出

:e! 放弃所有修改,从上次保存文件开始再编辑

:set nu 显示行号

:set nonu 取消行号

4、账号管理

- Linux 系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统;
- 实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面:
 - 用户账号的添加、删除与修改;
 - 用户口令的管理;
 - 用户组的管理;

4.1、用户账号的管理

useradd -m ryushihin 添加用户并添加对应用户文件夹

- 增加用户账号就是在/etc/passwd 文件中为新用户增加一条记录,同时更新其它系统文件/etc/shadow, /etc/group 等;
- -c: comment,指定一段注释性描述;
- -d: directory,指定用户主目录。如果此目录不存在,则同时使用-m 选项,可以创建主目录;
- -g: group, 指定用户所属的用户组;
- -G: Group, 指定用户所属的附加组;
- -m: 使用者目录如不存在则自动建立;
- -s: Shell,指定用户的登录 Shell;

● -u: 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其它用户的标识号;

su test 切换至 test 用户

sudo su 从普通用户切换到 root 用户

exit/logout/ctrl+d 退回到原来用户

ctrl+d 也是执行的 exit 命令;

su - root / su - 其它用户名 切换用户之后使用新用户的工作环境

- \$表示普通用户;
- #表示超级用户,也就是 root 用户;

userdel -r ryushihin 删除用户&配置&主目录

- 主要/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/group 等的配置记录;
- -r: 作用是把用户的主目录一起删除;

usermod -s /bin/ksh -d /home/z -g developer liusibin 修改账号

- 此命令将用户 liusibin 的登录 Shell 修改 ksh,主目录改为/home/z,用户组改为 developer;
- 修改用户账号就是在/etc/passwd 文件中为用户修改记录,同时更新其它系统文件/etc/shadow,/etc/group等;
- -c: comment,指定一段注释性描述;
- -d: directory,指定用户主目录。如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录;
- -g: group, 指定用户所属的用户组;
- -G: Group, 指定用户所属的附加组;
- -m: 使用者目录如不存在则自动建立;
- -s: Shell,指定用户的登录 Shell;
- -u: 指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其它用户的标识号;

whoami 查看当前是哪个用户

4.2、用户口令的管理

- 用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令;
- 超级用户可以为自己和其它用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令;

\$ passwd 普通用户修改自己的密码

● 普通用户修改自己的口令时,passwd 命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两 遍新口令。如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;

passwd test1 超级用户指定修改 test1 用户的密码

● 超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令;

passwd -d test1 删除用户test1

passwd -l test1 锁定用户 test1,使其不能登录

- -I: 锁定口令,即禁用账号;
- -u: 解锁账号;
- -d: 使账号无口令,即删除;
- -f: 强迫用户下次登录时修改口令;

4.3、用户组的管理

- 每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同 Linux 系统对用户组的规定有所不同,如 Linux 下的用户属于与它同名的用户组,这个用 户组在创建用户时同时创建;
- 用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对 /etc/group 文件的更新;

groupadd -g 101 group1 增加新组 group1,指定标识号为 101

- -g: GID, 指定新用户组的组标识号。没有指定的话是在当前已有的最大组标识号的基础上加 1;
- -o: 一般与-g 选项同时使用,表示新用户组的 GID 可以与系统已有用户组的 GID 相同;

groupdel group1 从系统中删除组 group1

groupmod -g 10000 -n group3(新) group2(旧) 将组 goup2 的标识号改为 10000,组名修改为 group3

- -g: GID, 为用户组指定新的组标识号;
- -o: 与-g 选项同时使用,用户组的新 GID 可以与系统已有用户组的 GID 相同;
- -n: 新用户组,将用户组的名字改为新名字;

\$ newgrp root 将当前用户切换到 root 用户组

- 前提条件是 root 用户组确实是该用户的主组或附加组;
- 如果一个用户同时属于多个用户组,那么用户可以在用户组之间切换,以便具有其它用户组的权限;

5、配置文件介绍

- 完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行 修改;
- 与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd,/etc/shadow, /etc/group 等;

5.1 /etc/passwd

● Linux 系统中的每个用户都在/etc/passwd 文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用

户的一些基本属性;

● 这个文件对所有用户都是可读的;

● 用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录 shell

5.2 \ /etc/shadow

- 由于/etc/passwd 文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的 Linux 系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow 文件。有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性;
- /etc/shadow 中的记录行与/etcpasswd 中的一一对应,它由 pwconv 命令根据/etc/passwd 中的数据自动产生;
- 登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时间:不活动时间:失效时间:标志

```
■ ryuu — root@RyuAlvin: — ssh root@47.107.70.231 — 80x24

[[root@RyuAlvin =]# cat /etc/shadow
root:$6$50buk/icaq;$10hJaec@9x/wktk/exlsf63L06WFMuJ.uinkJm8S@11Xfb@PTR3kT.qSnm
Aph5(D)TcULcln/Lbo.qL0MJ/19046:8:99999:7:::
bin:*:17834:8:99999:7:::
adm:*:17834:8:99999:7:::
sync:*:17834:8:99999:7:::
sync:*:17834:8:99999:7:::
sync:*:17834:8:99999:7:::
nali*::17834:8:99999:7:::
nali*::17834:8:99999:7:::
nali*::17834:8:99999:7:::
nobady:*:17834:8:99999:7:::
nobady:*:17834:8:99999:7:::
chdus:*:18378:::::
cbs:*:18378:::::
cbs:*:18378:::::
chdus:*:18378:::::
```

5.3 /etc/group

- 用户组的所有信息都存放在/etc/group 文件中;
- 将用户分组是 Linux 系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段;
- 每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组;
- 当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd 文件中记录的是用户所属的主组,

也就是登录时所属的默认组,而其它组称为附加组;

- 用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用 newgrp 命令使自己成为所要访问的组中的成员;
- 用户组的所有信息都存放在/etc/group 文件中。此文件的格式也类似与/etc/passwd 文件:
- 组名:口令:组标识号:组内用户列表

```
[root@RyuAlvin -]# cat /etc/shadow roots@47.107.70.231 — 80x24 [[root@RyuAlvin -]# cat /etc/shadow roots.658:20\k/icer.95\k0.10\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.22\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.25\k0.10\k1.
```

6、磁盘管理

● Linux 磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题;

6.1、磁盘空间查看

df 列出文件系统的整体磁盘使用量

```
[[root@RyuAlvin ~]# df
文件系统
devtmpfs
                           已用
                  1K-块
                                    可用 已用% 挂载点
                 930436
                                  930436
                                            0% /dev
                              0
                                            0% /dev/shm
                 940944
                              0
                                  940944
tmpfs
                                  949492
                 949944
                            452
                                            1% /run
tmpfs
                                  940944
                                            0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                 949944
                             A
/dev/vda1
               41152812 2053872 37195232
                                            6% /
                             0 188192
                                            0% /run/user/0
tmpfs
                 188192
```

- 检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取磁盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息;
- df 可将系统内所有的文件系统列出来;
- 在 Linux 下如果 df 没有加任何选项,那么默认会将系统内所有的(不包含特殊内存内的文件系统与 swap)都以 1Kbytes 的容量来列出来;
- -a: 列出所有的文件系统,包括系统特有的/proc 等文件系统;
- -k: 以 KBytes 的容量显示各文件系统;
- -m: 以 MBytes 的容量显示各文件系统;
- -h: 以人们较易阅读的 GBytes,MBytes,KBytes 等格式自行显示;
- -H: 以 M=1000K 取代 M=1024K 的进位方式;
- -T: 显示文件系统类型,连同该 partition 的 filesystem 名称(例如 ext3)也列出;
- -i: 不用硬盘容量,而以 inode 的数量来显示;

df -h 将容量结果以易读的容量格式显示出来

```
[[root@RyuAlvin
文件系统
                 ~]# df
容量
                        -h
已用
                              可用
                                   已用%挂载点
devtmpfs
                  909M
                           0
                              909M
                                       0% /dev
                                       0% /dev/shm
                               919M
                  919M
tmpfs
                           0
                  919M
                        484K
                               919M
                                       1% /run
tmpfs
                               919M
                                       0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                  919M
                           0
/dev/vda1
                        2.0G
                   40G
                               36G
                                       6%
                  184M
                               184M
                                       0% /run/user/0
tmpfs
                           0
```

df -aT 将系统内的所有特殊文件格式及名称都列出来

```
[[root@RyuAlvin ~]# df -aT
文件系统
               类型
                              1K-块
                                        已用
                                                 可用 已用% 挂载点
sysfs
                sysfs
                                                            /sys
/proc
                                  0
                                           0
                                                    0
                                           0
                                                    0
proc
                                  0
               proc
devtmpfs
               devtmpfs
                             930436
                                           0
                                               930436
                                                          0% /dev
                                                            /sys/kernel/security
securityfs
               securityfs
                                                          0% /dev/shm
                             940944
                                           0
                                               940944
tmpfs
                tmpfs
devpts
               devpts
                                           0
                                                            /dev/pts
tmpfs
                             940944
                                         484
                                               940460
                                                          1% /run
                tmpfs
                             940944
                                                          0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
                tmpfs
                                           0
                                               940944
                                           0
                                                             /sys/fs/cgroup/systemd
               cgroup
cgroup
                                           0
                                                             /sys/fs/pstore
pstore
               pstore
                                                    0
                cgroup
                                  0
                                           0
                                                    0
                                                             /sys/fs/cgroup/cpu,cpu
caroup
```

df -h /etc 将/etc 下的可用的磁盘容量以易读的容量格式显示

```
[[root@RyuAlvin ~]# df -h /etc
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda1 40G 2.0G 36G 6% /
```

du 只列出当前目录下的所有文件夹容量(包括隐藏文件夹)

```
[[root@RyuAlvin sbin]# du -sm /*
             /bin
146
             /boot
             /dev
34
             /etc
             /home
0
             /lib
0
             /lib64
             /lost+found
             /media
             /opt
      无法访问"/proc/27432/task/27432/fd/4": 没有那个文件或目录
无法访问"/proc/27432/task/27432/fdinfo/4": 没有那个文件或目录
无法访问"/proc/27432/fd/4": 没有那个文件或目录
无法访问"/proc/27432/fdinfo/4": 没有那个文件或目录
0
             /proc
             /root
             /run
0
             /sbin
             /srv
0
             /sys
             /tmp
```

- Linux du 命令也是查看使用空间的,但与 df 命令不同的是 Linux du 命令是对文件和目录 磁盘使用空间的查看,还是和 df 命令有一些区别的;
- 直接输入 du 没有加任何选项时,则 du 会分析当前所在目录的文件与目录所占用的硬盘空间;
- -a: 列出所有的文件与目录容量,因为默认仅统计目录下的文件量而已;
- -h: 以人们较易读的容量格式(G/M)显示;
- -s: 列出总量而已,而不列出每个各别的目录占用容量;
- -S: 不包括子目录下的总计,与-s 有点差别;
- -k: 以 KBytes 列出容量显示;

-m: 以 MBytes 列出容量显示;

du -sm /* 通配符*来代表每个目录

● 与 df 不一样的是,du 这个命令其实会直接到文件系统内去搜寻所有的文件数据;

6.2、磁盘挂载与卸除

● 根文件系统之外的其它文件要想能够被访问,都必须通过"关联"至根文件系统上的某个目录来实现,此关联操作即为"挂载",此目录即为"挂载点",解除此关联关系的过程称之为"卸载";

mount [-t 文件系统] [-L Label 名] [-o 额外选项] [-n] 装置文件名 挂载点

mkdir /mnt/hdc6

mount /dev/hdc6 /mnt/hdc6 将/dev/hdc6(外部设备 U 盘)挂载到/mnt/hdc6 上

umount [-fn] 装置文件名或挂载点

umount /dev/hdc6 卸载/dev/hdc6(相当于退出 U 盘)

- -f: 强制卸载!可用在类似网络文件系统(NFS)无法读取到的情况下;
- n: 不升级/etc/mtab 情况下卸除;

7、进程管理

ps -aux 查看所有的进程

ps -aux | grep mysql 过滤进程,只显示有 mysql 字样的进程信息

- -a: 显示当前终端运行的所有的进程信息;
- -u: 以用户的信息显示进程;
- -x: 显示后台运行进程的参数;

ps -ef 可以查看到父进程的信息

https://wenku.baidu.com/view/eb6334d6fa0f76c66137ee06eff9aef8941e488a.html

pstree -pu 进程树

```
(6451) AliYunDun
                    -{AliYunDun}(6452)
                    -{AliYunDun}(6453)
                    -{AliYunDun}(6454)
                    -{AliYunDun}(6455)
                    {AliYunDun}(6456)
                    {AliYunDun}(6457)
                    {AliYunDun}(6458)
                    {AliYunDun}(6459)
                    -{AliYunDun}(6460)
                    -{AliYunDun}(6461)
                    {AliYunDun}(6466)
                           {AliYunDunUpdate}(6418)
-AliYunDunUpdate(6417)-
                           -{AliYunDunUpdate}(6419)
                           {AliYunDunUpdate}(6420)
                           {AliYunDunUpdate}(6421)
                           {AliYunDunUpdate}(6476)
agetty(1048)
agetty(1049)
aliyun-service(1040)——{aliyun-service}(1051)
—{aliyun-service}(1052)
```

- -p: 显示父进程 ID;
- -u:显示用户组;

Isof -i:8080 查看端口占用情况

kill -9 进程 ID 强制结束进程

8、服务管理

service 服务名 [start|stop|restart|reload|status]

service firewalld [start|stop|restart|reload|status]

systemctl [start|stop|restart|reload|status] 服务名

systemctl [start|stop|restart|reload|status] firewalld

systemctl [start|stop|restart|reload|status] firewalld.service

firewall-cmd --list-all 查看全部信息

firewall-cmd --list-ports 只看端口信息

firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp --permanent 开启 9090 端口(要重启防火墙)

firewall-cmd --zone=public --remove-port=9090/tcp --permanent 关闭 9090 端口(要重启防火墙)

- --zone: 作用域
- --add-port=9090/tcp: 添加端口,格式为:端口/通讯协议
- --permanent: 永久生效,没有此参数重启后失效
- 确保 Linux 的防火墙端口是开启的,如果是阿里云,需要保证阿里云的安全组策略是开放的;



netstat -aptn 查看所有开启的端口号

netstat -nupl 查看所有使用 UDP 协议的端口号

netstat -ntpl 查看所有使用 TCP 协议的端口号

9、上传和下载

scp file root@47.107.70.231:/home/RyuAlvin 上传文件

scp -r folder root@47.107.70.231:/home/RyuAlvin 上传整个目录

scp <u>root@47.107.70.231:/home/RyuAlvin</u>/file folder 下载文件

scp -r root@47.107.70.231:/home/RyuAlvin folder 下载整个目录

10、解压缩文件

gzip /home/info.txt 压缩文件

- ->info.txt.gz
- 操作完了,源文件不存在;

gunzip /home/info.txt.gz 解压文件

- ->info.txt
- 操作完了,压缩文件不存在;

zip -r info.zip /home 将目录打包成 info.zip

● 常在项目打包发布中使用;

zip info.zip /home/info.txt 将文件打包成 info.zip

unzip info.zip 解压文件

unzip -d /home info.zip 将 info.zip 解压到指定目录下

tar -zcvf /home/info.zip info1.txt info2.txt 打包多个文件到指定目录下

tar -zcvf /home/home.tar.gz /home 将目录打包到指定目录下

tar -zxvf /home/info.tar.gz 解压到当前目录下

三、软件安装方式(3种)及服务器基本环境搭建

1、JDK 安装

1.1、rpm 安装

● rpm 下载:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

rpm -qa|grep jdk 检查jdk

[[root@RyuAlvin installer]# rpm -qa|grep jdk jdk-11-11.0.14-ga.x86_64

rpm -e --nodeps jdk-11-11.0.14-ga.x86 64 强制删除

rpm -ivh jdk-11.0.14 linux-x64 bin.rpm 安装 jdk

java -version 检查是否安装成功

1.2、压缩包安装

mkdir /usr/local/java

tar -zxvf jdk-8u351-linux-x64.tar.gz

vim /etc/profile

JAVA HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0 351

JRE_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_351/jre

CLASS PATH=.:\$JAVA HOME/lib/dt.jar:\$JAVA HOME/lib/tools.jar:\$JRE

HOME/lib

PATH=\$PATH:\$JAVA HOME/bin:\$JRE HOME/bin

export JAVA HOME JRE HOME CLASS PATH PATH

source /etc/profile

java -version

2、配置环境变量

vim /etc/profile

JAVA_HOME=/usr/java/jdk-11.0.14

PATH=\$JAVA_HOMME/bin:\$PATH

CLASSPATH=\$JAVA_HOME/lib:\$CLASSPATH

export JAVA_HOME PATH CLASSPATH

3、Tomcat 安装 (解压缩安装)

● Tomcat 下载: https://tomcat.apache.org/download-90.cgi

scp apache-tomcat-9.0.59.zip root@47.107.70.231:/home/intaller

mkdir /usr/tomcat

cp /home/installer/apache-tomcat-9.0.59.zip /usr/tomcat

yum install -y unzip zip

cd /usr/tomcat

unzip apache-tomcat-9.0.59.zip

cd /usr/tomcat/apache-tomcat-9.0.59/bin

chmod 744 startup.sh shutdown.sh catalina.sh

./startup.sh

47.107.70.231:8080

nohup java -jar xxx.jar(可用其它端口)

./shutdown.sh

4、安装 Docker (yum 安装)

● 官方安装参考手册: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/

4.1、检查版本

cat /etc/redhat-release

[[root@RyuAlvin ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)

4.2、安装 gcc 相关

- yum -y install gcc
- yum -y install gcc-c++
- yum -y install gcc gcc-c++
- 虚拟机的话,需要确保可以上外网;
- yum 一般是连网下载,也可搭建本地仓库;
- 以上三者功能一样,都是下载 gcc,用哪个都行;
- -y: 默认都是 yes;
- gcc -v: 检查安装是否成功;

4.3、卸载旧版本

yum -y remove docker docker-common docker-selinux docker-engine

4.4、安装需要的软件包

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

4.5、设置 stable 镜像仓库

- yum-config-manager
 - --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
- yum-config-manager
 - --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
- 4.6、更新 yum 软件包索引
- yum makecache fast
- 4.7、安装 Docker CE
- yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
- 4.8、启动 Docker
- systemctl start docker
- 4.9、测试
- docker version
- docker run hello-world
- docker images