

# Tecnologie e Servizi di Rete

Computer Engineering

Marco Lampis

25 novembre 2022

## Indice

| 1 | IPv4 | Pv4 Summary                        |   |  |  |  |
|---|------|------------------------------------|---|--|--|--|
|   | 1.1  | Indirizzi speciali                 | 1 |  |  |  |
|   | 1.2  | Indirizzamento IP con classi       | 1 |  |  |  |
|   | 1.3  | Indirizzamento senza classi (CIDR) | 1 |  |  |  |
|   | 1.4  | IP routing                         | 2 |  |  |  |

## 1 IPv4 Summary

In ogni sottorette tutti i dispositivi che ne fanno parte avranno lo stesso indirizzo ip.

## 1.1 Indirizzi speciali

- tutti i bit a 1: indirizzo di broadcast, non può essere assegnato
- 127.x.x.x: indirizzo di loopback, è una classe di indirizzi e servono a identificare l'host stesso e per tale motivo vengono solitamente utilizzate a scopo di debug.

Spesso oggi giorno non è consentito l'invio di messaggi in broadcast per motivi di sicurezza.

#### 1.2 Indirizzamento IP con classi

Le rappresentazioni possono essere classes (a classe) o classness (senza l'utilizzo di classi). In particolare esistono di tre tipologie:

- **A**: prevede i primi 8 bit per l'indirizzo di rete, i rimanenti sono per identificare i dispositivi. Il totale degli indirizzi è 2^7 per la rete e 2^24 per i dispositivi. Si possono avere 128 networks.
- **B**: i primi due bit vengono utilizzate per il riconoscimento della classe di tipo B, mentre i rimanenti 14 per la parte network e gli ultimi 16 per gli host.
- C:

Nota: I bit di riconoscimento servono per sapere quali bit individuano la rete e quali gli host.

## 1.3 Indirizzamento senza classi (CIDR)

Il sistema **C**lassless **I**nter**D**omain **R**outing permette di indirizzare la porzione più precisa di indirizzi tra rete e e dispositivi. La porzione di rete è dunque di lunghezza arbitraria. Il formato con cui può essere rappresentato un indirizzo è il seguente: networkID + prefix lenght oppure netmask.

Il prefix length, specificato con /x, è il numero di bit di network.

La netmask è identificata da una serie di bit posti a 1 che determinano quali bit identificano la rete, attraverso un and bit a bit.

#### Esempio:

```
1 200.23.16.0/23 # prefix length
2 200.23.16.0 255.255.254.0 # netmask
```

L'indirizzo viene espresso attraverso gruppi di 8 bit, rappresentanti in modo decimale puntato (4 gruppi in quanto 32 bit totali). Ogni raggruppamento avrà un valore da 0 a 255.

Non tutti i valori sono permessi possibili, il più piccolo è 252. Questo è dovuto al fatto che abbiamo l'indirizzo dell'intera sottorete e l'indirizzo del inter broadcast che non possono essere adoperati.

Un modo per sapere se un indirizzo è scritto in modo corretto è prendere il prefix length /x e controllare che ci l'ultimo numero puntato sia multiplo di  $2^(32-x)$ .

#### Esempi:

```
1 130.192.1.4/30 => 4%(2^32-30) = 4%4 = 0 si!

2 130.192.1.16/30 => 16%(2^32-30) = 16%4 = 0 si!

3 130.192.1.16/29 => 16%(2^32-29) = 16%8 = 0 si!

4

5 130.192.1.1/30 => 1%(2^32-30) = 1%4 != 0 no!

6 130.192.1.1/29 => 1%(2^32-29) = 1%8 != 0 no!

7 130.192.1.1/28 => 1%(2^32-28) = 1%16 != 0 no!
```

Per il ragionamento di sopra appare evidente che un indirizzo che termina con .1 non sarà mai un indirizzo corretto, in quanto ritornerà sempre un resto.

### 1.4 IP routing

La routing table è caratterizzata da due colonne che indendificano: - destinazione (indirizzi ip) - interfaccia (eth0...)

Viene cercato un match all'interno della tabella per identificare dove inviare un pacchetto IP. Se il match

nota: i router sono identificati solitamente con un cerchio con dentro una x.

2 Marco Lampis