snmpPlugin

Fusco Francesco Giuseppe Giardina

snmpPlugin: di Fusco Francesco e Giuseppe Giardina Copyright © 2004 Fusco FrancescoGiuseppe Giardina

Sommario

1. Introduzione	1
2. I dati da gestire	2
3. Progettazione del MIB	
Il mib	6
4. Implementazione plugin	18
Realizzazione di un plugin generico per ntop	18
Utilizzo di mib2c per la generazione dello skeleton dell'agent	19
Implementazione get	
Implementazione getnext	21
Compilazione ed esempio di funzionamento	
5. Sviluppi futuri	
Bibliografia	24

Capitolo 1. Introduzione

Questo documento descrive la realizzazione di un plugin per Ntop [ntop] per aggiungere al programma il supporto a snmp.

Il fine del plugin è quello di permettere la lettura dei dati raccolti da Ntop attraverso il protocollo snmp.

Ntop infatti permette di leggere i dati attraverso un'interfaccia web con i vantaggi e gli svantaggi che comporta. Se da un lato l'interfaccia web semplifica la consultazione dei dati agli utenti, dall'altro rende più difficile la realizzazione di programmi per l'analisi dei dati di traffico. Questo tipo di programmi devono fondamentalmente eseguire delle *HTTP GET* sul server web di ntop e fare il parsing dei dati ottenuti.

L'aggiunta del supporto SNMP semplifica la realizzazione di programmi di analisi sui dati di Ntop perchè permette di utilizzare i tools già disponibili per SNMP.

Per la realizzazione del plugin abbiamo definito un MIB ed abbiamo realizzato un agent la cui esecuzione è controllata da ntop. Per la realizzazione dell'agent abbiamo deciso di utilizzare Net-snmp [netsnmp] perchè è un prodotto opensource disponibile per le maggiori piattaforme e molto diffuso.

Capitolo 2. I dati da gestire

Prima di iniziare qualsiasi attività di progettazione abbiamo cercato di capire quale fosse l'architettura di massima si Ntop e quali fossero le strutture dati ed i tipi di dato più importanti. Nel file *globals-struc-types.h* sono definiti i tipi di dato del programma, mentre il file *globals-core.h* contiene i prototipi di funzioni.

Un tipo di dato fondamentale per Ntop è la struct *HostTraffic* che memorizza dati di traffico relativi ad un host. Nel seguito riporto la struct solo per avere un idea di quali sono i campi che contiene.

```
typedef struct hostTraffic {
 u_short
                   magic;
 u short
                   12Family;
 u_int
                   hostTrafficBucket;
                   originalHostTrafficBucket;
 u_int
 u_short
                   refCount;
 HostSerial
                   hostSerial;
                   hostIpAddress;
 HostAddr
 short
                   vlanId;
 u int16 t
                   hostAS;
 time_t
                   firstSeen, lastSeen;
                   ethAddress[LEN_ETHERNET_ADDRESS];
 u_char
                   lastEthAddress[LEN_ETHERNET_ADDRESS];
 u_char
                   ethAddressString[LEN_ETHERNET_ADDRESS_DISPLAY];
  char
                   hostNumIpAddress[20] /* xxx.xxx.xxx */,
  char
                   *dnsDomainValue,
                   *dnsTLDValue;
  char
                   *ip2ccValue,
                   hostResolvedName[MAX LEN SYM HOST NAME],
                  *fingerprint;
                   hostResolvedNameType;
  short
                   minTTL, maxTTL; /* IP TTL (Time-To-Live) */
 u short
 struct timeval
                   minLatency, maxLatency;
 NonIPTraffic
                   *nonIPTraffic;
  /* Info about further non IP protos */
 NonIpProtoTrafficInfo *nonIpProtoTrafficInfos;
  fd_set
                   flags;
                   pktSent, pktRcvd, pktSentSession, pktRcvdSession,
 TrafficCounter
   pktDuplicatedAckSent, pktDuplicatedAckRcvd;
 TrafficCounter
                   lastPktSent, lastPktRcvd;
 TrafficCounter
                   pktBroadcastSent, bytesBroadcastSent;
                   pktMulticastSent, bytesMulticastSent,
 TrafficCounter
   pktMulticastRcvd, bytesMulticastRcvd;
 TrafficCounter
                   lastBytesSent, lastHourBytesSent,
   bytesSent, bytesSentLoc, bytesSentRem, bytesSentSession;
                   lastBytesRcvd, lastHourBytesRcvd, bytesRcvd,
 TrafficCounter
   bytesRcvdLoc, bytesRcvdFromRem, bytesRcvdSession;
                   actualRcvdThpt, lastHourRcvdThpt,
                   averageRcvdThpt, peakRcvdThpt,
                   actualSentThpt, lastHourSentThpt,
                   averageSentThpt, peakSentThpt,
                   actualTThpt, averageTThpt, peakTThpt;
  float
                   actualRcvdPktThpt, averageRcvdPktThpt,
                   peakRcvdPktThpt,actualSentPktThpt,
                   averageSentPktThpt, peakSentPktThpt,
                   actualTPktThpt, averageTPktThpt, peakTPktThpt;
  unsigned short
                   actBandwidthUsage, actBandwidthUsageS,
                   actBandwidthUsageR;
```

```
TrafficDistribution *trafficDistribution;
 u int32 t
                  numHostSessions;
 /* Routing */
 RoutingCounter
                  *routedTraffic;
 /* IP */
                   **portsUsage; /* 0...MAX ASSIGNED IP PORTS */
 PortUsage
 /* Don't change the recentl... to unsigned ! */
                  recentlyUsedClientPorts[MAX_NUM_RECENT_PORTS],
                  recentlyUsedServerPorts[MAX_NUM_RECENT_PORTS];
 int
                  otherIpPortsRcvd[MAX_NUM_RECENT_PORTS],
                  otherIpPortsSent[MAX_NUM_RECENT_PORTS];
 TrafficCounter
                  ipBytesSent, ipBytesRcvd, ipv6Sent, ipv6Rcvd;
 TrafficCounter
                  tcpSentLoc, tcpSentRem, udpSentLoc,
                  udpSentRem, icmpSent,icmp6Sent;
 TrafficCounter
                  tcpRcvdLoc, tcpRcvdFromRem, udpRcvdLoc,
                  udpRcvdFromRem, icmpRcvd, icmp6Rcvd;
                                      tcpFragmentsRcvd,
 TrafficCounter
                  tcpFragmentsSent,
   udpFragmentsSent, udpFragmentsRcvd,
   icmpFragmentsSent, icmpFragmentsRcvd,
   icmp6FragmentsSent, icmp6FragmentsRcvd;
 /* Protocol decoders */
 ProtocolInfo
                  *protocolInfo;
 /* Interesting Packets */
 SecurityHostProbes *secHostPkts;
 IcmpHostInfo
                    *icmpInfo;
 /* List of myGlobals.numIpProtosList entries */
 ShortProtoTrafficInfo **ipProtosList;
 /* Info about IP traffic generated/rcvd by this host */
 ProtoTrafficInfo
                        **protoIPTrafficInfos;
 /* Fiber Channel/SCSI */
 FcScsiCounters *fcCounters;
 /* # of different contacted peers */
                  totContactedSentPeers, totContactedRcvdPeers;
 Counter
 /* peers that talked with this host */
 UsageCounter contactedSentPeers;
 /* peers that talked with this host */
 UsageCounter contactedRcvdPeers;
 /* routers contacted by this host */
 UsageCounter
                 contactedRouters;
 /* pointer to the next element */
 struct hostTraffic *next;
} HostTraffic;
```

Come si può bene vedere la maggioranza dei campi sono dei contatori di tipo *TrafficCounter* e di tipo *Counter*. Tali contatori sono aggiornati da ntop mano a mano che legge pacchetti dalla rete, quindi sono dati molto variabili nel tempo. Lo scopo di questo progetto è fondamentalmente quello di permettere la lettura di questi campi attraverso snmp.

Una struct importante contenuta nella *HostTraffic* è la *HostSerial*.

```
IpSerial ipSerial; /* hostSerial == SERIAL_IPV4/SERIAL_IPV6 */
   FcSerial fcSerial;
} value;
} HostSerial;
```

Questa struct è una chiave utilizzata per ottenere dati di traffico di uno specifico host dalla hash di ntop.

Capitolo 3. Progettazione del MIB

Prima di effettuare alcun tipo di scelta progettuale sul MIB che doveva essere realizzato abbiamo deciso di metterci nell'ottica di un potenziale utente del nostro plugin. Era infatti di primaria importanza capire quale poteva essere il tipico utilizzo di snmp nel contesto di ntop per creare uno strumento che fosse di una qualche utilità pratica. Le idee che ne sono uscite sono le seguenti:

un utente deve poter richiedere in modo semplice dati relativi ad un host

Quindi l'indice di qualsiasi tabella concettuale definita doveva rappresentare in un qualche modo un host

un utente deve poter richiedere il valore di un contatore di traffico con una sola operazione snmp Quindi usare troppe tabelle avrebbe reso meno usabile per l'utente il plugin e complicato la realizzazione

Alla luce di queste riflessioni abbiamo deciso di utilizzare una singola tabella che include tutti i parametri di interesse della *struct HostTraffic*. L'indice di questa tabella è un indice multiplo costituito da:

- tipo di HostSerial
- device dal quale arriva la HostTraffic
- vlan o vsan
- Indirizzo

La scelta di utilizzare una sola grande tabella è stata fatta per rendere il mib il più semplice possibile. Avevamo valutato l'ipotesi di suddividere i tipi di host creando una tabella per ogni tipo. Questa soluzione è stata subito scartata perchè le tabelle avrebbero avuto la maggioranza delle colonne in comune e si sarebbero differenziate solo per una minoranza.

Per comodità abbiamo definito delle *TEXTUAL-CONVENTION* per i campi che costituiscono l'indice. Tali tc sono:

NtopSerialType

Specifica quale è il tipo di Serial che viene utilizzato nell'indice. Il tipo di serial può essere uno tra NtopSerialEth, NtopSerialIpv4, NtopSerialIpv6, NtopSerialFc.

NtopSerial

Rappresenta un Serial generico ed è utilizzato per specificare un indice di lunghezza variabile nel mib.

NtopSerialEth

Rappresenta un Serial di un indirizzo ethernet

NtopSerialIpv4

Rappresenta un Serial di un indirizzo ipv4

NtopSerialIpv6

Rappresenta un Serial di un indirizzo ipv6

NtopSerialFc

Rappresenta un Serial dell'indirizzo di un dispositivo Fibre Channel

NtopActualDevice

Rappresenta il device sul quale si vuol fare la richiesta di traffico per uno specifico host.

II mib

```
NTOP-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, enterprises, Counter32,
                                            FROM SNMPv2-SMI
Integer32, Counter64
TEXTUAL-CONVENTION
                    ,DisplayString
                                            FROM SNMPv2-TC
OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE
                                            FROM SNMPv2-CONF;
ntop MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED "9902100000Z"
ORGANIZATION "Universita' di Pisa"
CONTACT-INFO "
Fusco Francesco (Editor)
E-mail: fuscof@cli.di.unipi.it"
DESCRIPTION
"The MIB module for ntop "
::= { enterprises 30000 }
--TODO: registrare presso lo iana
NtopActualDevice ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS
            current
DESCRIPTION
"A value that represents the actual sniffing device."
          Integer32 (0..8191)
SYNTAX
NtopSerialType ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS
            current
DESCRIPTION
"A value that represents a type of serial used by ntop.
unknown(0) An unknown serial type.
ethSerial
            A serial for MAC serial
ipSerial
            A serial for ipv4 or ipv6 serial
            A serial for fibre channel serial
fcSerial
Each definition of a concrete serialType value must be
accompanied by a definition of a textual convention for use
with that SerialType."
            INTEGER {
SYNTAX
unknown(0),
ethSerial(1),
ipv4Serial(2),
```

```
ipv6Serial(3),
fcSerial(4)
NtopSerial ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS
             current
DESCRIPTION
"Denotes a generic serial used by ntop.
A NtopSerial value is always interpreted within the
context of an NtopSerialType value."
            OCTET STRING (SIZE (4|6|16))
SYNTAX
NtopSerialEth ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "1x:1x:1x:1x"
STATUS
             current
DESCRIPTION
"Represents a mac address:
The corresponding NtopSerialType value is ethSerial(1)."
SYNTAX
             OCTET STRING (SIZE (6))
NtopSerialIPv4 ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "1d.1d.1d.1d"
STATUS
             current
DESCRIPTION
"Represents an IPv4 network address.
The corresponding NtopSerialType value is ipv4Serial(2)."
             OCTET STRING (SIZE (4))
SYNTAX
NtopSerialIPv6 ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x"
STATUS
             current
DESCRIPTION
"Represents an IPv6 network address.
The corresponding NtopSerialType value is ipv6(2)."
SYNTAX
             OCTET STRING (SIZE (16))
NtopSerialFc::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "255a" -- TODO: how to print?
STATUS
             current
DESCRIPTION
"Represents a fibre channel serial.
The corresponding NtopSerialType value is fcSerial(4)."
SYNTAX
             OCTET STRING (SIZE (6))
-- Some fun with tables:)
ntopTable OBJECT-TYPE
SYNTAX
            SEQUENCE OF NtopEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS
            current
DESCRIPTION
```

```
"A list of communication peers."
::= { ntop 1 }
ntopEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX
            NtopEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS
            current
DESCRIPTION
"An entry ."
INDEX
             { ntopSerialType, ntopActualDevice , ntopVanId, ntopSerial }
::= { ntopTable 1 }
NtopEntry ::= SEQUENCE {
--indexes
ntopSerialType
                             NtopSerialType,
ntopActualDevice
                             NtopActualDevice,
ntopVanId
                             Integer32, --(vsan e vlan)
ntopSerial
                             NtopSerial,
-- end indexes
hostResolvedName
                             DisplayString,
fingerprint
                             DisplayString,
pktSent
                         Counter64,
pktRcvd
                         Counter64,
pktSentSession
                        Counter64,
pktRcvdSession
                        Counter64,
pktDuplicatedAckSent Counter64,
pktDuplicatedAckRcvd Counter64,
pktBroadcastSent
                         Counter64,
bytesBroadcastSent
                           Counter64,
pktMulticastSent
                         Counter64,
bytesMulticastSent
                           Counter64,
pktMulticastRcvd
                          Counter64,
bytesMulticastRcvd
                            Counter64,
bytesSent
                           Counter64,
bytesSentLoc
                      Counter64,
                     Counter64,
bytesSentRem
bytesSentSession
                          Counter64,
bytesRcvd
                           Counter64,
bytesRcvdLoc
                      Counter64,
bytesRcvdFromRem
                         Counter64,
                         Counter64,
bytesRcvdSession
numHostSessions
                         Counter64,
ipBytesSent
                             Counter64,
ipBytesRcvd
                             Counter64,
ipv6Sent
                          Counter64,
ipv6Rcvd
                          Counter64,
tcpSentLoc
                            Counter64,
tcpSentRem
                            Counter64,
udpSentLoc
                            Counter64,
udpSentRem
                            Counter64,
icmpSent
                          Counter64,
                           Counter64,
icmp6Sent
                            Counter64,
tcpRcvdLoc
tcpRcvdFromRem
                        Counter64,
                            Counter64,
udpRcvdLoc
udpRcvdFromRem
                        Counter64,
                          Counter64,
icmpRcvd
icmp6Rcvd
                           Counter64,
tcpFragmentsSent
                          Counter64,
tcpFragmentsRcvd
                         Counter64,
udpFragmentsSent
                          Counter64,
```

```
udpFragmentsRcvd
                         Counter64,
icmpFragmentsSent
                          Counter64,
icmpFragmentsRcvd
                          Counter64,
icmp6FragmentsSent
                           Counter64,
icmp6FragmentsRcvd
                           Counter64,
totContactedSentPeers Counter64,
totContactedRcvdPeers Counter64,
contactedSentPeers
                           Counter64,
contactedRcvdPeers
                           Counter64,
contactedRouters
                         Counter64
ntopSerialType OBJECT-TYPE
           NtopSerialType
MAX-ACCESS read-only
STATUS
            current
DESCRIPTION
"The type of ntop serial. "
::= { ntopEntry 1 }
ntopActualDevice OBJECT-TYPE
            NtopActualDevice
SYNTAX
MAX-ACCESS
           read-only
STATUS
            current
DESCRIPTION
"the actual sniffing device for ntop. "
::= { ntopEntry 2 }
ntopVanId OBJECT-TYPE
           Integer32 (0..65535)
MAX-ACCESS read-only
STATUS
            current
DESCRIPTION
"VLan o Vsan, O if not set "
::= { ntopEntry 3 }
ntopSerial OBJECT-TYPE
SYNTAX
            NtopSerial
MAX-ACCESS
           read-only
STATUS
            current
DESCRIPTION
"The serial wich we care about."
::= { ntopEntry 4 }
hostResolvedName OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       DisplayString
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                       current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 5 }
fingerprint
                    OBJECT-TYPE
                       DisplayString
SYNTAX
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                       current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 6 }
```

```
pktSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 7 }
pktRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
11 11
::= {ntopEntry 8 }
pktSentSession OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 9 }
pktRcvdSession OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
11 11
::= {ntopEntry 10 }
pktDuplicatedAckSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 11 }
pktDuplicatedAckRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 12 }
pktBroadcastSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 13 }
bytesBroadcastSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
                    read-only
MAX-ACCESS
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 14}
```

```
pktMulticastSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 15}
bytesMulticastSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
11 11
::= {ntopEntry 16}
pktMulticastRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= \{ntopEntry 17\}
bytesMulticastRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 18}
bytesSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 19}
bytesSentLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 20}
bytesSentRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 21}
bytesSentSession OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 22}
```

```
bytesRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 23}
bytesRcvdLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 24}
bytesRcvdFromRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 25}
bytesRcvdSession OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 26}
numHostSessions OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 27}
ipBytesSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 28}
ipBytesRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 29}
ipv6Sent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 30}
```

```
ipv6Rcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 31}
tcpSentLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 32}
tcpSentRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 33}
udpSentLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 34}
udpSentRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 35}
icmpSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 36}
icmp6Sent OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 37}
tcpRcvdLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 38}
```

```
tcpRcvdFromRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 39}
udpRcvdLoc OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 40}
udpRcvdFromRem OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 41}
icmpRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 42}
icmp6Rcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
               Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS
               current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 43}
tcpFragmentsSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 44}
tcpFragmentsRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 45}
udpFragmentsSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 46}
```

```
udpFragmentsRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 47}
icmpFragmentsSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 48}
icmpFragmentsRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 49}
icmp6FragmentsSent OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 50}
icmp6FragmentsRcvd OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 51}
totContactedSentPeers OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 52}
totContactedRcvdPeers OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 53}
contactedSentPeers OBJECT-TYPE
SYNTAX
                        Counter64
MAX-ACCESS
                    read-only
STATUS
                        current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 54}
```

```
contactedRcvdPeers OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                       current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 55}
contactedRouters OBJECT-TYPE
SYNTAX
                       Counter64
MAX-ACCESS
                   read-only
STATUS
                       current
DESCRIPTION
::= {ntopEntry 56}
ntopMIBConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { ntop 2 }
                  OBJECT IDENTIFIER ::= { ntopMIBConformance 1 }
ntopMIBGroups
ntopMIBCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { ntopMIBConformance 2 }
---compliance statement
ntopMiBCompliance MODULE-COMPLIANCE
STATUS
            current
DESCRIPTION
"The compliance statement for entities which
implement the nTOP MIB."
            -- this module
MANDATORY-GROUPS
                    { ntopGroup }
::={ ntopMIBCompliances 1}
-- units of conformance
ntopGroup OBJECT-GROUP
OBJECTS
ntopSerialType,
ntopSerial,
ntopActualDevice,
pktSent,
pktRcvd,
pktSentSession,
pktRcvdSession,
pktDuplicatedAckSent,
pktDuplicatedAckRcvd,
pktBroadcastSent,
bytesBroadcastSent,
pktMulticastSent,
bytesMulticastSent,
pktMulticastRcvd,
bytesMulticastRcvd,
bytesSent,
bytesSentLoc,
bytesSentRem,
bytesSentSession,
bytesRcvd,
bytesRcvdLoc,
bytesRcvdFromRem,
```

```
bytesRcvdSession,
numHostSessions,
ipBytesSent,
ipBytesRcvd,
ipv6Sent,
ipv6Rcvd,
tcpSentLoc,
tcpSentRem,
udpSentLoc,
udpSentRem,
icmpSent,
icmp6Sent,
tcpRcvdLoc,
tcpRcvdFromRem,
udpRcvdLoc,
udpRcvdFromRem,
icmpRcvd,
icmp6Rcvd,
tcpFragmentsSent,
tcpFragmentsRcvd,
udpFragmentsSent,
udpFragmentsRcvd,
icmpFragmentsSent,
icmpFragmentsRcvd,
icmp6FragmentsSent,
icmp6FragmentsRcvd,
totContactedSentPeers,
totContactedRcvdPeers,
contactedSentPeers,
contactedRcvdPeers,
contactedRouters
ŚTATUS
          current
DESCRIPTION
"HostTraffic values for a particular serial"
::= { ntopMIBGroups 2 }
```

END

Capitolo 4. Implementazione plugin

Il plugin è un software che permette il collegamento tra un agent SNMP ed Ntop. In particolare il plugin permette l'avvio e l'interruzione di un agent che prende i dati dalle strutture dati interne di Ntop. La realizzazione del plugin è stata fatta per gradi. Prima abbiamo implementato un plugin minimale e poi abbiamo esteso il plugin minimale con il codice per l'agent.

L'implementazione dell'agent è stata la parte più impegnativa del progetto. La tipologia e la quantità di dati da gestire sono stati dei fattori critici che hanno influenzato pesantemente le scelte implementative. L'agent infatti doveva essere pensato per lavorare in situazioni di carico notevoli. Non sono rare le situazioni in cui Ntop riesce ad avere nella sua hash più di 50000 host. Inoltre la tipologia dei dati estremamente variabili nel tempo ha impedito l'utilizzo di molte forme di caching. Gli strumenti messi a disposizione Net-Snmp si sono dimostrati inadeguati per il nostro contesto di utilizzo, pertanto abbiamo dovuto scrivere più codice di quello necessario per implementare agent che lavorano su tabelle più piccole. Nelle sezioni successive saranno discussi i passi fondamentali per la realizzazione del plugin.

Realizzazione di un plugin generico per ntop

Per realizzare un plugin di Ntop abbiamo preso in esame il file *pluginSkeleton.c.* Questo file è uno skeleton di un plugin minimale per ntop e permette di capire come creare nuovi plugin.

Un plugin minimale di ntop deve contenere un array che serve per definire le funzioni che vengono chiamate da Ntop in determinate circostanze. Vediamo come esempio l'array definito in *snmpPlugin.c:*

```
static PluginInfo snmpPluginInfo[] = {
                              /* current ntop version */
   VERSION,
   "snmpPlugin",
   "This plugin is used to monitor host traffic using snmp protocol .",
                          /* version */
  "<a href=mailto:fuscof@cli.di.unipi.it>F.Fusco</a>,"
    <a href=mailto:giardina@cli.di.unipi.it>G.Giardina</a>",
   "snmpPlugin",
   1,
                               /* Active by default */
                               /* Inactive setup */
                           /* InitFunc */
   initSnmpFunct,
   termSnmpFunct,
                          /* TermFunc */
                          /* PluginFunc */
   NULL,
  handleSnmpHTTPrequest,
   simplehandlePluginHostCreationDeletion,/* host creation/deletion handle */
  NULL,
                         /* no capture */
   NULL
                                 /* no status */
}
};
```

Le funzioni *initSnmpFunct*, *termsnmpFunct* sono chiamate rispettivamente all'attivazione e alla disattivazione del plugin. La funzione *handleSnmpHTTPRequest* viene chiamata da Ntop ogni volta che si accede alla pagina web del plugin. *simplehandlePluginHostCreationDeletition* viene invece chiamata da Ntop quando viene aggiunto o rimosso dall'hash di Ntop un host. Questa funzione ha come prototipo

dove hostCreation indica se si tratta di una rimozione o di un inserimento, deviceId indica il device dal quale è stato sniffato l'host e HostTraffic è struttura del traffico per quell'host.

Un plugin deve anche definire la funzione

che viene chiamata la prima volta che il plugin viene attivato.

Utilizzo di mib2c per la generazione dello skeleton dell'agent

Net-snmp fornisce il tool *mib2c* che semplifica la scrittura del codice di un agent che usi le librerie net-snmp. Con mib2c vengono distribuiti anche dei files di configurazione che permettono di controllare la generazione del codice. L'utilizzo del tool è estremamente semplice. Basta copiare un MIB, in questo ca-so NTOP-MIB.txt in ~/.snmp/mib e dare il seguente comando:

```
fuscof@black:~/sgr/ntopAgent$ env MIBS="+NTOP-MIB" mib2c -c \
>/etc/snmp/mib2c.iterate.conf ntop
writing to ntop.h
writing to ntop_columns.h
writing to ntop_enums.h
writing to ntop.c
running indent on ntop_enums.h
running indent on ntop.c
running indent on ntop.c
running indent on ntop_columns.h
running indent on ntop.h
fuscof@black:~/sgr/ntopAgent$
```

Il comando *env* è necessario per permettere al tool di riconoscere il MIB. In questo caso è stato usato il files di configurazione *mib2c.iterate.conf*. Questo file permette la creazione di uno skel che è particolarmente utile nel caso si abbiano MIB con tabelle che devono utilizzare dati esterni. In questo caso infatti è sufficiente riempire il codice delle due funzioni:

```
void **my_data_context,
netsnmp_variable_list * put_index_data,
netsnmp_iterator_info *mydata);
```

e modificare poche righe della funzione

per avere un agent funzionante che è in grado di gestisce tabelle . Il codice generato in modo automatico si occupa di ottenere un puntatore al dato corrispondente alla richiesta (snmpget o snmpgetnext) inoltrata.

Nell'implementare il nostro agent come plugin di ntop abbiamo però notato che mib2c era si utile, ma non nel nostro caso o almeno non quanto speravamo. Il codice generato in automatico con mib2c è infatti poco efficiente e quindi inutilizzabile per creare un agent che lavora su molti dati. Il problema di performance è evidente quando si deve rispondere a richieste di tipo *snmpgetnext*. In questo caso infatti l'agent prima scorre la struttura dati per trovare il valore corrispondente all'indice passato nella richiesta e poi ordina la struttura in ordine lessicografico per cercare l'elemento successivo.

Per questo motivo abbiamo deciso di non utilizzare un iteratore, ma di implementare delle soluzioni più efficienti per rispondere alle richieste. Gran parte del codice generato in modo automatico da *mib2c* è risultato comunque utile. In particolare abbiamo utilizzato le seguenti funzioni:

La prima funzione si occupa della definizione degli indici, della registrazione di un *handler* per le richieste e della registrazione della tabella. La seconda funzione si occupa della gestione delle richieste. In particolare, a partire dalla *request* passata come argomento è possibile ricavare il puntatore ad una struct di tipo *netsnmp_table_request_info* attraverso la funzione:

```
table_info = netsnmp_extract_table_info (request);
```

table_info è una struct che permette di ottenere gli indici e la colonna associata alla richiesta. In questo modo è possibile gestire in modo differente le richieste di tipo snmpget da quelle di tipo snmpgetnext.

La funzione

```
static void
processRequest (netsnmp_table_request_info * table_info,
```

```
HostTraffic * traffic);
```

è utilizzata per entrambi i tipi di richiesta per inoltrare le risposte attraverso la rete. Il puntatore *ta-ble_info* serve per ottenere gli indici e la colonna richiesti, mentre il puntatorene *traffic* serve per avere i dati corrispondenti alla colonna richiesta.

Implementazione get

Per ottimizzare la snmpget abbiamo sfruttato il fatto che Ntop può trovare in modo estremamente veloce una *HostTraffic* nella sua hash dato il suo *HostSerial*. La funzione che si occupa di questo è la:

definita in util.c.

L'idea è quindi quella di ricavare un HostSerial a partire dalla richiesta fatta per poi eseguire una *find-HostBySerial* per trovare i dati di traffico relativi a quell'host. La funzione che si occupa di questo è la funzione:

dove *table_info* è un puntatore che serve per ottenere gli indici della richiesta snmp, mentre *serial* è puntatore alla struct HostSerial che deve essere riempita con i valori presi dall'indice.

Implementazione getnext

Per la gestione della get-next era necessario avere una struttura dati che contenesse i dati ordinati in maniera lessicografica in base agli oid corrispondenti alle HostTraffic. Per questo in principio si era pensato di utilizzare un albero binario di ricerca, ma poi questo è risultato inefficente dal punto di vista dell'utilizzo della memoria, infatti per ogni elemento inserito occupava qualcosa come 20 byte soltanto per puntatori. Allora si è scelto di utilizzare un'array che contenesse i puntatori alle HostTraffic mantenuti ordinati lessicograficamente grazie ad un algoritmo di tipo *insertion sort*. Naturalmente l'array deve essere autoincrementante per poter memorizzare tutti gli host che Ntop monitora.

Quando viene avviato il plugin oltre alla registrazione della tabella e degli altri elementi di snmp vengono anche inizializzate le variabili: arrayOfHost,numberOfHost, maxNumberOfHost. La prima è l'array dei puntatori, la seconda indica quanti host ci sono al momento nell'array e la terza indica il numero massimo di host che può memorizzare al momento l'array, quando numberOfHost sarà uguale ad max-NumberOfHost l'array verrà incrementato. Quando il plugin viene fermato verrà chiamata la funzione resetData che libererà tutta la memoria occupata dall'array.

Tramite la funzione *simplehandlePluginHostCreationDeletion* il plugin saprà da Ntop se ci sono nuovi host da memorizzare o da rimuovere. Se ci sono nuovi host da memorizzare viene utilizzata la funzione *addHost*, che implementa appunto l'insertion sort. Questa prima tramite una ricerca lineare cercherà la posione adatta per l'host, poi sposterà i dati da quella posizione in poi avanti di 1 posizione e inserirà nel buco il puntatore al nuovo elemento. In caso di rimozione viene invece utilizzata la funzione *removeHost* che tramite una ricerca binaria cercherà l'host da rimuovere e in seguito sposterà tutti i dati in posizioni successive indietro di 1 posizione. La funzione di ricerca binaria e la ricerca lineare sfruttano rispettivamente la funziona per il confronto tra host, la prima, e per il confronto tra oid e host, la seconda. Entrambe la funzioni di confronto hanno bisogno di costruirsi gli oid degli elementi contenuti nell'array e

questo oid viene costruito a partire dalla struttura *HostSerial* contenuta nella HostTraffic. In questa struttura è infatti descritto a che tipo appartiene l'host(ipv4, ipv6, ethernet, fibre channel) e vi si trova anche l'identificatico dell'host(indirizzo ipv4, indirizzo ipv6, indirizzo MAC, indirizzo FC). La costruzione degli oid avviene facendo una lettura di 8 bit alla volta dell'indirizzo. Una volta ottenuti gli oid questi verranno confrontati con la funzione *compare_oid*.

Quando l'agent riceve una richiesta di tipo snmpgetnext prima di tutto controlla se sono stai passati gli indici. Se non stati passati verrà risposto con il primo host nell'array che rappresenta, appunto, il primo elemento della tabella tramite la funzione *getFirstHostByOid*. Se sono stati passati gli indici verrà fatta una ricerca binaria dell'elemento richiesto. Se l'elemento è presente prima controlliamo che la richiesta non riguardi l'ultima colonna dell'ultimo elemento, in questo caso verrà risposto con un *NOSUCHOB-JECT*. Se invece è stata richiesto l'ultimo elemento di una colonna che non sia l'ultima verrà preso il primo elemento e come dato verrà ritornato la colonna successiva a quella richiesta. Nel caso in cui non si tratti né dell'ultimo elemento né dell'ultima colonna verrà recuperato l'elemento successivo a quello richiesto scorrendo semplicemente l'array, e poi passato alla *processRequest* per preparare la risposta. L'accesso all'array dalle funzione è garantito essere in mutua esclusione grazie all'utilizzo di un mutex, *snmpMutex*

Da notare è l'utilizzo della funzione *snmp_set_var_objid* prima della chiamata alla *processRequest*. Questa funzione serve per inserire nella risposta l'intero oid corrispondente all'elemento richiesto.

Compilazione ed esempio di funzionamento

Per compilare il plugin è necessario modificare il file *Makefile.am* in modo che ntop possa utilizzare il plugin come libreria condivisa. Ntop utilizza infatti gli autotools della GNU. Dopo aver modificato il file con la versione distribuita occorre dare i seguenti comandi:

automake
autoconf
./configure
make

A questo punto Ntop può essere avviato con il supporto a SNMP.

Una volta fatto partire il plugin possono essere fatte le richieste snmp. Per esempio è possibile inoltrare una snmpget con il seguente comando:

```
fuscof@black:~$ snmpget -v 2c -c public localhost \
>1.3.6.1.4.1.30000.1.1.34.2.0.0.4.212.216.172.62
SNMPv2-SMI::enterprises.30000.1.1.34.2.0.0.4.212.216.172.62 = Counter64: 550
```

Capitolo 5. Sviluppi futuri

Attualmente il plugin funziona, ma non è completo. Devono ancora essere gestiti i dispositivi di tipo Fibre Channel nelle richieste di tipo snmpget e deve essere implementato il supporto a più di un device di sniffing. Per aggiungere questa funzionalità molto probabilmente sarà conveniente modificare l'ordine degli indici del MIB in modo tale che si possa fare una *snmpwalk* su un particolare device oppure su una vlan di un particolare device.

Bibliografia

[ntop] Ntop [http://www.ntop.org] . Deri Luca.

[netsnmp] Net-Snmp [http://net-snmp.sf.net] . .