

Les amortissements des immobilisations

1. Définitions et notions

L'entreprise doit, dans le respect de la règle de prudence , constater à chaque inventaire, l'amortissement annuel de chaque immobilisation amortissable afin de présenter une image fidèle de son patrimoine.

Les travaux d'inventaire relatifs aux amortissements consistent à évaluer ces amortissements et à les comptabiliser . Les articles suivants du Plan comptable général stipulent :

Article 214-1 du Plan comptable général : « Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation est déterminable ».

Article 214-4 du Plan comptable général : « L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation »

L'article 121-7 du SCF Algérien : « L'amortissement correspond à la consommation des avantages économiques liés à un actif corporel ou incorporel et est comptabilisé en charge à moins qu'il ne soit incorporé dans la valeur comptable d'un actif produit par l'entité pour elle-même ».

Ces définitions introduisent plusieurs notions qu'il est utile d'explicitier.

a – L'utilisation déterminable

L'utilisation d'une immobilisation est déterminable lorsque l'usage de cette dernière est limité dans le temps en raison de l'un des trois critères suivants :

- physique : usure par l'usage ou le temps ;
- technique : obsolescence ;
- juridique : période de protection légale ou contractuelle.

Si plusieurs critères s'appliquent, on retiendra celui qui mène à la durée la plus courte.

b – La mesure de l'utilisation

L'utilisation du bien se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif, c'est-à-dire par son potentiel à générer des flux de trésorerie. Elle peut être déterminée par une unité de mesure telle que :

- l'unité de temps : durée d'utilisation ;
- l'unité d'œuvre : nombre de pièces produites, nombre de kilomètres effectués...

Du point de vue comptable, c'est la durée d'utilisation réelle dans l'entreprise qui doit être prise en compte et non pas les durées d'usage fiscales.

c– La valeur amortissable

La répartition de la valeur amortissable de l'immobilisation s'effectue selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entreprise. Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute (valeur d'entrée dans le patrimoine) sous déduction, le cas échéant, de sa valeur résiduelle.

d – La valeur résiduelle

La valeur résiduelle est le montant, déduction faite des coûts de sortie attendus, que l'entreprise obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation.

$$\text{Valeur résiduelle} = \text{Prix de cession} - \text{Coûts de sortie}^*$$


* Coûts externes ou internes directs permettant à l'actif d'être vendu (frais d'actes, coût d'enlèvement...).

Elle doit être déterminée lors de l'entrée de l'actif dans le patrimoine. Du point de vue comptable, elle n'est prise en compte dans la valeur amortissable que si elle est à la fois :

- **significative** : c'est-à-dire si elle modifie sensiblement le montant des amortissements calculés (durée d'utilisation nettement inférieure à la durée de vie probable) ;
- **mesurable** : c'est-à-dire s'il est possible de déterminer de manière fiable, dès l'origine, la valeur de marché à la revente du bien en fin de période d'utilisation, d'après un catalogue de prix d'occasion par exemple.

2. La nature des immobilisations amortissables et non amortissables

Bien que du point de vue comptable, les durées d'utilisation doivent être propres à l'entreprise, nous précisons à titre indicatif les durées d'usage prévues par l'administration fiscale.



3. Les modalités de calcul de l'amortissement

a – Le plan d'amortissement

1) Principe

Il doit être établi pour chaque bien amortissable un plan d'amortissement définitif à la date d'entrée du bien à l'actif, en prenant en compte les caractéristiques propres à l'entreprise.

Le plan d'amortissement se présente sous la forme d'un tableau prévisionnel de la répartition de la valeur amortissable du bien, par tranches successives et sur une période déterminée.

Pour les immobilisations non décomposables, un plan unique est retenu pour l'ensemble de l'immobilisation.

Pour les immobilisations décomposables, il est nécessaire d'établir un plan d'amortissement propre à chaque composant constituant l'immobilisation, élaboré d'après ses caractéristiques spécifiques (durée d'utilisation, mode d'amortissement...). Plusieurs plans d'amortissement sont donc établis pour une même immobilisation.

Afin de mener à bien le calcul et la comptabilisation des amortissements, il est utile de connaître la définition des éléments caractéristiques du plan d'amortissement :

Terme	Définition
Méthode d'amortissement choisie	Mode linéaire : mode appliqué à défaut de mode mieux adapté, amortissement fiscal minimum obligatoire ; Mode dégressif : amortissement fiscal facultatif et limitatif ; Mode en unités d'oeuvre : en fonction de l'utilisation de l'immobilisation

Durée d'amortissement		Durée d'utilisation probable en fonction des caractéristiques propres de l'entreprise.
Taux d'amortissement		Calculé le plus souvent d'après la durée d'utilisation : $(100/\text{durée d'utilisation})$, ou bien, le cas échéant, d'après le nombre d'unités d'œuvre.
Base de calcul de l'amortissement		Valeur d'origine (VO) ou brute, c'est-à-dire le coût d'entrée dans le patrimoine : – pour les biens acquis à titre onéreux : Valeur d'origine = Coût d'acquisition hors taxes (si TVA déductible) (Prix d'achat net HT + Frais liés à l'acquisition HT) – pour les biens créés par l'entreprise pour elle-même : Valeur d'origine = Coût de production La valeur résiduelle peut venir en déduction de la valeur d'origine
Annuité d'amortissement		Montant annuel de la répartition du coût de l'actif calculé en appliquant le taux d'amortissement à la base amortissable.
Amortissements cumulés		Somme des annuités pratiquées.
Valeur nette comptable (VNC)		Valeur obtenue par différence entre la valeur d'origine et les amortissements cumulés. Elle peut être minorée par d'éventuelles dépréciations.
Point de départ de l'amortissement		Date de début de consommation des avantages économiques attendus. Elle correspond le plus souvent à la date de mise en service du bien.

2) La modification du plan d'amortissement

Certains événements survenus au cours de l'utilisation de l'actif peuvent entraîner la modification du plan d'amortissement.

L'utilisation prévue peut être modifiée à la suite :

- de changements des conditions d'exploitation du bien ;
- de changements techniques ;
- d'évolutions du marché.

La base amortissable peut être modifiée à la suite :

- de dépenses ultérieures améliorant l'état ou le niveau de performance du bien ;
- du renouvellement d'un composant pour une valeur différente de sa valeur d'origine ;

- du remplacement d'un élément non identifié à l'origine comme composant ;
- de la constatation d'une dépréciation de l'actif, lorsque sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable ; ou encore, de la reprise d'une dépréciation de l'actif.

b – Les modes d'amortissement

Le mode d'amortissement comptable doit correspondre à l' utilisation effective du bien. Le Plan comptable général définit le mode d'amortissement et conseille une méthode, dans le cadre de l'article suivant :

Article 214-14 du Plan comptable général : « Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est appliqué de manière constante pour tous les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté ».

b.1) L'amortissement linéaire

Calcul de l'annuité

Dans le cas de l'amortissement linéaire, l'annuité est constante sur la durée de vie du bien :
 $a = V_0 / N$

$$a = V_0 * t \text{ où } t = 100 / N$$

L'amortissement linéaire constitue le cas général en comptabilité et en fiscalité.

Règles de l'amortissement linéaire (ou constant) :

L'amortissement se calcule à partir de la date de mise en service (et non d'acquisition).

La 1ère annuité, en cas d'acquisition en cours d'exercice, se calcule proportionnellement au nombre de jours écoulés entre la mise en service et la clôture de l'exercice : on retient habituellement des mois de 30 jours.

Si l'acquisition a lieu en cours d'exercice, la première annuité est incomplète ; il viendra donc s'ajouter, en fin d'amortissement une annuité supplémentaire, complément de la 1ère annuité.

B.2) L'amortissement dégressif

Ce système, d'origine fiscal, permet un amortissement décroissant ; les annuités étant plus fortes au départ.

Règles de l'amortissement dégressif

- Ne s'applique, de manière facultative, qu'au matériel industriel, matériel roulant (hors véhicule de tourisme), immeubles industriels, matériel de bureau, *acquis neuf*, d'une durée d'utilisation supérieure à 3 ans.
- La 1^{ère} annuité se calcule en mois à partir du mois d'acquisition (et non de mise en service), le mois d'acquisition comptant en entier (en cas de cession, le mois de cession n'est pas amorti).

L'annuité dégressive :

$$a = \text{VNC} * \text{td}$$

$$\text{td} = \text{taux dégressif} = \text{taux linéaire} \times \text{coefficient}$$

Coefficients (Algérie)	Coefficients (France)		Durée d'utilisation
	(biens acquis avant le 1/1/2001)	(biens acquis après le 1/1/2001)	
1,5	1,5	1,25	3-4 ans
2	2	1,75	5-6 ans
2,5	2,5	2,25	> 6 ans

La fin du plan d'amortissement :

- Une première annuité incomplète ne donne pas lieu au rajout d'une ligne au plan d'amortissement.

Lorsque le taux linéaire, calculé sur le nombre d'année restant, devient supérieur au taux dégressif, le plan d'amortissement est achevé en linéaire.

Exemple : un bien est amorti sur 5 ans avec un amortissement dégressif (France).

$$\text{td} = 100/5 = 20 \% * 1,75 = 35 \%$$

Pour la 3^{ème} ligne du plan (il reste 3 ans) : $\text{td} = 0,35$

taux linéaire = $100/3 = 0,33$ on reste en dégressif

Pour la 4^{ème} année du plan (il reste 2 ans) : $\text{td} = 0,35$

taux linéaire = $100/2 = 0,50$ on termine le tableau en linéaire avec ce taux

Remarque : pour trouver le nombre d'année à réaliser en linéaire, il suffit de calculer : $100/\text{td}$ puis de prendre la partie entière.

Exemple : $100/35 = 2,86$ donc 2 dernières années en linéaires.

B.3) L'amortissement en unités d'oeuvre

Déterminer la nature de l'unité d'oeuvre

La première étape consiste à identifier la nature de l'unité d'oeuvre pour chaque bien amorti selon ce mode. Il peut s'agir d'une unité de temps (nombre d'heures d'utilisation), d'une unité de mesure (mètres ou kilomètres), d'une unité quantitative (nombre de pièces fabriquées), etc. Quoi qu'il en soit, elle doit être choisie de manière à refléter de manière optimale le rythme de consommation des avantages économiques anticipés par l'entreprise.

Planifier le rythme de consommation des avantages économiques

Ensuite, il est nécessaire de déterminer le nombre d'unités d'oeuvre consommées. Ce processus doit être effectué pour chaque année (exercice comptable) et globalement, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'utilisation du bien par l'entreprise.

Calculer l'annuité d'amortissement variable

Enfin, le montant de l'amortissement à appliquer chaque année est obtenu en multipliant la base amortissable par le nombre d'unités d'oeuvre consommées, puis en divisant le résultat par le nombre total d'unités d'oeuvre.

Formule :

$$\text{Annuité d'amortissement variable} = \text{Base amortissable} \times \text{Unités d'oeuvre consommées} / \text{Unités d'oeuvre totales}$$

Il est important de prendre en compte, le cas échéant, la valeur résiduelle lors du calcul de la base amortissable.

3. La comptabilisation des amortissements




Schéma d'enregistrement

		31/12/N			
681		Dotations aux amortissements et provisions		Annuité	
	28	Annuité d'amortissement			Annuité

Au bilan, les amortissements se cumulent d'un exercice à l'autre et viennent en diminution de la valeur brute (valeur d'origine) figurant à l'actif.

Dans le compte de résultat, seule l'annuité de l'exercice considéré est prise en compte.