```
↑ demo-2025 / modul-1 / modul-1-8
```

## 09. Модуль 1. Задание 8



# Задание

Настройка динамической трансляции адресов.

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.
- ▶ Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

## Реализация

### Настройка доступа в интернет с офисов HQ и BR



Для настройки доступа в Интернет с офисов HQ и BR необходимо настроить Nftables на HQ-RTR и BR-RTR

#### Настройка на HQ-RTR

Создаем и открываем фалй

```
1 | # nano /etc/nftables/hq-rtr.nft
```

Прописываем следующие строки

```
table inet nat {
    chain POSTROUTING {
    type nat hook postrouting priority srcnat;
    oifname "ens18" masquerade
}
}
```

<sup>▶</sup> где *ens18* - интерфейс HQ-RTR (смотрящий к ISP)

Включаем использование данного файла в sysconfig

```
1 # nano /etc/sysconfig/nftables.conf
```

Ниже строки начинающейся на include, прописываем строку

```
1 | include "/etc/nftables/hq-rtr.nft"
```

Запуск и добавление в автозагрузку сервиса nftables

```
1 | # systemctl enable --now nftables
```

#### Настройка на BR-RTR

Создаем и открываем фалй

```
1 | # nano /etc/nftables/br-rtr.nft
```

Прописываем следующие строки

```
table inet nat {
    chain POSTROUTING {
    type nat hook postrouting priority srcnat;
    oifname "ens18" masquerade
}
```

```
► где ens18 - интерфейс BR-RTR (смотрящий к ISP)
```

Включаем использование данного файла в sysconfig

```
1 | # nano /etc/sysconfig/nftables.conf
```

Ниже строки начинающейся на include, прописываем строку

```
| include "/etc/nftables/br-rtr.nft"
```

### Запуск и добавление в автозагрузку сервиса nftables

1 | # systemctl enable --now nftables

Содержимое доступно в соответствии с Всеобщее достояние, от Кабинет 2.20. | Powered by Wiki.js