

Système et Réseaux (S5) / L3 Miage Cours Réseaux 2020-2021



CM 2: Couche Liaison

D'après le cours de Bruno Martin et les slides du livre "Computer Networking: A Top Down Approach, 6th edition, Jim Kurose, Keith Ross, Addison-Wesley, March 2012"

Ramon APARICIO-PARDO

Ramon.Aparicio-Pardo@unice.fr





PLAN CM 2

- 1. COUCHE DE LIAISON
- 2. FONCTIONS DE LA COUCHE LIAISON
- 3. DETECTION ET CORRECTION D'ERREURS
- 4. CONTRÔLE D'ACCÈS AU SUPPORT (MAC)
- 5. ETHERNET
- 6. DU HUB AU SWITCH
- 7. ARP/RARP





Vue d'ensemble de la couche liaison

La couche liaison :

- définit les procédures d'exploitation du lien de communication
- permet l'envoi de trames en séquence
- détecte et corrige les erreurs du support physique
- contrôle l'accès au canal partagé (sous-couche MAC)

Ethernet [Standard 802.3] :

- Protocole principal de la couche liaison
- Plusieurs standards selon le moyen physique (WiFi, câble, fibre optique)
- Adresses matérielles (MAC)
- Implémenté dans les interfaces réseau (network interface card, NIC)




Terminologie de la couche liaison

Nœuds:


hôtes et routeurs

Liens :

- Canaux de communication qui connectent 2 nœuds adjacents le long du chemin de communication
- liens filaires
- liens sans fil



- Trame (frame) : paquet de la couche 2-liaison :
 - encapsule un datagramme (paquet de la couche 3-réseau)







Terminologie de la couche liaison

- **Objectif** de la couche *liaison*:
 - La couche liaison a la responsabilité du transfert des datagrammes d'un nœud au nœud physiquement adjacent sur un lien
 - datagramme transféré par différents protocoles de liaison sur différentes liaisons :
 - p. ex., Ethernet (802.3) sur la première liaison, 802.11 (WLAN WiFi) sur la dernière liaison
 - chaque protocole de liaison fournit des services différents
 - p. ex., transfert fiable sur le lien

Chemin Lien Ethernet 1 Lien Ethernet 2 Trame Ethernet 1 datagramme Trame Ethernet 1 datagramme Trame Chemin Lien WiFi Trame WiFi datagramme Trame WiFi





Fonctions de la couche liaison

- Mise en trames des datagrammes (framing)
 - Encapsuler un datagramme dans une trame, en ajoutant un en-tête et une queue de bande
- Contrôle d'accès au support (Media Access Control ou MAC)
 - Comment accéder au canal si support partagé par plusieurs nœuds
- Adressage "MAC" dit physique ou matériel
 - Adresses MAC utilisées dans les en-têtes de trame pour identifier la source et la destination
 - Différent de l'adressage IP dit logique
- Transfert fiable entre les nœuds adjacents (reliable data transfert)
 - Garanti que tous les paquets sont reçus correctement : si un paquet n'est pas reçu par le récepteur, il est retransmis
 - Souvent utilisé pour des liaisons avec des taux d'erreur élevés (liaison sans fil) afin de corriger une erreur localement, sur la liaison sur laquelle l'erreur se produit.
 - Rarement utilisé sur les liaisons à faible erreur de bit (fibre, paire torsadée). Ça ne vaut pas la peine, on fera confiance à d'autres solutions :
 - Code de détection et correction d'erreurs → à exécuter dans le récepteur
 - S'il faut retransmettre, on le fera bout à bout (transfert fiable sur tout le chemin) \rightarrow on verra cela dans la couche transport



Fonctions de la couche liaison

Contrôle de flux (flow control) :

 Régler le débit de transmission entre les nœuds émetteur et récepteur adjacents pour empêcher un émetteur rapide d'accabler un récepteur lent.

Détection d'erreur :

- Erreurs causées par l'atténuation du signal, le bruit.
- Le récepteur détecte la présence d'erreurs:
 - signale à l'expéditeur pour la retransmission ou jette la trame erronée

Correction des erreurs:

 Le récepteur identifie et corrige les erreurs de bits sans recourir à la retransmission

❖ Semi-duplex / full-duplex

- en semi-duplex, les nœuds situés aux deux extrémités du lien peuvent transmettre, mais pas en même temps
- en full duplex, même en même temps






Fonctions de la couche liaison

- Historiquement, il y a eu beaucoup de protocoles de liaison qui implémentaient à des degrés différents cette liste de fonctions.
- Actuellement, où le protocole l'Ethernet (IEEE 802.3) est le protocole dominant, les fonctions telles que le transfert fiable ou le contrôle de flux sont réalisées par la couche de transport au niveau de tout le chemin (bout à bout),
 - c.-à-d. pas entre deux nœuds adjacents mais entre deux systèmes aux extrémités du chemin.
- On verra toutes les autres fonctions dans les diapositives suivantes : détection/correction d'erreur, contrôle d'accès au support, framing, adressage "MAC"

Transfert fiable bout à bout → Couche 4 Transport



transfert fiable sur le lien → Couche 2 Liaison





Détection et correction d'erreurs

- Longtemps la détection et la correction d'erreurs relevaient de la couche de lien (niveau 2)
- En effet, la qualité des lignes physiques était très insuffisante pour obtenir des taux d'erreurs acceptables dans les trames de niveau 2
- La situation actuelle a très sensiblement changé pour deux raisons essentielles :
 - La *fiabilité* des lignes s'est beaucoup *accrue*. Le taux d'erreur est < 10⁻⁹ et souvent moins encore. Ceci a été rendu possible par :
 - des techniques de codages plus efficaces
 - de nouveaux supports physiques filaires : fibre optique, ...
 - La nature des applications (multimédia, ...). Certaines ne tolèrent pas les pertes de temps associées aux reprises sur erreurs. La perte de quelques bits ne change rien quant à la qualité que l'œil ou l'oreille peuvent percevoir. Des délais seraient, eux, beaucoup plus détectables





Détection et correction d'erreurs

- La détection et la correction restent toutefois indispensables :
 - sur des supports de mauvaise qualité (des ondes radioélectriques, ...)
 - pour des applications ne tolérant pas la moindre erreur (transfert de fichier, ...)
- ❖ Pour la détection/correction, deux grandes possibilités existent :
 - 1. Toujours envoyer avec des bits redondants pour détecter et corriger
 - 2. Toujours envoyer *avec* des bits redondants pour *détecter*, après retransmettre si une erreur est détectée
- Quel système choisir ?
 - la détection/correction exige un accroissement d'environ 50% de l'information transportée. Ainsi, pour envoyer 1.000 bits utiles en toute sécurité, il faut envoyer 1.500 bits
 - la détection seule se contente d'une augmentation de 16 à 32 bits. Ce n'est qu'en cas d'erreurs avérées, que la retransmission intégrale de l'information doit être faite





Détection et correction d'erreurs

- Le *point neutre* pour des trains de bits compris entre 1.000 et 10.000 bits est donc d'environ un taux d'erreur de 10⁻⁴ :
 - si le taux d'erreur est plus faible, une détection est utilisée
 - si le taux d'erreur est plus élevé, la correction est plus intéressante
- ❖ Or, les supports ont quasiment tous un taux d'erreurs < 10⁻⁴ → La détection avec retransmission est donc majoritairement utilisée
- La détection / correction d'erreurs suppose :
 - l'utilisation d'algorithmes complexes (temps de traitement non négligeable)
 - une augmentation importante de l'information à transporter (redondance)
- ❖ Tout d'abord, le système trivial :
 - bien que n'offrant que peu de garantie, une méthode consiste à envoyer 3 fois la même information et à choisir la plus probable :
 - envoi 3 bits à 1, réception 2 bits à 1 et 1 bit à 0
 - P(bonne valeur =1) = 2/3 , P(bonne valeur =0) = 1/3
 - On choisit 1 comme bonne valeur correcte



101

100

Détection et correction d'erreurs (non traité)

Notion de code de Hamming :

- Pour pouvoir corriger les erreurs, il faut pouvoir distinguer les différents caractères émis, même s'ils sont erronés
- supposons un mini alphabet de 4 caractères : 00, 01, 10, 11
- si une erreur se produit, le caractère est « transformé » en un autre caractère (valide) de ce même alphabet et l'erreur passe inaperçue :
 - envoi de 00 et réception de 10. Le caractère reçu bien qu'erroné fait partie de l'alphabet
- Il nous faut donc ajouter de l'information :
 - 00 → **00**000
 - $01 \rightarrow 01111$
 - 10 → **10**110
 - 11 → **11**001
- Si *une erreur* se produit, on compare la donnée transmise avec les caractères valides de l'alphabet. On en déduit le bon en faisant le rapprochement avec celui qui ressemble le plus :
 - Si 10000 reçu, le plus proche est **00000** (distance +1) car les autre possibilités **10110** et **11001** (distance +2) sont plus éloignées.



Détection et correction d'erreurs (non traité)

❖ Notion de code de *Hamming* :

- Si deux erreurs se produisent sur le même caractère, il devient impossible, dans le contexte ci-dessus, de récupérer la valeur exacte.
- Exemple : Emission de 10110 et réception de 10101. L'estimation du caractère correct n'est plus possible. Il y a deux options (l'une est la bonne) à la distance la plus petite(2):
 - <u>10110</u> → la bonne à distance 2
 - 11001 → mais celle-ci est encore un caractère valide à distance 2
- Soit d(x,y) la distance entre deux caractères x et y de même longueur définie comme le nombre de bits (positions) différents, on définit la distance de Hamming comme étant :

$$d_H = \inf d(x,y)$$

où la borne inférieure s'applique à l'ensemble des caractères valides de l'alphabet

• c.-à-d., la distance la plus petite entre deux caractères valides de l'alphabet



Détection et correction d'erreurs (non traité)

❖ Notion de code de *Hamming* :

- dans l'exemple ci-dessus, le calcul de d_H donne 3
- pour pouvoir corriger une seule erreur, il faut que les différents caractères valides du même alphabet satisfassent d_H = 3, de sorte que, en cas d'erreur, la distance entre le caractère correct et le caractère erroné soit de 1
 - Encore n'importe quel autre caractère valide est à distance 2 par définition
- Pour corriger 2 erreurs à la fois, la d_н doit valoir 5 :
 - le nouvel alphabet vaut alors :
 - $00 \to 00000000$
 - o 01 → 01111011
 - $0 10 \rightarrow 10110101$
 - \circ 11 \rightarrow 110011110
- En recevant le caractère 10001010, on en déduit que le caractère correct est 11001110 puisque c'est le seul caractère de notre alphabet à avoir une distance de Hamming de 2 avec le caractère erroné reçu :
 - d(10001010,11001110) = 2
 - $d(10001010,x) > 2 \text{ si } x \neq 11001110$





Détection et correction d'erreurs (non traité)

- ❖ Bits de parité, une autre méthode que l'on peut déterminer à partir d'un caractère (souvent un octet)
 - le bit de parité est un bit supplémentaire ajouté au caractère « protégé »
 - il est calculé en sorte que la somme des éléments binaires (nombre de bits à 1) modulo 2 soit égal à 0 ou à 1
 - Dans le cas pair, le bit de parité est 1 si le nombre de bits à 1 est impair.
 - Dans le cas impair, le bit de parité est 1 si le nombre de bits à 1 est pair.
- **Exemple**: soit le caractère 10011001, on pose une *parité paire*
 - il faut donc ajouter un bit valant 0 : 10011001 0
 - si une erreur se produit lors de la transmission :
 - 10**1**11001 **0**
 - alors, le nombre de bits à 1 n'étant pas pair, on détecte qu'une erreur s'est produite
 - problème :
 - Il faut ajouter un bit tous les 8 bits (12,5 % de charge)
 - deux erreurs sur le même octet ne sont pas détectables :
 - 01011001 0 passera inaperçu !!!!





Détection et correction d'erreurs (non traité)

- **Cyclic Redundancy Checksum:** Une autre méthode, plus efficace, qui repose sur une division de polynômes :
 - les deux parties (émetteur, récepteur) se mettent d'accord sur un polynôme (ex. de degré 16 : X¹⁶+X⁸+X⁷+1) : le *générateur*
 - à partir des éléments binaires de la trame notés a_i , $i = 0 \rightarrow M-1$, M étant le nombre de bits de la trame, on constitue le polynôme de degré M-1:
 - $P(x) = a_0 + a_1 x + ... + a_{M-1} x^{M-1}$

Fonctionnement:

- l'émetteur divise le polynôme issu de sa trame, par le générateur
- le reste de cette division est un polynôme dont le degré vaut au max. 15 :
 - $R(x) = r_0 + r_1 x + ... + r_{15} x^{15}$
- les valeurs binaires r₀, r₁, ..., r₁₅ sont placées par l'émetteur dans la partie de contrôle de la trame
- à l'arrivée, le récepteur effectue le même travail
- il compare le reste qu'il a calculé avec celui se trouvant dans la partie de détection
- si les deux restes sont identiques, alors la transmission s'est bien passée



Détection et correction d'erreurs (non traité)


- Cyclic Redundancy Checksum
- Cette méthode détecte quasiment toutes les erreurs, mais :
 - si une erreur se glisse dans la partie de détection, on conclut à une erreur sur la partie donnée même si elle est correcte
- **Exemple de division polynomiale :**
 - soit à transmettre 1101011011 \rightarrow ceci donne P(x) = X⁹+X⁸+X⁶+X⁴+X³+X¹+X⁰
 - soit le générateur 10011 \rightarrow ceci donne $G(x) = X^4 + X^1 + X^0$
 - le résultat de la division vaut \rightarrow ceci donne D(x) = X⁹+X⁸+X³+X¹ : 1100001010
 - le reste vaut alors : \rightarrow ceci donne R(x) = X³+X²+X¹, 1110
- La zone de détection d'erreurs est communément appelée :
 - Cyclic Redundancy Checksum
- Un autre nom courant est :
 - Frame Check Sequence
- largement utilisé dans la pratique (Ethernet, WiFi 802.11)






Contrôle d'accès au support (MAC)

- Deux types de "liens":
 - Point à Point (point-to-point):
 - Le support physique est partagé uniquement par les deux nœuds directement connectés par le lien
 - Pas de collisions
 - p. ex. point à point entre commutateur (switch)
 Ethernet et un hôte



- Le support physique est partagé par plusieurs nœuds
- Collision possibles
- Ethernet à l'ancienne (avec des nœuds connectés en bus en partageant le même câble)
- Réseau local sans fil WiFI 802.11 (les nœuds partagent le spectre radioélectrique, typiquement la même fréquence)





Ethernet en bus

802.11 WiFi





Contrôle d'accès au support (MAC)

Canal de diffusion partagé unique

- Deux ou plusieurs transmissions simultanées par nœuds: brouillage
 - collision si un nœud reçoit deux signaux ou plus en même temps en provenance des deux autre machines.

Protocole d'accès au support

- Algorithme distribué qui détermine comment les nœuds partagent le canal, c'est-àdire détermine quand le nœud peut transmettre
- Communication sur comment partager le canal doit utiliser le canal lui-même!
 - pas de canal hors bande pour la coordination


❖ Le protocole d'accès au support idéal


- **Données**: un canal de diffusion à débit *R* bps
- Desiderata :
 - 1. lorsqu'un nœud veut émettre, il peut envoyer au débit R.
 - 2. quand M nœuds veulent émettre, chacun peut envoyer au débit moyen R / M
 - 3. totalement décentralisé : aucun nœud spécial pour coordonner les transmissions, pas de synchronisation des horloges, des slots
 - 4. simple



Contrôle d'accès au support (MAC)

- **Deux alternatives** pour satisfaire nos desiderata
- Soit partitionner le canal
 - diviser le canal en N « morceaux » plus petits :
 - Slots temporels: **TDMA**: *time division multiple access*
 - Bandes des fréquences: FDMA: frequency division multiple access









Contrôle d'accès au support (MAC)

- Deux alternatives pour satisfaire nos desiderata
- 2. Soit accéder de manière aléatoire au canal
 - canal non divisé: n'importe qui peut accéder n'importe quand
 - efficace à faible charge : un seul nœud peut utiliser pleinement le canal
 - charge élevée : surcharge due aux collisions
 - quand le nœud a un paquet à envoyer
 - transmettre à plein débit du canal R bps
 - pas de coordination a priori entre les nœuds
 - deux ou plusieurs nœuds émetteurs → « collision »
 - le protocole MAC à accès aléatoire spécifie :
 - comment détecter les collisions
 - comment se récupérer des collisions (par exemple, via des retransmissions différées)
 - exemples de protocoles MAC à accès aléatoire :
 - Pure ALOHA
 - Slotted ALOHA
 - CSMA, CSMA / CD, CSMA / CA



Contrôle d'accès au support (MAC)


❖ Slotted ALOHA

Hypothèses :

- toutes les trames de la même taille
- temps divisé en slots de taille égale (temps nécessaire pour transmettre une trame)
- les nœuds ne commencent à transmettre qu'au début d'un slot
- les nœuds sont synchronisés (horloge)
- si 2 nœuds ou plus transmettent dans un slot, tous les nœuds détectent une collision

Opération :

- quand le nœud obtient une nouvelle trame, il transmet dans le prochain slot
 - o si aucune collision: le nœud peut envoyer une nouvelle trame dans le prochain slot
 - o si collision: le nœud retransmet la trame dans chaque slot ultérieur avec probabilité p jusqu'au succès







Contrôle d'accès au support (MAC)

❖ Slotted ALOHA

Avantages :

- un seul nœud actif peut transmettre en continu au débit maximal du canal
- très décentralisé: seuls les slots dans les nœuds doivent être synchronisés
- simple

Inconvénients:

- collisions, gaspillage de slots, slots inactifs
- synchronisation d'horloge nécessaire
- la "zone de silence" imposée aux autres pour être sûr que "la trame passe" est au moins la durée de l'émission d'une trame (un slot) t

Performance (hypothèse loi de Poisson)

• au mieux: canal utilisé pour transmissions sans collisions 37% de temps!




Contrôle d'accès au support (MAC)

❖ Pure (unslotted) ALOHA

- plus simple, pas de synchronisation
- si la trame arrive en premier, elle est transmise immédiatement, pas de slots
- la probabilité de collision augmente : la trame envoyée à t₀ entre en collision avec d'autres trames envoyées dans l'intervalle [t₀-1, t₀ + 1]
- donc, il faut imposer une "zone de silence" aux autres pour être sûr que "la trame passe" d'au moins deux fois la durée de l'émission d'une trame
 - C'est le double qu'avant

 Performance divisée par deux: au mieux: canal utilisé pour transmissions sans collisions 18% de temps!







Contrôle d'accès au support (MAC)

CSMA (carrier sense multiple access)

- écouter avant d'émettre :
 - si le canal détecté est inactif: transmettre la trame entière
 - si le canal détecté est occupé, différer la transmission
- Analogie humaine: n'interrompez pas les autres!
- Comme pour ALOHA, il n'y a pas de contrôle centralisé pour accéder au canal,
 MAIS, maintenant il y de la politesse!
- Des collisions peuvent encore se produire: le délai de propagation signifie que deux nœuds ne peuvent pas entendre la transmission l'un de l'autre.
- Collision: perte totale de temps de transmission de paquets
 - la distance et le délai de propagation jouent un rôle dans la détermination de la probabilité de collision





Contrôle d'accès au support (MAC)

CSMA avec CD (collision detection)


- Afin de réduire plus encore, la bande passante gâchée par les collisions, il faut ajouter une autre caractéristique : « *écouter pendant la transmission* ».
 - on devient plus poli !!!
 - collisions détectées dans un délai plus court qu'avant: on n'attend pas T(slotted ALOHA) ou 2T (ALOHA)
 - transmissions en collision interrompues, réduisant ainsi le gaspillage de canaux
- Détection de collision:
 - facile dans les réseaux locaux câblés: mesurer l'intensité du signal, comparer les signaux transmis et reçus
 - difficile dans les LAN sans fil (WiFi): la force du signal reçu est dépassée par la force de la transmission locale → Ici CSMA/CA (Congestion Avoidance), on essaie d'éviter absolument les collisions parce qu'on ne peut pas les détecter !!!
- Performance peut monter jusqu'à 100% en dépendant du délai de propagation et de la durée de transmission d'une trame



Contrôle d'accès au support (MAC)

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA/CD):

- Chaque hôte est à l'écoute et doit attendre que le media soit libre («silence media») avant de pouvoir émettre.
- Quand le canal est libre, un hôte peut émettre.
- Quand 2 hôtes tentent d'émettre simultanément, une collision se produit. Dans cette situation, les 2 hôtes perçoivent la collision et envoient un signal de collision qui empêche l'émission pendant une durée aléatoire. tiré dans un intervalle déterminé par l'algorithme de Back-off:
 - après la m-ième collision, l'hôte choisit K au hasard parmi {0,1,2,..., 2^{m-1}}, et il attend K fois 512 bits (64 bytes)
 - intervalle de Back-off plus long avec plus de collisions






Contrôle d'accès au support (MAC)

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA/CD):

- La station A émet au temps T_A . Supposons que B émette juste avant que le signal de A lui parvienne. Le signal brouillé revient vers A.
- Pour que A « voit » le brouillage, il faut qu'il émette encore quand le signal de retour l'atteindra :
 - Soit 2 fois le temps t_p de propagation (Aller/Retour) = 34 μ s pour une distance max. de **2.5 km**
 - Avec une marge de sécurité, cela donne 51,2μs → soit une trame minimal de 64 octets à 10Mb/s afin de pouvoir détecter des collisions


Détection collision max








Format de trame Ethernet




- Chaque paquet couche réseaux est encapsulé dans une trame Ethernet (ou fragmenté au besoin) :
 - **Préambule :** 7 octets avec patron 10101010 suivi d'un avec 10101011 = *start of frame delimiter*
 - Adresses destination, Adresse source sur 2x6 octets
 - Type paquet couche réseaux : 0x0800 IPv4, 0x86DD ipv6, 0x0806 arp, 0x8035 rarp
 - CRC, Cyclic redundancy check : puissant code de détection d'erreurs
 - CRC32 de polynôme générateur : $X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^{8} + X^{7} + X^{5} + X^{4} + X^{2} + X + 1$
 - On calcule le reste de la division Euclidienne entre les données et le CRC32.
- Remplissage PAD : trame 64 octets min (hors préambule)
- Taille max: 1518 octets





Adresses MAC

- Adresse sur 6 octets en hexadécimal (48 bits), p. ex.: 00:22:41:36:00:41
- \diamond Octet \rightarrow hexadécimal: (0x5E = 0101 1110)
- Brûlés dans NIC (identifiant physique) de l'interface)
- Multicast: adresses dest. débute par 1
- Broadcast: adresses dest. avec tous bits à 1




- Utilisés «localement » pour amener une trame d'une interface à une autre interface physique connectée (dans le même sous-réseau IP)
- Fabricant achète une partie de la plage de l'adressage MAC (pour assurer l'unicité), p. ex. Apple 00:22:41:xx:yy:zz



Types de réseaux couche liaison selon dispositif


* Réseau concentré / ponté

- Avec hubs / ponts (bridges)
- Hub : ne préserve pas la bande passante
- Bridge: préserve la bande passante



Réseau commuté

- Avec commutateurs (switches)
- Switch : préserve la bande passante
- Et, en plus, les trames sont commutées







Fonctionnement hub

- Quand un paquet est reçu, il est propagé sur toutes les interfaces sauf celle de l'émetteur.
- Hub ne délimite ni les domaines de collision ni les domaines de broadcast :
 - Domaine de collision est une région du réseau au sein de laquelle les hôtes partagent l'accès au media.
 - Domaine de broadcast : aire logique du réseau où tout ordinateur connecté peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même réseau, sans devoir passer par un routeur.
- Permet à la carte réseau d'un hôte d'accepter tous les paquets qu'elle reçoit, même s'ils ne lui sont pas destinés (mode de promiscuité).
- Détection du mode de promiscuité:
 - augmentation de la charge de l'hôte qui traite tous les paquets et
 - augmente la latence du réseau
 - détection par detectpromisc






Du hub au switch

- Réseau avec beaucoup d'hôtes, problèmes de performance avec hubs:
 - disponibilité: partage de la bande passante; un hôte peut monopoliser tout le trafic (gros transfert)
 - latence: (temps nécessaire à un paquet pour atteindre sa destination). Avec des hubs on attend une opportunité de transmission pour ne pas causer de collision (RAPPELER MAC). La latence croît en fonction du nombre d'hôtes du réseau.
 - défaillance: hub plus sensible aux pannes ou aux mauvaises configuration de la vitesse de transmission
- Un switch (commutateur) résout ces problèmes en délimitant les domaines de collision
 - Chaque hôte connecté dispose de toute la bande passante.
 - Un paquet qui arrive sur un port du switch n'est retransmis que sur le port auquel le destinataire est connecté
 - Signaux de collision non retransmis par les switches



Fonctionnement switch

- Un paquet qui arrive dans le switch est mis dans un buffer. L'adresse MAC de destination du paquet est lue et comparée à la liste des MAC connues rangées dans la table de lookup.
- ❖ 3 modes d'acheminement:
 - cut through: lecture des 6 octets MAC dest. et routage direct sans traitement vers le port (interface) du destinataire
 - store and forward: mise en mémoire et traitement du paquet avant son acheminement (rejeter les paquets mal formés, gérer les messages de collision)
 - **fragment free**: analogue au cut through mais lit les 64 premiers octets (longueur min de la trame) avant le routage. (cela limite les erreurs de collision qui arrivent souvent sur les 64 premiers octets)
- Le mode le plus utilisé est le store and forward.




https://cdynamicprogramming.blogspot.fr/p/mac-learning.html



Protocole ARP/RARP [RFC 826]

- Address Resolution Protocol (ARP) [RFC 826] sert à trouver l'adresse matérielle correspondant à l'IP de destination
- La version reverse (RARP) sert à trouver l'adresse logique (IP) correspondant à l'adresse physique (MAC)
- Protocoles qui permettent d'assurer la correspondance entre adresse IP (logique) et adresse physique (MAC)
- Assure la traduction d'adresses de niveau 3 (IP) en adresses de niveau 2 (MAC) (n° OSI)
- Chaque paquet (R)ARP est encapsulé dans une trame Ethernet
 - RFC894 précise l'encapsulation IP dans eth.
 - ARP : Ethertype 0x0806 dans la trame ethernet
 - RARP: Ethertype 0x0835 dans la trame ethernet







Protocole ARP/RARP [RFC 826]

- ❖ Tableau ARP: chaque nœud IP (hôte, routeur) sur le réseau local maintient une table
 - Mappages d'adresses IP / MAC pour certains nœuds de réseau local (au min, son propre mapping):

```
<Adresse IP; Adresse Mac; TTL>
```

- TTL (Time To Live): temps après lequel le mappage d'adresses sera oublié (généralement 20 min)
- Commande arp -a

```
Ramons-MacBook-Air:~ raparicio$ arp -a
? (192.168.1.254) at f4:ca:e5:44:79:d1 on en0 ifscope [ethernet]
```





Protocole ARP/RARP [RFC 826]


Protocole ARP :

- A veut envoyer un datagramme à B
 - L'adresse MAC de B ne figure pas dans la table ARP de A.
- A diffuse un paquet de requête ARP, contenant l'adresse IP de B
 - adresse MAC de destination = FF-FF-FF-FF-FF
 - tous les nœuds du réseau local reçoivent la requête ARP
- Evidemment, B reçoit le paquet ARP, répond à A avec son adresse MAC (B)
 - trame de réponse envoyée à l'adresse MAC de A de façon unicast
- A met en cache la paire d'adresses IP-MAC dans sa table ARP jusqu'à ce que les informations deviennent anciennes (timeout dépassé)
 - Les informations expirent (disparaissent) sauf si actualisées
- Aussi, des messages ARP gratuits (gratuitous ARP) sont envoyées au démarrage de certains systèmes d'exploitation pour annoncer aux machines sa paire d'adresses IP-MAC
- ARP est «plug-and-play» :
 - Les nœuds créent leurs tables ARP sans intervention de l'administrateur du réseau.





Protocole ARP/RARP [RFC 826]








Protocole ARP/RARP [RFC 826]

192.168.1.3 74:a7:82:e9:18:13








Protocole ARP/RARP [RFC 826]

Trame ARP-Requête: Broadcast : on ne connaît pas encore la destination








Protocole ARP/RARP [RFC 826]


Trame ARP – Réponse: Unicast : On connaît la machine qui avait demandé en premier lieu








- se concentrer sur l'adressage au niveau IP (datagramme) et MAC (trame)
- supposer que A connaît l'adresse IP de B
- supposons que A connaisse l'adresse IP du premier routeur de saut, R (comment ?)
- supposer que l'adresse MAC de R est connue (comment ?)








- A crée un datagramme IP avec les adresses IP < source A, dest. B >
- ❖ A crée une trame de couche liaison avec l'adresse MAC de R comme destination, la trame contient le datagramme IP de A à B








- Trame envoyée de A à R
- Trame reçue en R, datagramme enlevé, transmis à la couche IP







- R transmet le datagramme avec les adresses IP <source A, la destination B>
- R crée une trame de couche liaison avec l'adresse MAC de B comme destination, la trame contient le datagramme IP de A à B encore une fois







Procédure pas à pas: envoyer un datagramme de A à B via R

- ❖ R transmet le datagramme avec les adresses IP <source A, la destination B>
- R crée une trame de couche liaison avec l'adresse MAC de B comme destination, la trame contient le datagramme IP de A à B encore une fois

