# Manual de Interrupciones

### Interrupción 21 h DOS

Escritura de Caracteres			
Entrada Salida Descripción			
AH=02h	No tiene	Envía el carácter del DL la	
DL= El carácter		salida estándar	
AH=09h	No tiene	Escribe un string a la salida	
DS:DX: la dirección al string		estándar terminado en \$.	

Lectura de Caracteres			
Entrada	Salida	Descripción	
AH=0Ah DS:DX= Dirección al bufer	No tiene	Lee un string por escrita en el teclado.	
El búfer en este teclado tiene la siguiente composición:  1. Byte 0 = El máximo de caracterés que el búfer puede leer.  2. Byte 1= La cantidad de verdad que el usuario ingreso.  3. Byte n= Los caracteres leídos.			
AH=0Ch	No tiene	Limipia el búfer del teclado.	

Salida del Programa		
Entrada Salida Descripción		
AH=4Ch AL=código de retorno (00).	No tiene	Termina el programa y devuelve el control al sistema operativo.

Manejo de discos		
Entrada	Salida	Descripción
AH=1Ah DS:DX dirección al DTA.	No tiene	Pone la dirección del DTA.
AH=2F	ES:BX= Puntero a la dirección.	Consigue la dirección del DTA.

Manejo de Archivos .txt		
Entrada	Salida	Descripción
AH=3Ch DS:DX= Dirección al pathname (en AsciiZ) CX= Atributo +	Si CF=0 no hubo error y devuelve el  handle en AX.  CF=1 Hubo error:  AX=3 pathname inválido.  AX=4 Demasiados ficheros abiertos  Ax=5 acceso denegado	Crea un fichero totalmente nuevo y se le asigna el primer handle disponible.
AH=41h DS:DX = Direccion al pathname (en AsciiZ)	Si CF=0 no huboe error CF=1 Si hubo error:  • AX=2 No se encuentra el fichero.  • AX=5 Acceso denegado.	Borra un fichero.
AH=43h AL= 0 para leer 1 para poner. CX=Atributos (AL=1) DS:DX = Direccion al pathname (en AsciiZ)	Si CF=0 no hubo error y devuelve el atributo en CL (leer) CF=1 Hubo error: AX=1 Funcion inválida AX=2 Ficher no encontrado. AX=3 Pathname inválido. AX=5 Acceso denegado.	Lee o pone los atributos de un fichero creado.
AH=4Eh DS:DX =asciiZ pathname CX=Atributos	Si CF=0 no hubo error, y los datos quedan en el DTA CF=1 hubo error:  • AX=12h no se encontro fichero correspondiente	Busca la primera entrada de fichero si coincide con las especificaciones dadas.

AH=4Fh	Si CF=0 ficheros encontrados (datos en el	Si la interrupcion pasada
	DTA)	encontro entradas
	CF=1 hubo error:	coincidentes (CF=0), esta
	<ul> <li>AX=12h no hay ficheros para el</li> </ul>	busca las siguientes
	patrón específicado en la función	entradas.
	anterior.	

#### +Atributos de los ficheros:

- 00 : Normal.

- 01 : Solo lectura.

- 02 : Oculto.

- 04 : Ficheros Sistema.

## El DTA se supone que esta en un bufer, creado anteriormente por la función 1Ah. Tiene los siguientes bytes:

- Byte 15h= atributo.
- Byte 16h a 19h= hora y fecha de última escritura.
- Byte 1Ah a 1Dh= tamaño en bytes.
- Byte 1Eh a 2Ah=Nombre y extensión del fichero (ajustado a la izquierda) y termina en NULL.

Manejo del contenido Archivos .txt		
Entrada	Salida	Descripción
AH=3Dh DS:DX= Dirección al pathname (en AsciiZ) AL =byte de acceso que sría: 0 – Lectura 1 - Escritura 2 – Lectura y escritura	Si CF=0 no hubo error y devuelve el handle en AX. CF=1 Hubo error: • AX=1 función inválida • AX=2 fichero no encontrado • AX=3 pathname inválido. • AX=4 Demasiados ficheros abiertos • Ax=5 acceso denegado • AX=12 acceso inválido	Abre un fichero existente.
<b>AH=3Eh</b> BX=handle	Si CF=0 no hubo error CF=1 Hubo error:	Cierra un fichero que se abrió anteriormente, con funciones
AH=3Fh	AX=6 Handle inválido. Si CF=0 no hubo error y develve	3Dh o 3Ch. <b>Lee</b> de un fichero una
BX=Handle	en el AX= n bytes leídos. (1)	candtidad n de bytes

CX= n cantidad de bytes DS:DX= direction del buffer	Si CF=1 hubo error:  • AX=5 acceso denegado.  • AX=6 handle inválido.	determinado hacia un buffer.
AH=40h BX=Handle CX= n cantidad de bytes DS:DX= direction del buffer	Si CF=0 no hubo error y develve en el AX= n bytes escritos. (1) Si CF=1 hubo error: • AX=5 acceso denegado. AX=6 handle inválido	Escribe en un fichero una cantidad n de bytes determinado desde el buffer.
AH=42h BC=Handle CX:DX= un desplazamiento que se le hará al puntero asociado al handle (negativo se devuelve, positivo hacia adelante) AL= indicador de posición: 0 - Final del archivo. 1 – posición actual 2 – final del archivo.	Si CF=0 no hubo error y devuelve En el DX:AX a ubiciación del puntero (contando desde el inicio) CF=1 hubo error: AX=1 función inválida. AX=6 handle inválido.	Mueve la posicion del handle para indicar a la siguiente la posición a la que accedera la siguiente operación.

(1) - Si en el AX el número devuelto es menor que el número de bytes n pedidos, será porque se llego al final del fichero.

## Interrupción 16h BIOS

Manejo de teclado		
Entrada	Salida	Descripción
AH=00h	AL= Código ascii. AH= Scan code.	Espera que el siguiente carácter este en el buffer del teclado, si no hay carácter, espera a que haya uno. Luego lo quita del búfer.
AH=01h	Si ZF=1 , no se digito nada. Si ZF=0 : AL= Código ascii. AH= Scan code.	Verifica si hay un carácter en el buffer. No quita el carácter de este.
AH=03h	AL= el byte en sí.	Obtiene el byte con el estado actual de las teclas shift (incluidas ctrl, alt ,etc.). Este byte es el mismo en la dirección 0047:0017 el BIOS.
AH=05h CL= código ascii. CH= el scancode.	AL=0 = éxito. AL=1 el búfer esta lleno.	Guarda teclas en el búfer, como si un usuario las hubiera digitado.

## Interrupción 10h BIOS

Manejo de pantalla		
Entrada	Salida	Descripción
AH=00h AL= Modo deseado:  • 3=modo texto	No tiene	Selecciona el modo en que la pantalla es puesta (ya sea gráfico o texto). También se puede utilizar para limpiarla.
AH=05h AL=la página deseada	No tiene	Selecciona cual página se desea activar (para hacer swap entre una y otra página).
AH=06h  AL= cuntas lineas borrar (0 para toda la pantalla).  BH= color  CH= fila de arriba.  CL= columna de arribo.  DH= fila de abajo.  DL= columna de abajo.	No tiene	Limpia parte (se usa CX y DX para limitar) o todo la pantalla.