
BinPacking

Implementación con AVL


Descripción de un nodo del árbol AVL

- Cada nodo contiene:
 - Un cubo:
 - Su capacidad restante = el peso máximo que cabe en este cubo
 - Una lista de pesos ya introducidos
 - La altura del nodo en el AVL
 - La capacidad restante máxima del nodo = la mayor capacidad restante entre la del cubo de este nodo y las de sus hijos.
- La capacidad restante máxima de un AVL se define como la capacidad restante máxima del nodo raíz
- En este ejemplo, el nodo raíz contiene:
 - El cubo (0,[3,2,4,1,2]) cuya capacidad restante es 0 y ya tiene 5 paquetes de tamaños 3,2,4,1 y 2
 - La altura del nodo: 4
 - La capacidad restante máxima del nodo: 9




Añadir un paquete con tamaño 8 con addFirst, suponiendo tamaño por defecto de los cubos 12 (W=12)

- Cabe, pues la capacidad restante máxima del AVL es 9.
- Se introduce en el cubo (9,[1,2]), quedando el cubo (1,[8,1,2])
- Se ajusta la capacidad restante máxima desde el nodo con el cubo modificado hasta la raíz
 - Ahora la capacidad restante máxima del AVL es 7.




Añadir ahora otro paquete con peso 8 con addFirst (W=12). Varios pasos


- No cabe, pues la capacidad máxima restante del AVL es 7.
- Hay que crear un nuevo cubo e insertarlo al final de la espina derecha (addNewBin).
- Falta ajustar todos los nodos desde el introducido hasta la raíz. Lo hacemos por pasos...




- Se mira si en el nodo (0,[3,2,5,1]) hay desequilibrio. No lo hay
- Se ajusta su altura y su capacidad restante máxima.



- Se mira si en el nodo (6,[3,1,2]) hay desequilibrio. No lo hay.
- Se ajusta su altura y su capacidad restante máxima.




- Se mira si en el nodo (7,[2,1,2]) hay desequilibrio. Sí lo hay.
- Hay que hacer una rotación simple a la izquierda en el nodo (7,[2,1,2]).



Paso 3 bis

- Rotación simple a la izquierda.
- El nodo a la derecha de (7,[2,1,2]) era el (6,[3,1,2]) que ocupará ahora su posición y tomará al (7,[2,1,2]) como su hijo izquierdo.
- El (7,[2,1,2]) tomará como hijo derecho al hijo izquierdo del (6,[3,1,2]) que era el (1,[2,1,4,4])
- Se calculan las alturas de los nodos que han cambiado y su capacidad restante máxima.



- Se mira si en el nodo (0,[3,2,4,1,2]) hay desequilibrio. No lo hay.
- Se ajusta su altura y su capacidad restante máxima.

