

主讲人:李全龙

### 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析



### 主要内容

#### 传输层服务?

#### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制


- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析




计算机网络

## 传输层?



### 传输层服务和协议

- ❖传输层协议为运行在不同Host上的进程 提供了一种逻辑通信机制
- \*端系统运行传输层协议
  - 发送方:将应用递交的消息分成一个或多 个的Segment, 并向下传给网络层。
  - 接收方:将接收到的segment组装成消息, 并向上交给应用层。
- ❖传输层可以为应用提供多种协议
  - Internet上的TCP
  - Internet上的UDP





## 传输层 VS. 网络层

- ❖网络层:提供主机之间的逻辑通信机制
- \*传输层:提供**应用进程**之间的逻辑通信机制
  - 位于网络层之上
  - 依赖于网络层服务
  - 对网络层服务进行(可能的)增强

#### 家庭类比:

- 12个孩子给12个孩子发信
- ❖ 应用进程 = 孩子
- ❖ 应用消息 = 信封里的信
- \* 主机 = 房子
- ❖ 传输层协议 = 李雷和韩 梅梅
- ❖ 网络层协议 = 邮政服务








### Internet传输层协议

- ❖可靠、按序的交付服务(TCP)
  - 拥塞控制
  - 流量控制
  - 连接建立
- ❖不可靠的交付服务(UDP)
  - 基于"尽力而为(Best-effort)"的网络层 ,没有做(可靠性方面的)扩展
- \*两种服务均不保证
  - 延迟
  - ■帯宽



### 主要内容

#### 传输层服务?

#### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制


#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析



# 多路复用/分用?





图例:

进程

套接字

## 多路复用/分用


### Why?

❖ 如果某层的一个 协议对应直接上 层的多个协议/实 体,则需要复用/ 分用

#### 接收端进行多路分用:


传输层依据头部信息将收到的 Segment交给正确的Socket, 即不同的进程

= socket



#### 发送端进行多路复用:

从多个Socket接收数据,为每 块数据封装上头部信息,生成 Segment,交给网络层



主讲人: 李全龙

## 分用如何工作?

- ❖主机接收到IP数据报(datagram)
  - 每个数据报携带源IP地址、目的IP地址。
  - 每个数据报携带一个传输层的段(Segment)。
  - 每个段携带源端口号和目的端口号
- ❖主机收到Segment之后,传输层协议提取 IP地址和端口号信息,将Segment导向相 应的Socket
  - TCP做更多处理



TCP/UDP 段格式

### 无连接分用

### ❖利用端口号创建Socket

```
DatagramSocket mySocket1 = new
  DatagramSocket(9911);
DatagramSocket mySocket2 = new
  DatagramSocket(9922);
```


- ❖UDP的Socket用二元组标识
  - (目的IP地址,目的端口号)

- ❖主机收到UDP段后
  - 检查段中的目的端口号
  - 将UDP段导向绑定在该端口号的 Socket
- ※来自不同源IP地址和/或源端口号的IP数据包被导向同一个Socket





## 无连接分用



### 面向连接的分用


- \*TCP的Socket用四元组标识
  - 源IP地址
  - 源端口号
  - 目的IP地址
  - 目的端口号
- ❖接收端利用所有的四个值将 Segment导向合适的Socket

- **☆**服务器可能同时支持多个TCP

  Socket
  - 每个Socket用自己的四元组标识
- ❖ Web服务器为每个客户端开不同的 Socket



## 面向连接的分用



### 主要内容

#### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析



计算机网络

### **UDP: User Datagram Protocol** [RFC 768]


- ❖ 基于Internet IP协议
  - 复用/分用
  - 简单的错误校验
- ❖ "Best effort"服务,UDP段可能
  - 丢失
  - 非按序到达
- \*无连接
  - UDP发送方和接收方之间不需要握手
  - 每个UDP段的处理独立于其他段

#### UDP为什么存在?

- \* 无需建立连接 (减 少延迟)
- ❖ 实现简单:无需维 护连接状态
- \* 头部开销少
- ❖ 没有拥塞控制: 应 用可更好地控制发 送时间和速率

### **UDP: User Datagram Protocol** [RFC 768]

- ❖常用于流媒体应用
  - 容忍丢失
  - 速率敏感
- ❖UDP还用于
  - DNS
  - SNMP
- ❖在UDP上实现可靠数据传输?
  - 在应用层增加可靠性机制
  - 应用特定的错误恢复机制



UDP segment format



# UDP校验和(checksum)

目的:检测UDP段在传输中是否发生错误(如位翻转)

### \*发送方

- 将段的内容视为16-bit整数
- 校验和计算: 计算所有整数的和 ,进位加在和的后面,将得到的 值按位求反,得到校验和
- 发送方将校验和放入校验和字段

### \*接收方

- 计算所收到段的校验和
- 将其与校验和字段进行对比
  - 不相等: 检测出错误
  - 相等: 没有检测出错误(但可能有错误)



# UDP校验和(checksum)


### Include 3 parts:

- Pseudo head
- UDP head
- Application data

Source IP address (32) Pseudo Destination IP address (32) head Protocol/17 (8) UDP total length (16) 0(8) **UDP** head **Data** 0(8)

# 校验和计算示例

- ❖注意:
  - 最高位进位必须被加进去
- ❖示例:



### 主要内容

### 传输层服务?

#### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析




### 可靠数据传输原理

### ❖什么是可靠?

- 不错、不丢 不乱、不多
- ❖可靠数据传输协议
  - 可靠数据传输对应用 层、传输层、链路层 都很重要
  - 网络Top-10问题
  - 信道的不可靠特性决定了可靠数据传输协议(rdt)的复杂性

transport application layer



(a) provided service

## 可靠数据传输原理

### ❖什么是可靠?

- 不错、不丢 不乱、不多
- ❖可靠数据传输协议
  - 可靠数据传输对应用 层、传输层、链路层 都很重要
  - 网络Top-10问题
  - 信道的不可靠特性决 定了可靠数据传输协 议(rdt)的复杂性

transport application layer sending receiver process process data data reliable channel

(a) provided service


unreliable channel)

(b) service implementation


### 可靠数据传输原理

### ❖什么是可靠?

- 不错、不丢不乱、不多
- ❖可靠数据传输协议
  - 可靠数据传输对应用 层、传输层、链路层 都很重要
  - 网络Top-10问题
  - 信道的不可靠特性决定了可靠数据传输协议(rdt)的复杂性




### 可靠数据传输协议基本结构:接口




### 可靠数据传输协议

- ❖渐进地设计可靠数据传输协议的发送方和接收方
- ❖ 只考虑单向数据传输
  - 但控制信息双向流动
- ❖利用状态机(Finite State Machine, FSM)刻画传输协议



### Rdt 1.0: 可靠信道上的可靠数据传输

- ❖底层信道完全可靠
  - ➤不会发生错误(bit error)
  - > 不会丢弃分组
- ❖发送方和接收方的FSM独立




### Rdt 2.0: 产生位错误的信道

- ❖ 底层信道可能翻转分组中的位(bit)
  - 利用校验和检测位错误
- \*如何从错误中恢复?
  - 确认机制(Acknowledgements, ACK): 接收方显式地告知发送方分组已正确接收
  - NAK:接收方显式地告知发送方分组有错误
  - 发送方收到NAK后,重传分组
- ❖ 基于这种重传机制的rdt协议称为ARQ(Automatic Repeat reQuest)协议
- \* Rdt 2.0中引入的新机制
  - 差错检测
  - 接收方反馈控制消息: ACK/NAK
  - 重传





### Rdt 2.0: FSM规约



停—等协议

#### receiver

rdt\_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt) udt\_send(NAK)




rdt\_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) extract(rcvpkt,data) deliver\_data(data) udt\_send(ACK)






### Rdt 2.0: 无错误场景



### Rdt 2.0: 有错误场景



### Rdt 2.0有什么缺陷?


- ❖ 如果ACK/NAK消息发生错误/被破坏(corrupted)会怎么样?
  - ➤ 为ACK/NAK增加校验和,检错并纠错
  - ➤ 发送方收到被破坏ACK/NAK时不知道接收方发生了什么,添加额外的控制消息
  - ➤ 如果ACK/NAK坏掉,发送方重传
  - > 不能简单的重传: 产生重复分组
- ❖ 如何解决重复分组问题?
  - 序列号(Sequence number): 发送方给每个分组增加序列号
  - 接收方丢弃重复分组

-stop and wait Sender sends one packet, then waits for receiver response






## Rdt 2.1: 发送方, 应对ACK/NAK破坏



## Rdt 2.1:接收方,应对ACK/NAK破坏





### Rdt 2.1 vs. Rdt 2.0

### ❖发送方:

- □为每个分组增加了序列号
- □两个序列号(0, 1)就够用,为什么?
- □需校验ACK/NAK消息是否发生错 误
- □状态数量翻倍
  - □状态必须"记住""当前"的分组 序列号

### \*接收方

- □需判断分组是否是重复
  - □当前所处状态提供了期望收到分组 的序列号
- □注意:接收方无法知道ACK/NAK 是否被发送方正确收到






### **Rdt 2.2:** 无**NAK**消息协议

- ❖ 我们真的需要两种确认消息(ACK + NAK)吗?
- ❖ 与rdt 2.1功能相同,但是只使用ACK
- ❖ 如何实现?
  - > 接收方通过ACK告知最后一个被正确接收的分组
  - ➤ 在ACK消息中显式地加入被确认分组的序列号
- ❖ 发送方收到重复ACK之后,采取与收到NAK消息相同的动作
  - ▶ 重传当前分组



### Rdt 2.2 FSM片段




### **Rdt 3.0**


- ❖如果信道既可能发生错误,也可能丢失分组,怎么办?
  - "校验和+序列号+ACK+重传"够用吗?
- ❖方法:发送方等待"合理"时间
  - 如果没收到ACK, 重传
  - 如果分组或ACK只是延迟而不是丢了
    - 重传会产生重复,序列号机制能够处理
    - 接收方需在ACK中显式告知所确认的分组
  - ■需要定时器




### Rdt 3.0发送方FSM




# Rdt 3.0示例(1)







# Rdt 3.0示例(2)





# Rdt 3.0性能分析

- ❖Rdt 3.0能够正确工作,但性能很差
- ❖示例: 1Gbps链路, 15ms端到端传播延迟, 1KB分组

$$T_{\text{transmit}} = \frac{L \text{ (packet length in bits)}}{R \text{ (transmission rate, bps)}} = \frac{8kb/pkt}{10^9 \text{ b/sec}} = 8 \text{ microsec}$$

■ 发送方利用率: 发送方发送时间百分比


$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

- 在1Gbps链路上每30毫秒才发送一个分组→33KB/sec
- 网络协议限制了物理资源的利用





# Rdt 3.0: 停等操作




$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$



# 停等协议的信道利用率

$$U_{Stop-Wait} = \frac{t_{Seg}}{t_{Seg} + RTT + t_{ACK}}$$



## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制


- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析




计算机网络

# Rdt 3.0: 停等操作




$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

# 流水线机制:提高资源利用率



# 流水线协议

- ❖ 允许发送方在收到ACK之前连续发送多个分组
  - 更大的序列号范围
  - 发送方和/或接收方需要更大的存储空间以缓存分组




(a) a stop-and-wait protocol in operation

(b) a pipelined protocol in operation



# 滑动窗口协议





- ❖滑动窗口协议: Sliding-window protocol
- ❖窗口
  - 允许使用的序列号范围
  - 窗口尺寸为N: 最多有N个等待确认的消息
- \*滑动窗口
  - 随着协议的运行,窗口在序列号空间内向前滑动
- ❖滑动窗口协议: GBN, SR





# 滑动窗口协议








## 滑动窗口协议的信道利用率

$$U = \frac{W_S \times t_{Seg}}{t_{Seg} + RTT + t_{ACK}}$$

$$U = \frac{W_S \times L/R}{L/R + 2dp + L'/R}$$

$$U = \frac{W_S \times L}{L + 2dpR + L'}$$



发送方

接收方

# 主要内容

#### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法


#### TCP性能分析



计算机网络

# Go-Back-N(GBN)协议: 发送方


- ❖分组头部包含k-bit序列号
- ❖窗口尺寸为N,最多允许N个分组未确认



- ❖ACK(n): 确认到序列号n(包含n)的分组均已被正确接收
  - 累计确认
  - 可能收到重复ACK
- ❖为空中的分组设置计时器(timer)
- ❖超时Timeout(n)事件: 重传序列号大于等于n, 还未收到ACK的所有分组



# Go-Back-N(GBN)协议: 发送方




# GBN: 发送方扩展FSM

```
rdt_send(data)
                       if (nextseqnum < base+N) {
                          sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
                          udt_send(sndpkt[nextseqnum])
                          if (base == nextseqnum)
                            start_timer
                          nextsegnum++
                       else
                         refuse_data(data)
   base=1
   nextseqnum=1
                                          timeout
                                           start_timer
                             Wait
                                           udt_send(sndpkt[base])
                                           udt_send(sndpkt[base+1])
rdt_rcv(rcvpkt)
 && corrupt(rcvpkt)
                                          udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
                         rdt_rcv(rcvpkt) &&
                           notcorrupt(rcvpkt)
                         base = getacknum(rcvpkt)+1
                         If (base == nextseqnum)
                            stop_timer
                          else
                            start timer
```

计算机网络


### GBN: 接收方扩展FSM



- ❖ACK机制:发送拥有最高序列号的、已被正确接收的分组的ACK
  - 可能产生重复ACK
  - 只需要记住唯一的expectedseqnum
- ❖乱序到达的分组:
  - 直接丢弃→接收方没有缓存
  - 重新确认序列号最大的、按序到达的分组



### GBN示例



## 例题1

数据链路层采用后退**N**帧(*GBN*)协议,发送方已经发送了编号为 0~7的帧。当计时器超时时,若发送方只收到0、2、3号帧的确认,则发送方需要重发的帧数是多少?分别是那几个帧?

【解】根据*GBN*协议工作原理,*GBN*协议的确认是累积确认,所以此时发送端需要重发的帧数是4个,依次分别是4、5、6、7号帧。



# 主要内容

#### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析



计算机网络

# Selective Repeat协议


### **❖GBN**有什么缺陷?

- ❖SR协议:
- \*接收方对每个分组单独进行确认
  - 设置缓存机制,缓存乱序到达的分组
- ❖发送方只重传那些没收到ACK的分组
  - 为每个分组设置定时器
- \*发送方窗口
  - N个连续的序列号
  - 限制已发送且未确认的分组






# Selective Repeat: 发送方/接收方窗口



(b) receiver view of sequence numbers



# Selective Repeat: 发送方/接收方窗口



计算机网络



# SR协议

#### -sender

#### data from above:

if next available seq # in window, send pkt

#### timeout(n):

resend pkt n, restart timer

ACK(n) in [sendbase,sendbase+N]:

- mark pkt n as received
- if n smallest unACKed pkt, advance window base to next unACKed seq #

receiver
pkt n in [rcvbase, rcvbase+N-1]
send ACK(n)
out-of-order: buffer

in-order: deliver (also deliver buffered, in-order pkts), advance window to next not-yet-received pkt

pkt n in [rcvbase-N,rcvbase-1]


 $\Box$  ACK(n)

otherwise:

□ ignore




## SR协议示例



## SR协议: 困境

- ❖序列号: 0, 1, 2, 3
- ❖窗口尺寸: 3
- ❖接收方能区分开右侧两种不同的场景吗?
- ❖(a)中,发送方重发分组0,接 收方收到后会如何处理?



# 窗口大小与序列号的约束条件?

❖问题:序列号空间大小与窗口尺寸需满足什么关系?


$$W_s + W_r \le 2^k$$

- W<sub>s</sub>发送窗口, W<sub>r</sub>接收窗口, k序号位数
- ❖对于GBN协议: W<sub>r</sub>=1

$$W_S \le 2^k - 1$$

- ❖对于典型的 $W_s = W_r = W$ 的SR协议  $W_s \le 2^{k-1}$
- ❖对于停-等协议,即 $W_s=W_r=1$   $k \ge 1$







## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析



计算机网络

# TCP概述: RFCs-793, 1122, 1323, 2018, 2581

- \*点对点
  - 一个发送方,一个接收方
- ❖可靠的、按序的字节流
- ❖流水线机制
  - TCP拥塞控制和流量控制机制 设置窗口尺寸
- ❖发送方/接收方缓存



- ❖全双工(full-duplex)
  - 同一连接中能够传输双向数据流
- ❖面向连接
  - 通信双方在发送数据之前必须建 立连接。
  - 连接状态只在连接的两端中维护, 在沿途节点中并不维护状态。
  - TCP连接包括:两台主机上的缓 存、连接状态变量、socket等
- ❖流量控制机制

### TCP段结构

URG: urgent data (generally not used)

ACK: ACK # valid

PSH: push data now (generally not used)

RST, SYN, FIN: connection estab (setup, teardown commands)

> Internet checksum (as in UDP)

source port # dest port #

sequence number

acknowledgement number

head not DAPRSF Receive window

cheeksum Urg data pnter

Options (variable length)

32 bits

application data (variable length) counting
by bytes
of data
(not segments!)

# bytes rcvr willing to accept

### TCP: 序列号和ACK

#### 序列号:


- 序列号指的是segment中第一个字节的编号, 而不是segment的"连续"编号
- 建立TCP连接时,双方随机选择序列号

#### **ACKs**:

- 希望接收到的下一个字节的序列号
- 累计确认:该序列号之前的所有字节均已被正确接收到

Q: 接收方如何处理乱序到达的Segment?

A: TCP规范中没有规定,由TCP的实现者做出 决策





## 主要内容

#### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析



## TCP可靠数据传输概述

- ❖TCP在IP层提供的不可靠服务基础上实现可靠数据传输服务
- ❖流水线机制
- \*累积确认
- ❖TCP使用单一重传定时器

- \*触发重传的事件
  - 超时
  - 收到重复ACK
- \*渐进式
  - 暂不考虑重复ACK
  - 暂不考虑流量控制
  - 暂不考虑拥塞控制



## TCP RTT和超时

- ❖问题:如何设置定时器的超 时时间?
- ◆大于RTT
  - 但是RTT是变化的
- ❖过短:
  - 不必要的重传
- ❖过长:
  - 对段丢失时间反应慢

- ❖问题:如何估计RTT?
- ❖SampleRTT: 测量从段发出去 到收到ACK的时间
  - 忽略重传
- ❖SampleRTT变化
  - 测量多个SampleRTT,求平均值, 形成RTT的估计值EstimatedRTT

EstimatedRTT =  $(1-\alpha)$ \*EstimatedRTT +  $\alpha$ \*SampleRTT 指数加权移动平均 α典型值: 0.125

## TCP RTT和超时

#### 定时器超时时间的设置:

- EstimatedRTT + "安全边界"
- EstimatedRTT变化大→较大的边界

### 测量RTT的变化值: SampleRTT与EstimatedRTT的差值

```
DevRTT = (1-\beta)*DevRTT + \beta *|SampleRTT-EstimatedRTT|
(typically, \beta = 0.25)
```

#### 定时器超时时间的设置:

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4\*DevRTT

## TCP发送方事件

## ❖从应用层收到数据

- 创建Segment
- 序列号是Segment第一个字节 的编号
- 开启计时器
- 设置超时时间: TimeOutInterval

### ❖超时

- 重传引起超时的Segment
- 重启定时器


### ❖收到ACK


- 如果确认此前未确认的Segment
  - 更新SendBase
  - 如果窗口中还有未被确认的分组, 重新启动定时器

#### NextSeqNum = InitialSeqNum SendBase = InitialSeqNum loop (forever) { switch(event) event: data received from application above create TCP segment with sequence number NextSeqNum if (timer currently not running) start timer pass segment to IP NextSeqNum = NextSeqNum + length(data) event: timer timeout retransmit not-yet-acknowledged segment with smallest sequence number start timer event: ACK received, with ACK field value of y if (y > SendBase) { SendBase = y if (there are currently not-yet-acknowledged segments) start timer


# TCP发送端程序

## TCP重传示例





# TCP重传示例





# TCP ACK生成: RFC 1122, RFC 2581

Event at Receiver	TCP Receiver action
Arrival of in-order segment with expected seq #. All data up to expected seq # already ACKed	Delayed ACK. Wait up to 500ms for next segment. If no next segment, send ACK
Arrival of in-order segment with expected seq #. One other segment has ACK pending	Immediately send single cumulative ACK, ACKing both in-order segments
Arrival of out-of-order segment higher-than-expect seq. # . Gap detected	Immediately send duplicate ACK, indicating seq. # of next expected byte
Arrival of segment that partially or completely fills gap	Immediate send ACK, provided that segment startsat lower end of gap

## 快速重传机制

- ❖TCP的实现中,如果发生超时,超时时间间隔将重新设置,即将超时时间间隔加倍,导致其很大
  - 重发丢失的分组之前要等待很 长时间
- ❖通过重复ACK检测分组丢失
  - Sender会背靠背地发送多个分组
  - 如果某个分组丢失,可能会引 发多个重复的ACK

- ❖如果sender收到对同一数据的 3个ACK,则假定该数据之后 的段已经丢失
  - **快速重传**: 在定时器超时之前即 进行重传



## 快速重传算法

```
event: ACK received, with ACK field value of y
              if (y > SendBase) {
                  SendBase = y
                  if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
                     start timer
              else {
                   increment count of dup ACKs received for y
                   if (count of dup ACKs received for y = 3) {
                      resend segment with sequence number y
a duplicate ACK for
                                 fast retransmit
already ACKed segment
```

## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

### 拥塞控制


- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析



## TCP流量控制

❖接收方为TCP连接分 配buffer




□上层应用可能处理 buffer中数据的速度 较慢

#### flow control

发送方不会传输的太多、 太快以至于淹没接收方 (buffer溢出)

❖速度匹配机制

## TCP流量控制



(假定TCP receiver丢弃乱序的 segments)

- ❖ Buffer中的可用空间(spare room)
- RcvWindow
- RcvBuffer-[LastByteRcvd -LastByteRead]

- ❖ Receiver通过在Segment 的头部字段将 RcvWindow 告诉Sender
- ❖ Sender限制自己已经发 送的但还未收到ACK的 数据不超过接收方的空闲 RcvWindow尺寸
- ❖ Receiver告知Sender RcvWindow=0,会出现 什么情况?





## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析



计算机网络

## TCP连接管理

- ❖TCP sender和receiver在传输数据前需要建立连接
- ❖初始化TCP变量
  - Seq. #
  - Buffer和流量控制信息
- ❖Client: 连接发起者

```
Socket clientSocket = new
Socket("hostname", "port number");
```

❖Server: 等待客户连接请求

```
Socket connectionSocket =
welcomeSocket.accept();
```

### Three way handshake:

Step 1: client host sends TCP SYN segment to server

- specifies initial seq #
- no data


Step 2: server host receives SYN, replies with SYNACK segment

- server allocates buffers
- specifies server initial seq. #

Step 3: client receives SYNACK, replies with ACK segment, which may contain data



## TCP连接管理:建立



## TCP连接管理:关闭

#### Closing a connection:

client closes socket: clientSocket.close();


Step 1: client向server发送TCP FIN 控制segment

Step 2: server 收到FIN, 回复ACK. 关闭连接, 发送 FIN.


Step 3: client 收到FIN, 回复ACK.

■ 进入"等待" –如果收到FIN,会重新发送ACK


Step 4: server收到ACK. 连接关闭.




## TCP连接管理: 断连过程



## TCP连接管理





## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析




## 拥塞控制


## 拥塞(Congestion)


- ❖非正式定义: "太多发送主机发送了太多数据或者发送速度太快
- ,以至于网络无法处理"
- ❖表现:
  - 分组丢失(路由器缓存溢出)
  - 分组延迟过大(在路由器缓存中排队)
- ❖拥塞控制 vs. 流量控制
- ❖A top-10 problem.



- ❖ 两个senders,两个 receivers
- ❖一个路由器, 无限缓存
- \* 没有重传








- \* 拥塞时分组延迟太大
- ❖ 达到最大 throughput


- ❖一个路由器,有限buffers
- \* Sender重传分组



\*情况a: Sender能够通过某种机制获知路由器buffer信息,有空间才发:  $\lambda_{in} = \lambda_{out}$  (goodput)

❖ 情况b: 丢失后才重发:  $\lambda'_{in}$   $\lambda'_{out}$ 

\*情况c: 分组丢失和定时器超时后都重发,  $\lambda_{in}'$  变得更大




#### 拥塞的代价:


- □ 对给定的"goodput",要做更多的工作(重传)
- □ 造成资源的浪费




- ❖ 四个发送方
- ❖ 多跳
- ❖ 超时/重传

Q: 随着 $\lambda_{in}$ 和 $\lambda'_{in}$ 不断增加,会怎么样?







### 拥塞的另一个代价:

□ 当分组被丢弃时,任何用于该分组的"上游"传输能力全都被 浪费掉

## 拥塞控制的方法

- ❖端到端拥塞控制:
  - 网络层不需要显式的提供支持
  - 端系统通过观察loss, delay等 网络行为判断是否发生拥塞
  - TCP采取这种方法

- ❖网络辅助的拥塞控制:
  - 路由器向发送方显式地反馈网络 拥塞信息
  - 简单的拥塞指示(1bit): SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
  - 指示发送方应该采取何种速率



## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析




# 案例: ATM ABR拥塞控制

- ABR: available bit rate
  - "弹性服务"
  - 如果发送方路径
    - "underloaded"
    - 使用可用带宽
  - 如果发送方路径拥塞
    - 将发送速率降到最低保障速率

- RM(resource management) cells
  - 发送方发送
  - 交换机设置RM cell位(网络辅助)
    - NI bit: 速率不许增长
    - CI bit: 拥塞指示
  - RM cell由接收方返回给发送方



## 案例: ATM ABR拥塞控制



- ❖ 在RM cell中有显式的速率(ER)字段:两个字节
  - 拥塞的交换机可以将ER置为更低的值
  - 发送方获知路径所能支持的最小速率
- ❖ 数据cell中的EFCI位: 拥塞的交换机将其设为1
  - 如果RM cell前面的data cell的EFCI位被设为1,那么发送方在返回的RM cell中置CI位



## 主要内容

### 传输层服务?

### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

### TCP性能分析





计算机网络

## TCP拥塞控制的基本原理

### ❖ Sender限制发送速率

LastByteSent-LastByteAcked

<= CongWin

rate 
$$\approx \frac{CongWin}{RTT}$$
 Bytes/sec

## CongWin:

- 动态调整以改变发送速率
- 反映所感知到的网络拥塞

#### 问题:如何感知网络拥塞?

- ❖Loss事件=timeout或3个重复 ACK
- ❖发生loss事件后,发送方降低 速率

### 如何合理地调整发送速率?


- ❖加性增—乘性减: AIMD
- ❖慢启动: SS



## 加性增一乘性减: AIMD

- ❖原理:逐渐增加发送速率,谨慎探测可用带宽,直到发生loss
- ❖方法: AIMD
  - Additive Increase: 每个RTT将CongWin增大一个MSS——拥塞避免
  - Multiplicative Decrease: 发生loss后将CongWin减半

锯齿行为: 探测可用带宽



## TCP慢启动: SS

- ❖TCP连接建立时,
  CongWin=1
  - 例: MSS=500 byte, RTT=200msec
  - 初始速率=20k bps
- ❖可用带宽可能远远高于初始 速率:
  - 希望快速增长

### ❖原理:

■ 当连接开始时,指数性增长

### -Slowstart algorithm

initialize: Congwin = 1
for (each segment ACKed)
 Congwin++
until (loss event OR
 CongWin > threshold)






## TCP慢启动: SS


- ❖指数性增长
  - 每个RTT将CongWin翻倍
  - 收到每个ACK进行CongWin++ 操作

❖初始速率很慢,但是快速攀升





# TCP慢启动: SS




### Threshold变量

Q:何时应该指数性增长切换 为线性增长(拥塞避免)?

A: 当CongWin达到Loss事件前值的1/2时.

#### 实现方法:

- ❖ 变量 Threshold
- ❖ Loss事件发生时, Threshold 被设为Loss事件前CongWin 值的1/2。






计算机网络

# Loss事件的处理

- ❖ 3个重复ACKs:
  - CongWin切到一半
  - 然后线性增长
- ❖ Timeout事件:
  - CongWin直接设为1个 MSS
  - 然后指数增长
  - 达到threshold后, 再线性 增长

### Philosophy:

- □ 3个重复*ACKs*表示网络还能够传输一些 *segments*
- □ timeout事件表明拥塞更为严重





### TCP拥塞控制:总结

- When CongWin is below Threshold, sender in slow-start phase, window grows exponentially.
- When CongWin is above Threshold, sender is in congestionavoidance phase, window grows linearly.
- \*When a triple duplicate ACK occurs, Threshold set to CongWin/2 and CongWin set to Threshold.
- ❖ When timeout occurs, Threshold set to CongWin/2 and CongWin is set to 1 MSS.



# TCP拥塞控制

State	Event	TCP Sender Action	Commentary
Slow Start (SS)	ACK receipt for previously unacked data	CongWin = CongWin + MSS,  If (CongWin > Threshold)  set state to "Congestion  Avoidance"	Resulting in a doubling of CongWin every RTT
Congestion Avoidance (CA)	ACK receipt for previously unacked data	CongWin = CongWin+MSS * (MSS/CongWin)	Additive increase, resulting in increase of CongWin by 1 MSS every RTT
SS or CA	Loss event detected by triple duplicate ACK	Threshold = CongWin/2, CongWin = Threshold, Set state to "Congestion Avoidance"	Fast recovery, implementing multiplicative decrease. CongWin will not drop below 1 MSS.
SS or CA	Timeout	Threshold = CongWin/2, CongWin = 1 MSS, Set state to "Slow Start"	Enter slow start
SS or CA	Duplicate ACK	Increment duplicate ACK count for segment being acked	CongWin and Threshold not changed

### TCP拥塞控制算法

```
Th = ?
CongWin = 1 MSS
/* slow start or exponential increase */
While (No Packet Loss and CongWin < Th) {
  send CongWin TCP segments
  for each ACK increase CongWin by 1
/* congestion avoidance or linear increase */
While (No Packet Loss) {
       send CongWin TCP segments
       for CongWin ACKs, increase CongWin by 1
Th = CongWin/2
If (3 Dup ACKs) CongWin = Th;
If (timeout) CongWin=1;
```

# 例题2

- ❖ 一个TCP连接总是以1 KB的最大段长发送TCP段,发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16 KB时发生了超时,如果接下来的4个RTT(往返时间)时间内的TCP段的传输都是成功的,那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时,拥塞窗口大小是多少?
- ❖ 【解】threshold=16/2=8 KB, CongWin=1 KB, 1个RTT后, CongWin=2 KB, 2个RTT后, CongWin=4 KB, 3个RTT后, CongWin=8 KB, Slowstart is over; 4个RTT后, CongWin=9 KB

# 主要内容

#### 传输层服务?

#### 多路复用和多路分用?

#### UDP协议

- UDP段结构
- UDP校验和

#### 可靠数据传输原理

- RDT协议
- 停等协议
- 滑动窗口协议
- GBN协议
- · SR协议

#### TCP协议

- TCP协议特点
- TCP段结构
- TCP可靠数据传输
- TCP流量控制
- TCP连接控制

#### 拥塞控制

- 拥塞概念与典型场景
- 拥塞控制策略
- ATM拥塞控制方法
- TCP拥塞控制方法

#### TCP性能分析





# TCP throughput: 吞吐率

- ❖给定拥塞窗口大小和RTT,TCP的平均吞吐率是多少?
  - 忽略掉Slow start
- ❖假定发生超时时CongWin的大小为W,吞吐率是W/RTT
- ❖超时后,CongWin=W/2,吞吐率是W/2RTT
- ❖平均吞吐率为: 0.75W/RTT



### 未来的TCP

- ❖举例:每个Segment有1500个byte, RTT是100ms,希望获得 10Gbps的吞吐率
  - throughput = W\*MSS\*8/RTT, 则
  - W=throughput\*RTT/(MSS\*8)
  - throughput=10Gbps, 则W=83,333
- ❖窗口大小为83,333



# 未来的TCP

- ❖吞吐率与丢包率(loss rate, L)的关系
  - CongWin从W/2增加至W时出现第一个丢包,那么一共发送的分组数为

$$W/2+(W/2+1)+(W/2+2)+....+W = 3W^2/8+3W/4$$

■ W很大时,3W/8>>3W/4,因此L≈8/(3W²)

$$W = \sqrt{\frac{8}{3L}} \quad Throughput = \frac{0.75 \cdot MSS \cdot \sqrt{\frac{8}{3L}}}{RTT} \approx \frac{1.22 \cdot MSS}{RTT \sqrt{L}}$$

- $L = 2.10^{-10}$  Wow!!!
- ❖高速网络下需要设计新的TCP






# TCP的公平性


#### ❖公平性?

如果K个TCP Session共享相同的瓶颈带宽R,那么每个Session的平均速率为R/K



### TCP具有公平性吗?

#### ❖是的



### TCP的公平性

#### ❖公平性与UDP

- 多媒体应用通常不使用TCP, 以免被拥塞控制机制限制速率
- 使用UDP: 以恒定速率发送, 能够容忍丢失
- 产生了不公平
- ❖研究: TCP friendly

#### ❖公平性与并行TCP连接

- 某些应用会打开多个并行连接
- Web浏览器
- 产生公平性问题
- ❖例子:链路速率为R,已有9个 连接
  - 若新的应用请求建立1个TCP连接,则获得R/10的速率
  - 若新的应用请求建立11个TCP连接,则获得R/2的速率





