Расчет себестоимости

Для того, чтобы подвести результаты об экономической эффективности разработанного программного обеспечения, необходимо рассчитать его себестоимость.

Себестоимость — это затраты предприятий, связанные с производством и реализацией продукции. Калькуляция себестоимости выпускаемой продукции включает в себя затраты на сырье и материалы, оплату труда, страховые взносы, амортизацию основных фондов и прочие расходы. Расчет себестоимости показан на формуле (4.1).

$$C = M + KU(\Pi\Phi) + T_{p-3} + 3_{och} + 3_{don} + C_B + H_{uex} + H_{aab} + B_{np}, \#(4.1)$$

где: С – себестоимость, руб.;

М – стоимость материалов, основы для полуфабрикатов,
 разделенных на вспомогательные (не входящие в состав готовой продукции) и основные, руб.;

 $KU(\Pi\Phi)$ — стоимость комплектующих материалов, готовых элементов конечного продукта, используемых для сборки, ремонта и упаковки, руб.;

 T_{p-3} — транспортно-заготовительные расходы, связанные с заготовкой, доставкой и хранением материальных ценностей (товаров, сырья, материалов, инструментов), руб.;

 $3_{\text{осн}}$ — заработная плата основная основных производственных рабочих, определяется в зависимости от трудоемкости, сложности и действующей формы оплаты труда, руб.;

3_{доп} — заработная плата дополнительная основных производственных рабочих, расходуется на оплату отпусков, отдельных

видов премирования, пособия для уходящим в армию, выплат государственных и общественных обязанностей, руб.;

 $C_{\scriptscriptstyle B}$ — страховые взносы основных производственных рабочих, расходуется на пенсии и медицину, руб.;

 $H_{\text{цех}}$ — накладные расходы цеховые, расходуются на амортизацию оборудования цеха, заработную плату всех работников цеха (исключая основных производственных рабочих), ЖКХ, текущий и капитальный ремонт помещений цеха, руб.;

 $H_{\text{зав}}$ — накладные расходы завода, расходуются на амортизацию общезаводского оборудования, заработную плату всех работников завода (исключая работников цехов), ЖКХ, текущий и капитальный ремонт здания завода, аренду, отчисления вышестоящим организациям, руб.;

 $B_{\text{пр}}$ — внепроизводственные расходы, расходуются рекламу, упаковку, командировки, презентации новых разработок, руб.

Ввиду специфики работы программиста и отсутствия материальной части формула приобретает вид (4.2).

$$C = 3_{\text{осн}} + 3_{\text{доп}} + C_{\text{в}} + H_{\text{цех}} + H_{\text{зав}} + B_{\text{пр}}, \#(4.2)$$

где: $3_{\text{осн}}$ — заработная плата основная основных производственных рабочих, определяется в зависимости от трудоемкости, сложности и действующей формы оплаты труда, руб.;

 $3_{\text{доп}}$ — заработная плата дополнительная основных производственных рабочих, расходуется на оплату отпусков, отдельных видов премирования, пособия для уходящим в армию, выплат государственных и общественных обязанностей, руб.;

 $C_{\text{в}}$ — страховые взносы основных производственных рабочих (в Φ CC), руб.;

 $H_{\text{цех}}$ — накладные расходы цеховые, расходуются на амортизацию оборудования цеха, заработную плату всех работников цеха (исключая основных производственных рабочих), ЖКХ, текущий и капитальный ремонт помещений цеха, руб.;

 $H_{\text{зав}}$ — накладные расходы завода, расходуются на амортизацию общезаводского оборудования, заработную плату всех работников завода (исключая работников цехов), ЖКХ, текущий и капитальный ремонт здания завода, аренду, отчисления вышестоящим организациям, руб.;

 ${\rm B}_{\rm np}$ — внепроизводственные расходы, расходуются рекламу, упаковку, командировки, презентации новых разработок, руб.

В связи с высокой стоимостью оборудования для программиста, необходимостью быстрой амортизации и большим объемом потребляемой электроэнергии формула приобретает вид (4.3).

$$C = 3_{\text{осн}} + 3_{\text{доп}} + C_{\text{в}} + A + 3 + H_{\text{цех}} + H_{\text{зав}} + B_{\text{пр}}, \quad \#(4.3)\#$$

где: А – сумма амортизации оборудования, руб.;

Э – плата за потребленную электроэнергию, руб.

Для определения себестоимости решения задачи необходимо, прежде всего, найти трудоемкость решения задачи.

Трудоемкость — это сумма затрат труда (по времени), необходимых для изготовления единицы продукции, которая предназначена для решения разработки программы в соответствии с содержанием задания.

Трудоемкость рассматривается как сумма затрат времени на разных этапах решения задачи. Общая трудоемкость рассчитывается по формуле (4.4).

$$T_{o} = T_{H} + T_{a} + T_{6c} + T_{\Pi} + T_{OT} + T_{A} + T_{Mp} + T_{9BM}, (4.4)$$

где Т_о – трудоемкость общая, час;

Т_и – затраты труда на изучение материала, описание задачи, час;

Та – затраты труда на разработку алгоритмов решения задачи, час;

 $T_{\text{бc}}$ – затраты труда на разработку блок-схем алгоритма программы, час:

Т_п – затраты труда на программирование, час;

 $T_{\text{от}} -$ затраты труда на отладку программы, час;

 $T_{\mbox{\tiny $\rm I$}}$ – затраты на оформление документации, час;

Тмр – затраты труда на машинно-ручные работы, час;

Т_{эвм} – время машинного счета на ЭВМ, час.

$$T_{\text{\tiny M}} = \frac{Q}{B*K_{\text{\tiny KB}}} * \beta, \qquad (4.5)$$

где Q — предполагаемое число программных команд данной стадии разработки;

 β — коэффициент, учитывающий качество описания задачи, равный 1,3 по данным предприятия;

В – скорость программиста, количество команд в час;

 $K_{\mbox{\tiny KB}}$ — коэффициент квалификации исполнителя, равный 0,8 по данным предприятия.

$$T_{\rm Mp} = \frac{t}{3600}$$
, (4.6)

где t – время ввода информации, сек.

$$t = \frac{C*1,5}{4},$$
 (4.7)

где С – объем программы в символах

Расчет затрат труда на этапе машинного времени Время машинного счета на ЭВМ вычисляется по формуле (4.8).

$$T_{\text{3BM}} = t_{\text{BB}} + t_{\text{BЫB}} + t_{\text{CY}}, (4.8).$$

где t_{BB} – время ввода, час;

t_{выв} – время вывода, час;

 t_{cq} – время счета, час.

По статистическим данным Тэвм = 0.02 часа.

$$3_{\text{OCH}} = C_{\text{y}} * T_{\text{o}}, (4.9).$$

где $C_{\rm q}$ – часовая тарифная ставка, руб.; $T_{\rm o}$ – общая трудоемкость решения задачи, час.

Дополнительная заработная плата $(3_{\text{доп}})$ равна 80% от основной заработной платы по данным предприятия, (4.10).

 $H_{\text{цех}}$ — накладные расходы цеховые определяются в процентном отношении от основной зарплаты, составляют 200% по данным предприятия, (4.11).

 ${
m H_{\tiny 3aB}}$ — накладные расходы определяются в процентном отношении от основной зарплаты и завода и составляют 100% по данным предприятия, (4.12).

 $B_{\text{пр}}$ — внепроизводственные расходы составляют 10% от стоимости заводской (производственной) себестоимости, (4.13).