Data Communication Networks, Lab #3

Instructor: Dr. MohammadReza Pakravan

MAC Sublayer Simulation Using NS3

على فتحى ٩٤١٠٩٢٠٥

مقدمه:

بخش ۲.۱: نمونه اجرای کد نوشته در صورت سوال، در کامپیوتر من بدین صورت است:

```
wutils.py
                                                                                                                wutils.pyc
CHANGES.html
                  RELEASE_NOTES
                                     contrib
                                                                                              waf-tools
                                                                           utils
LICENSE
                  VERSION
                                                        test.py
                                                                           utils.py
                                                                                              waf.bat
Makefile
                                     examples
                                                        testpy-output
                                                                          utils.pyc
Macintoshs-MacBook-Pro:ns-3-dev macintosh$ sudo ./waf --run "scratch/ns3Test --a=2 --b=5"
Waf: Entering directory `/usr/local/bin/ns-3-allinone/ns-3-dev/build
Waf: Leaving directory `/usr/local/bin/ns-3-allinone/ns-3-dev/build'
Build commands will be stored in build/compile_commands.json
 build' finished successfully (11.510s)
  + b = 7Macintoshs-MacBook-Pro:ns-3-dev macintosh$
```

چهار رقم سمت راست شماره دانشجویی من، ۹۲۰۵ است لذا Base Address را برابر 19.20.5.0 قرار میدهم. همچنین نرخ های ترافیک بر اساس شماره دانشجویی من بدین صورت خواهد بود:

•
$$16 + \frac{ab}{10}$$
 Kbps = $16 + 94/10 = 25.4$ Kbps

•
$$32 + \frac{bc}{10}$$
 Kbps = $32 + 41/10 = 36.1$ Kbps

•
$$64 + \frac{cd}{10}$$
 Kbps = $64 + 10/10 = 65.0$ Kbps

•
$$128 + \frac{de}{10}$$
 Kbps = $128 + 09/10 = 128.9$ Kbps

•
$$256 + \frac{ef}{10}$$
 Kbps = $256 + 92/10 = 265.2$ Kbps

•
$$512 + \frac{fg}{10}$$
 Kbps = $512 + 20/10 = 514$ Kbps

•
$$1024 + \frac{gh}{10}$$
 Kbps = $1024 + 05/10 = 1024.5$ Kbps

```
توضيح API كد:
```

```
1) توپولوژى:
```

بر اساس خواسته سوال، توپولوژی به شکل زیر است:

که در واقع همان CSMA است (چیزی که از این پروتکل استفاده می کند. تفاوتی در دستورات ندارد).

2) ساختن Node ها

بصورت زیر، به کمک NodeContainer، ۸ نقطه برای استفاده از این شبکه تعریف می کنیم:

```
uint32_t nCsma = 8;
NodeContainer csmaNodes;
csmaNodes.Create (nCsma);
```

3) ساختن Channel

به کمک CsmaHelper، کانال را تعریف کرده و ویژگیهای تاخیر و DataRate آن را مشخص میکنیم:

```
CsmaHelper csma;
csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("1024Kbps"));
csma.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms"));
```

انال دستگاهها و Install کردن نقاط روی کانال 4

به کمک NetDeviceContainer ، این کار را انجام می دهیم:

NetDeviceContainer csmaDevices;
csmaDevices = csma.Install (csmaNodes);

5) ساختن پروتکل اینترنت

پروتکل اینترنت را به کمکInternetStackHelper ، روی نقاط شبکه قرار میدهیم:

```
InternetStackHelper stack;
stack.Install (csmaNodes);
```

6) ساختن IPv4 براى ارتباط نقاط شبكه

در اینجا Net Mask (آدرسهای معتبر در این شبکه) و Base Address را به کمک Ipv4AddressHelper تعیین می کنیم. سپس آن را به لایه پایین تر (Device) ها) assign می کنیم.

```
Ipv4AddressHelper address;
address.SetBase ("19.20.5.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer csmaInterfaces;
csmaInterfaces = address.Assign (csmaDevices);
```

7) آماده کردن Server ها برای دریافت بستهها

از Echo UDP استفاده می کنیم. برای ارتباطها، همگی از Port شماره ۹ استفاده می کنیم (پورت شماره ۹، درواقع ویژگی زیر را دارد:

Service Name and Transport Protocol Port Number Registry

Service Name	Port Number	Transport Protocol
	8	udp
discard	9	tcp
discard	9	udp
discard	9	sctp

و Discard Protocol در واقع یک سرویس روی Internet Protocol تعریف شده در RFC 863 برای اعمال testing ، measurement ، debugging و measurement ، debugging است).

سپس سرور را روی اپلیکیشن (ApplicationContainer) راهاندازی مینماییم. زمان فعالیت سرور را نیز از زمان ۱ تا ۱۵ ثانیه در نظر می گیریم.

```
endTime = Seconds (15.0);
UdpEchoServerHelper echoServer5 (9);
UdpEchoServerHelper echoServer6 (9);
UdpEchoServerHelper echoServer3 (9);
UdpEchoServerHelper echoServer4 (9);
ApplicationContainer serverApps5 = echoServer5.Install (csmaNodes.Get (4));
serverApps5.Start (Seconds (1.0));
serverApps5.Stop (endTime);
ApplicationContainer serverApps6 = echoServer6.Install (csmaNodes.Get (5));
serverApps6.Start (Seconds (1.0));
serverApps6.Stop (endTime);
ApplicationContainer serverApps3 = echoServer3.Install (csmaNodes.Get (2));
serverApps3.Start (Seconds (1.0));
serverApps3.Stop (endTime);
ApplicationContainer serverApps4 = echoServer4.Install (csmaNodes.Get (3));
serverApps4.Start (Seconds (1.0));
serverApps4.Stop (endTime);
```

اینجا هم از Echo UDP استفاده می کنیم و آن را روی اپلیکیشن (ApplicationContainer) نصب مینماییم. پورتها در اینجا نیز شماره ۹ هستند (دقت شود شماره متغیر ها یکی کمتر از عدد واقعی نقاط است زیرا اندیسها از ۰ شروع می شوند).

```
maxPackets = UintegerValue (2000);
interval = TimeValue (Seconds (0.315));
UdpEchoClientHelper echoClient1 (csmaInterfaces.GetAddress (4), 9);
echoClient1.SetAttribute ("MaxPackets", maxPackets);
echoClient1.SetAttribute ("Interval", interval);
echoClient1.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));
UdpEchoClientHelper echoClient2 (csmaInterfaces.GetAddress (5), 9);
echoClient2.SetAttribute ("MaxPackets", maxPackets);
echoClient2.SetAttribute ("Interval", interval);
echoClient2.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));
UdpEchoClientHelper echoClient7 (csmaInterfaces.GetAddress (2), 9);
echoClient7.SetAttribute ("MaxPackets", maxPackets);
echoClient7.SetAttribute ("Interval", interval);
echoClient7.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));
UdpEchoClientHelper echoClient8 (csmaInterfaces.GetAddress (3), 9);
echoClient8.SetAttribute ("MaxPackets", maxPackets);
echoClient8.SetAttribute ("Interval", interval);
echoClient8.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));
ApplicationContainer clientApps1 = echoClient1.Install (csmaNodes.Get (0));
clientApps1.Start (Seconds (2.0));
clientApps1.Stop (endTime);
ApplicationContainer clientApps2 = echoClient2.Install (csmaNodes.Get (1));
clientApps2.Start (Seconds (2.0));
clientApps2.Stop (endTime);
ApplicationContainer clientApps7 = echoClient7.Install (csmaNodes.Get (6));
clientApps7.Start (Seconds (2.0));
clientApps7.Stop (endTime);
ApplicationContainer clientApps8 = echoClient8.Install (csmaNodes.Get (7));
clientApps8.Start (Seconds (2.0));
clientApps8.Stop (endTime);
```

در اینجا چند نکته درباره Attribute ها وجود دارد. نرخ ترافیک به عنوان ورودی به برنامه داده می شود. برای آن که مدل استاندارد باشد، سایز packet ها را برابر و همه را 1024 Byte یا 1 KByte می گیریم (زیرا اندازه packet ها معمولا بر اساس استاندارد تعیین باشد، سایز packet ها را برابر و همه را 1024 Byte یا Interval باید بر اساس نرخ ترافیک تعیین شود. ترافیک هر Client می شود و بسته به نرخ ترافیک تغییر نمی کند). در نتیجه Interval باید بر اساس نرخ ترافیک تعیین شود. ترافیک هر packet مستقلا باید برابر با عدد خواسته شده در صورت سوال باشد (که در مقدمه محاسبه شده است). این عدد برابر نسبت سایز packet به BitRate باید برای BitRate باید برای مقدار برای آن مقدار برای آن مقدار برای آن است و سورت است:

{[Traffic, Interval] = [25.4Kbps, 314.96ms], [36.1Kbps, 221.6ms], [65.0Kbps, 123.077ms], [128.9Kbps, 62.06ms], [265.2Kbps, 30.166ms], [514.0Kbps, 15.56ms], [1024.5Kbps, 7.809ms]}

پس، maxPackets را مناسب است عددی بگیریم که همه این مقادیر، در بازه ۱۵ ثانیهای ارسال جا شوند، و مقدار ۲۰۰۰ برای این مهم خوب است (حدود ۱۹۰۰ بسته در ۱۵ ثانیه، در بازههای ۷۸۰۹ میلی ثانیهای ارسال میشوند). نکته: این که در کدام نرخ ترافیک هستیم، در ورودی با یک عدد بین ۱ تا ۷ مشخص میشود. در این باره توضیح داده میشود.

9) تعیین فایلهای خروجی

در انتها، سه نوع خروجی نیز برای کد محاسبه می گردد؛ pcap ، .tr. و دو نوع فایل xml. . کاربری هر کدام مشخص است و در بخش خروجیها نتایجشان مرور میشود.

```
std::string modeStr;
modeStr = std::to_string(modeNumber);
std::string fileName = "HW3/HW3 94109205 Mode" + modeStr;
csma.EnablePcapAll (fileName);
AsciiTraceHelper asciiTraceHelper;
Ptr<OutputStreamWrapper> stream = asciiTraceHelper.CreateFileStream(fileName+".tr");
csma.EnableAsciiAll(stream);
AnimationInterface animationInterface(fileName+".xml");
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (0), 50, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (1), 100, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (2), 150, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (3), 200, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (4), 250, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (5), 300, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (6), 350, 200);
animationInterface.SetConstantPosition (csmaNodes.Get (7), 400, 200);
animationInterface.EnableIpv4RouteTracking(fileName+".xml"
                                            Time (Seconds (1.0)),
                                            Time (endTime),
                                            Time (Seconds (5.0));
```

یک نقطه لازم به ذکر است، برای انجام محاسبات delay و throughput از یک کتابخانه دیگر به نام flowMonitorHelper و throughput از یک کتابخانه دیگر به نام میشود. همچنین استفاده شده است (ایده انجام این کار توسط بقیه افراد کلاس پیدا شده که با این کلاس، محاسبات دستی ساده تر میشود. همچنین در کدهای معمول نوشته شده در سایتهای مختلف نیز برای محاسبه delay و throughput از همین کتابخانه استفاده شده است.) نحوه استفاده از آن نیز در زیر آمده است:

Usage

The module usage is extremely simple. The helper will take care of about everything.

The typical use is:

```
// Flow monitor
Ptr<FlowMonitor> flowMonitor;
FlowMonitorHelper flowHelper;
flowMonitor = flowHelper.InstallAll();
Simulator::Stop (Seconds(stop_time));
Simulator::Run ();
flowMonitor->SerializeToXmlFile("NameOfFile.xml", true, true);
```

درباره ورودی دادن و اجرا:

كدها با دستور زير اجرا ميشوند:

Macintoshs-MacBook-Pro:HW3 macintosh\$ sudo ./waf --run "scratch/csma --modeNumber=3"

و می گوید برنامه با کدام نرخ ارسال کار کند؛ که عددی بین ۱ متناظر با نرخ 25.4Kbps و ۷ متناظر با نرخ 1024.5Kbps است. برای تکلیف نیز با هر ۷ مقدار برنامه اجرا شده و نتایج در فولدر خروجی آمده است.

درباره خروجی کد:

نمونه اعداد چاپ شده در terminal به صورت زیر است:


```
At time 14.483s client received 1024 bytes from 19.20.5.4 port 9
At time 14.6312s client sent 1024 bytes to 19.20.5.6 port 9
At time 14.6312s client sent 1024 bytes to 19.20.5.7 port 9
At time 14.6312s client sent 1024 bytes to 19.20.5.4 port 9
At time 14.6312s client sent 1024 bytes to 19.20.5.5 port 9
At time 14.6416s server received 1024 bytes from 19.20.5.1 port 49153
At time 14.6416s server sent 1024 bytes to 19.20.5.1 port 49153
At time 14.6519s client received 1024 bytes from 19.20.5.6 port 9
At time 14.6729s server received 1024 bytes from 19.20.5.8 port 49153
At time 14.6729s server sent 1024 bytes to 19.20.5.8 port 49153
At time 14.6833s client received 1024 bytes from 19.20.5.5 port 9
At time 14.694s server received 1024 bytes from 19.20.5.7 port 49153
At time 14.694s server sent 1024 bytes to 19.20.5.7 port 49153
At time 14.7044s client received 1024 bytes from 19.20.5.4 port 9
At time 14.8528s client sent 1024 bytes to 19.20.5.6 port 9
At time 14.8528s client sent 1024 bytes to 19.20.5.7 port 9
At time 14.8528s client sent 1024 bytes to 19.20.5.4 port 9
At time 14.8528s client sent 1024 bytes to 19.20.5.5 port 9
At time 14.8632s server received 1024 bytes from 19.20.5.1 port 49153
At time 14.8632s server sent 1024 bytes to 19.20.5.1 port 49153
At time 14.8735s client received 1024 bytes from 19.20.5.6 port 9
At time 14.8841s server received 1024 bytes from 19.20.5.8 port 49153
At time 14.8841s server sent 1024 bytes to 19.20.5.8 port 49153
At time 14.8945s client received 1024 bytes from 19.20.5.5 port 9
At time 14.9153s server received 1024 bytes from 19.20.5.7 port 49153
At time 14.9153s server sent 1024 bytes to 19.20.5.7 port 49153
At time 14.9257s client received 1024 bytes from 19.20.5.4 port 9
```

فایلهای خروجی نمونه برای اجرای modeNumber=3 نیز برای مثال، به فرمتهای زیر هستند:

که کاربری آنها از پسوندشان مشخص است.

نمونه خروجي Pcap:

یک نمونه از این خروجی را با Wireshark باز کرده و نمایش می دهیم:



که ارتباط نقاط ۲ و ۶ را نشان می دهد (ملاحظه می شود در بسته ها information خاصی وجود ندارد).

نمونه خروجی xml (برای AnimationInterface):

ابتدای یک نمونه از این خروجی به فرمت زیر است:

```
HW3_94109205_Mode_4.xml
HW3_94109205_Mode_4.xml > f <anim ver="netanim-3.108" filetype="routing" >
  1 <anim ver="netanim-3.108" filetype="routing" >
  2 <rt t="1" id="0" info="Node: 0, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4ListRouting table
     Priority: 0 Protocol: ns3::Ipv4StaticRouting
  4 Node: 0, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4StaticRouting table
                                             Flags Metric Ref
  5 Destination Gateway
                              Genmask
                                                                  Use Iface
  6 127.0.0.0
                   0.0.0.0
                                 255.0.0.0
                                                U
                                                  0 -
                                 255.255.255.0 U
                                                     0
  7 19.20.5.0
                  0.0.0.0
      Priority: -10 Protocol: ns3::Ipv4GlobalRouting
 10 Node: 0, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4GlobalRouting table
 11 Destination Gateway
                           Genmask Flags Metric Ref
                  0.0.0.0
                                255.255.255.0 U
 12 19.20.5.0
 13
 15 <rt t="1" id="1" info="Node: 1, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4ListRouting table
    Priority: 0 Protocol: ns3::Ipv4StaticRouting
 17 Node: 1, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4StaticRouting table
                             Genmask
                                             Flags Metric Ref
 18 Destination
                  Gateway
                                                                  Use Iface
 19 127.0.0.0
                   0.0.0.0
                                 255.0.0.0
                                               U 0 -
 20 19.20.5.0
                  0.0.0.0
                                 255.255.255.0 U
                                                     0
 21
     Priority: -10 Protocol: ns3::Ipv4GlobalRouting
 23 Node: 1, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4GlobalRouting table
                           Genmask Flags Metric Ref
 24 Destination Gateway
                                                                  Use Iface
                                 255.255.255.0 U
 25 19.20.5.0
                   0.0.0.0
 26
 28 <rt t="1" id="2" info="Node: 2, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4ListRouting table
     Priority: 0 Protocol: ns3::Ipv4StaticRouting
 30 Node: 2, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4StaticRouting table
 31 Destination Gateway
                                Genmask
                                             Flags Metric Ref
                                                                  Use Iface
                                              U 0 -
 32 127.0.0.0
                   0.0.0.0
                                 255.0.0.0
                                 255.255.255.0 U
 33 19.20.5.0
                  0.0.0.0
                                                     0
 34
      Priority: -10 Protocol: ns3::Ipv4GlobalRouting
 36 Node: 2, Time: +1.0s, Local time: +1.0s, Ipv4GlobalRouting table
 37 Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref
                                                                 Use Iface
                                255.255.255.0 U
 38 19.20.5.0
                 0.0.0.0
 39
 40 "/>
```

نمونه خروجی xml (برای FlowMonitor):

ابتدای یک نمونه از این خروجی به فرمت زیر است:

```
<?xml version="1.0" ?>
<FlowMonitor>
  <FlowStats>
    <Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+2000000000.0ns" timeFirstRxPacket="+2070168375.0ns"</pre>
        timeLastTxPacket="+14971379570.0ns" timeLastRxPacket="+14997280000.0ns" delaySum="+703187750650.0ns"
        jitterSum="+8451516964.0ns" lastDelay="+7718230175.0ns" txBytes="453412" rxBytes="185152"
        txPackets="431" rxPackets="176" lostPackets="0" timesForwarded="0">
      <delayHistogram nBins="7728" >
        <bin index="70" start="0.07" width="0.001" count="1" />
        <bin index="123" start="0.123" width="0.001" count="1" />
        <bin index="165" start="0.165" width="0.001" count="1" />
        <bin index="208" start="0.208" width="0.001" count="1" />
        <bin index="210" start="0.21" width="0.001" count="1" />
        <bin index="284" start="0.284" width="0.001" count="1" />
        <bin index="294" start="0.294" width="0.001" count="1" />
        <bin index="317" start="0.317" width="0.001" count="1" />
        <bin index="339" start="0.339" width="0.001" count="1" />
        <bin index="371" start="0.371" width="0.001" count="1" />
        <bin index="466" start="0.466" width="0.001" count="1" />
        <bin index="509" start="0.509" width="0.001" count="1" />
        <bin index="585" start="0.585" width="0.001" count="1" />
        <bin index="691" start="0.691" width="0.001" count="1" />
        <bin index="849" start="0.849" width="0.001" count="1" />
```


محاسبات رسم نمودار:


همانطور که اشاره شد، از یک روش ساده تر برای بدست آوردن نمودار استفاده می شود. به طور کلی سه راه وجود دارد:

- 1 مشاهده بستههای ارسالی و زمان آنها در Wireshark و محاسبه دستی مقادیر خواسته شده
- نوشتن یک کد متلب برای استخراج دادهها از فایل tr و انجام محاسبات روی آن و بدست آوردن مقادیر خواسته شده -2
 - FlowMinitor برای xml (برای throughput (برای rxPackets) (برای rxPackets) که فایل 3 (طالبیه کوره است.

که از روش سوم استفاده می کنیم و با نوشتن کدی ساده نمودارهای مربوطه را رسم می کنیم که در ادامه می آیند. این کد در فولدر تمرین آمده است (با script به نام dn_plotter و تابعی به نام stc2atr).

رسم نمودار و تحلیل آن: نمودار ها به شکل زیر اند:





درمورد تاخير انتظار داريم با شلوغ شدن كانال بيشتر شود. رابطه تاخير ALOHA بصورت زير است:


$$E[T_{ALOHA}] = X + t_{prop} + (e^{2G} - 1)(X + 2t_{prop} + B)$$

و اگر بصورت خیلی حدودی بگوییم به CSMA شبیه است، مشخص است که با افزایش بار شبکه فرم افزایشی دارد. در اینجا البته هم داده کم است و هم تعداد نقاط قابل توجه نیست پس رابطه ما دقیقا بصورت نمایی ظاهر نمیشود؛ اما فرم صعودی خود را دارد.

در مورد throughput نیز انتظار داریم در ابتدا افزایش و سپس کاهش یابد زیرا اگر شباهت آن با ALOHA را در نظر بگیریم، برای آن داریم:

Throughput $\approx Efficiency = Ge^{-G}$

و در واقع CSMA یک 1-persistent است:



که به دلیل محدودیتهای گفته شده، نمودار خیلی دقیق نیست اما به خوبی رفتار بالا را نشان میدهد، و بهترین عملکر و بازدهی آن در حدود مقدار 128Kbps است.

****** پایان گزارش ******