Universidad de Palermo Producción Digital 2


FLEXBOX

Tradicionalmente, en CSS se ha utilizado el posicionamiento (static, relative, absolute...), los elementos en línea o en bloque (y derivados) o los **float**, lo que a grandes rasgos no dejaba de ser un sistema de creación de diseños bastante tradicional que no encaja con los retos que tenemos hoy en día (sistemas de escritorio, dispositivos móviles, múltiples resoluciones, etc...).

Flexbox es un sistema de **elementos flexibles** que llega con la idea de olvidar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable, en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente y es más fácil personalizar los diseños.

Conceptos

Para empezar a utilizar **flexbox** lo primero que debemos hacer es conocer algunos de los elementos básicos de este nuevo esquema, que son los siguientes:



- **Contenedor**: Existe un elemento padre que es el contenedor que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y adaptables.
- **İtem**: Cada uno de los hijos flexibles que tendrá el contenedor en su interior.
- **Eje principal**: Los contenedores flexibles tendrán una orientación principal específica. Por defecto, es en horizontal (fila).
- **Eje secundario**: De la misma forma, los contenedores flexibles tendrán una orientación secundaria, perpendicular a la principal. Si la principal es en horizontal, la secundaria será en vertical, y viceversa.

Imaginemos el siguiente escenario:

Para activar el modo **flexbox** hay que utilizar sobre el elemento contenedor la propiedad display que vimos en un capítulo previo, y especificar el valor **flex** o **inline-flex** dependiendo de como queramos que se comporte el contenedor: si como un elemento en línea, o como un elemento en bloque.

Tipo de elemento	Descripción
inline-flex	Establece un contenedor de ítems flexible en línea, de forma equivalente a inline-block.
flex	Establece un contenedor de ítems flexible en bloque, de forma equivalente a block.

Por defecto, y sólo con esto, observaremos que los elementos se disponen todos sobre una misma línea. Esto ocurre porque estamos utilizando el modo **flexbox** y estaremos trabajando con ítems flexibles básicos, garantizando que no se desbordarán ni mostrarán los problemas que tienen los porcentajes sobre elementos que no utilizan flexbox.

Dirección de los ejes

Existen dos propiedades principales para manipular la dirección y comportamiento de los ítems a lo largo del eje principal del contenedor. Son las siguientes:

Propiedad	Valor	Significado
flex-direction:	row row-reverse column column-reverse	Cambia la orientación del eje principal.
flex-wrap:	nowrap wrap wrap-reverse	Evita o permite el desbordamiento (multilinea).

Mediante la propiedad flex-direction podemos modificar la dirección del **eje principal** del contenedor para que se oriente en horizontal (por defecto) o en vertical. Además, también podemos incluir el sufijo -reverse para indicar que coloque los ítems en orden inverso.

Valor	Descripción
row	Establece la dirección del eje principal en horizontal.
row-reverse	Establece la dirección del eje principal en horizontal (invertido).
column	Establece la dirección del eje principal en vertical.
column-reverse	Establece la dirección del eje principal en vertical (invertido).

Esto nos permite tener un control muy alto sobre el orden de los elementos en una página. Veamos la aplicación de estas propiedades sobre el ejemplo anterior, para modificar el flujo del eje principal del contenedor:

```
ccs #contenedor {
   background: #CCC;
   display: flex;
   flex-direction: column;
}

.item {
   background: #777;
}
```

Por otro lado, existe otra propiedad llamada flex-wrap con la que podemos especificar el comportamiento del contenedor respecto a evitar que se desborde (nowrap, valor por defecto) o permitir que lo haga, en cuyo caso, estaríamos hablando de un **contenedor flexbox multilinea**.

Valor	Descripción
nowrap	Establece los ítems en una sola línea (no permite que se desborde el contenedor).
wrap	Establece los ítems en modo multilínea (permite que se desborde el contenedor).
wrap-reverse	Establece los ítems en modo multilínea, pero en dirección inversa.

Teniendo en cuenta estos valores de la propiedad flex-wrap, podemos conseguir cosas como la siguiente:

```
#contenedor {
   background: #CCC;
   display: flex;
   width: 200px;
   flex-wrap: wrap; /* Comportamiento por defecto: nowrap */
}

.item {
   background: #777;
   width: 50%;
}
```

En el caso de especificar **nowrap** (u omitir la propiedad flex-wrap) en el contenedor, los 3 ítems se mostrarían en una misma línea del contenedor. En ese caso, cada ítem debería tener un 50% de ancho (o sea, 100px de los 200px del contenedor). Un tamaño de **100px** por ítem, sumaría un total de **300px**, que no cabrían en el contenedor

de **200px**, por lo que **flexbox** reajusta los ítems flexibles para que quepan todos en la misma línea, manteniendo las mismas proporciones.

Sin embargo, si especificamos **wrap** en la propiedad flex-wrap, lo que permitimos es que el contenedor se pueda desbordar, pasando a ser un contenedor **multilínea**, que mostraría el **ítem 1 y 2** en la primera linea (con un tamaño de 100px cada uno) y el **ítem 3** en la línea siguiente, dejando un espacio libre para un posible **ítem 4**.

Atajo: Dirección de los ejes

Recuerda que existe una propiedad de atajo (short-hand) llamada flex-flow, con la que podemos resumir los valores de las propiedades flex-direction y flex-wrap, especificándolas en una sola propiedad y ahorrándonos utilizar las propiedades concretas:

```
#contenedor {
   /* flex-flow: <flex-direction> <flex-wrap>; */
   flex-flow: row wrap;
}
```

Propiedades de alineación de ítems

Ahora que tenemos un control básico del contenedor de estos ítems flexibles, necesitamos conocer las propiedades existentes dentro de flexbox para disponer los ítems dependiendo de nuestro objetivo. Vamos a echar un vistazo a cuatro propiedades interesantes para ello:

Propiedad	Valor	Actúa sobre
justify-content:	flex-start flex-end center space-between space-around	Eje principal
align-content:	flex-start flex-end center space-between space-around stretch	Eje principal
align-items:	flex-start flex-end center stretch baseline	Eje secundario
align-self:	auto flex-start flex-end center stretch baseline	Eje secundario

De esta pequeña lista, nos centraremos en la primera y la tercera propiedad, que son las más importantes (las otras dos son casos particulares que explicaremos más adelante):


- justify-content: Se utiliza para alinear los ítems del eje principal (por defecto, el horizontal).
- align-items: Usada para alinear los ítems del eje secundario (por defecto, el vertical).

Sobre el eje principal

La primera propiedad, justify-content, sirve para colocar los ítems de un contenedor mediante una disposición concreta a lo largo del **eje principal**:

Valor	Descripción
flex-start	Agrupa los ítems al principio del eje principal.
flex-end	Agrupa los ítems al final del eje principal.
center	Agrupa los ítems al centro del eje principal.
space-between	Distribuye los ítems dejando (el mismo) espacio entre ellos.
space-around	Distribuye los ítems dejando (el mismo) espacio a ambos lados de cada uno de ellos.

Con cada uno de estos valores, modificaremos la disposición de los ítems del contenedor donde se aplica, pasando a colocarse como se ve en la imagen siguiente (nótense las diferentes tonalidades azules para indicar las posiciones de cada ítem):




Una vez entendido este caso, debemos atender a la propiedad align-content, que es un caso particular del anterior. Nos servirá cuando estemos tratando con un contenedor flex multilinea, que es un contenedor en el que los ítems no caben en el ancho disponible, y por lo tanto, el eje principal se divide en múltiples líneas.

De esta forma, align-content servirá para alinear cada una de las líneas del contenedor multilinea. Los valores que puede tomar son los siguientes:

Valor	Descripción
flex-start	Agrupa los ítems al principio del eje principal.
flex-end	Agrupa los ítems al final del eje principal.
center	Agrupa los ítems al centro del eje principal.
space-between	Distribuye los ítems desde el inicio hasta el final.
space-around	Distribuye los ítems dejando el mismo espacio a los lados de cada uno.
stretch	Estira los ítems para ocupar de forma equitativa todo el espacio.

Con estos valores, vemos como cambiamos la disposición en vertical (porque partimos de un ejemplo en el que estamos utilizando flex-direction: row, y el eje principal es horizontal) de los ítems que están dentro de un contenedor multilinea.



En el ejemplo siguiente, veremos que al indicar un contenedor de **200 píxels de alto** con ítems de **50px** de alto y un **flex-wrap** establecido para tener contenedores multilinea, podemos utilizar la propiedad align-content para alinear los ítems de forma vertical de modo que se queden en la zona inferior del contenedor:

```
#contenedor {
   background: #CCC;
   display: flex;
   width: 200px;
   height: 200px;

   flex-wrap: wrap;
   align-content: flex-end;
}


.item {
   background: #777;
   width: 50%;
   height: 50px;
}
```

Sobre el eje secundario

La otra propiedad importante de este apartado es align-items, que se encarga de alinear los ítems en el eje secundario del contenedor. Hay que tener cuidado de no confundir align-content con align-items, puesto que el primero actúa sobre cada una de las líneas de un contenedor multilinea (no tiene efecto sobre contenedores de una sola línea), mientras que align-items lo hace sobre la línea actual. Los valores que puede tomar son los siguientes:

Valor	Descripción
flex-start	Alinea los ítems al principio del eje secundario.
flex-end	Alinea los ítems al final del eje secundario.
center	Alinea los ítems al centro del eje secundario.
stretch	Alinea los ítems estirándolos de modo que cubran desde el inicio hasta el final del contenedor.
baseline	Alinea los ítems en el contenedor según la base del contenido de los ítems del contenedor.

Por otro lado, la propiedad align-self actúa exactamente igual que align-items, sin embargo es la primera propiedad de flexbox que vemos que se utiliza sobre un ítem hijo específico y no sobre el elemento contenedor. Salvo por este detalle, funciona exactamente igual que align-items.



Gracias a ese detalle, align-self nos permite cambiar el comportamiento de alignitems y sobreescribirlo con comportamientos específicos para ítems concretos que no queremos que se comporten igual que el resto. La propiedad puede tomar los siguientes valores:

Valor	Descripción
flex-start	Alinea los ítems al principio del contenedor.
flex-end	Alinea los ítems al final del contenedor.
center	Alinea los ítems al centro del contenedor.
stretch	Alinea los ítems estirándolos al tamaño del contenedor.
baseline	Alinea los ítems en el contenedor según la base de los ítems.
auto	Hereda el valor de align-items del padre (o si no lo tiene, stretch).

Si se especifica el valor **auto** a la propiedad align-self, el navegador le asigna el valor de la propiedad align-items del contenedor padre, y en caso de no existir, el valor por defecto: **stretch**.