
Examen de Redes de Comunicación I - Evaluación presencial – 22 de octubre de 2018

Pregunta acertada +1, Pregunta fallada -0.25, Pregunta en blanco 0

MODELO - PONGA EL MODELO EN HOJA DE RESPUESTAS, EL CURSO Y GRUPO NO

1.- La entrada de la tabla de rutas que contiene la ruta por defecto (default) del PC 10.0.0.1 es (subred destino, interfaz, próximo salto)



- 2.- ¿Cuál de los siguientes servicios exige más en términos de ancho de banda de la red?
 - a. La consulta online del saldo de una cuenta bancaria a través de la web
 - b. Visualizar una película de dos horas de duración desde un proveedor de video bajo demanda (MovistarPlus, Netflix, etc)
 - c. Enviar un mensaje de texto a través de un proveedor de servicio de mensajería (Whatsapp, etc)
 - d. La realización de una compra en un portal de comercio electrónico
- 3.- Todos los routers de la Internet
 - a. Tienen sólo nivel físico y de enlace
 - b. Tienen sólo nivel físico
 - c. Tienen nivel de enlace WIFI
 - (d.) Tienen nivel físico, de enlace y de red
- 4.- ¿Cuántos bytes tiene una dirección MAC?
 - a. Cinco
 - (b.) Seis
 - c. Cuatro

d. Tres

- 5.- Un punto neutro de interconexión
 - a. Se usa exclusivamente para interconectar redes de campus universitarios
 - b. Es el punto donde termina, típicamente, la fibra que sale de los hogares
 - (c.) Sirve para que las operadoras puedan intercambiar tráfico a través del mismo
 - d. Funciona únicamente en días laborables
- 6.- Supongamos que de Madrid a París tengo una distancia, en recorrido de fibra óptica, de 2000 kilómetros, atravesando varios routers:
 - (a) El retardo mínimo que voy a experimentar es de 10 milisegundos
 - b. El retardo máximo que voy a experimentar es de 10 milisegundos
 - c. El retardo medio que voy a experimentar es de 10 milisegundos
 - d. No puede haber jitter

- 5μ s/Icm 2000 = $5.10^{-6}.2000$ = = 10.10^{-3} = 10 ms
- 7.- Una línea de transmisión tiene 1 milisegundo de retardo de propagación y 1 Mbps de ancho de banda, ¿qué tamaño ha de tener un paquete para que el último bit salga del transmisor justo cuando el primer bit llega al receptor?
- a. 500 bitsb. 2000 bits
 - c.) 1000 bits
 - d. 750 bits

- 8.- Para transmitir un paquete desde el campus de la UAM a un servidor de Google tengo que atravesar 7 routers. La dirección MAC origen de los paquetes, en cada salto entre routers:
 - a. Es la misma
 - b.) Es distinta
 - c. Es la misma, e igual a la MAC del ordenador origen
 - d. Es la misma, e igual a la MAC del servidor de Google
- 9.- Las entradas de la caché ARP:
 - a. Siempre son válidas, independientemente del tiempo que transcurra desde que la entrada se metió en la caché ARP
 - b. Solo se usan una vez, para un solo paquete, y se borran a continuación


 Pueden quedarse anticuadas, ya que el host correspondiente a esa entrada puede desaparecer sin previo aviso
 - d. Ninguna de las anteriores es cierta
- 10.- El paquete de nivel 2 que contiene un ARP_RESPONSE lleva como dirección MAC destino:
 - a. La dirección de broadcast FF:FF:FF:FF:FF
 - (b.) La MAC origen del paquete de nivel 2 que llevaba el ARP_REQUEST
 - c. La MAC origen del terminal que manda el ARP_RESPONSE
 - d. La MAC destino del terminal que manda el ARP_RESPONSE

1.1. ARQUITECTURA DE INTERNET

La arquitectura general de internet son proveedores de servicio o, en general, operadoras (telefónica, vodafone...) que tienen abonados y les interesa estar interconectadas entre si para que los abonados se puedan comunicar. Existen tres maneras de interconexión entre operadoras:

- PEERING AGREEMENT: enlace directo entre operadoras
- ► PUNTO NEUTRO: las operadoras sitúan, cada una, un router en ese punto de interconexión que conecta a todas con todas.
- DPERADORA DE OPERADORAS: Como Telxius o Cogent. Su funcionalidad es tener a las propias operadoras como clientes.

Dentro de esta arquitectiva han empezado a aparecer nuevos actores como Google o Amazou, que son proveedores de servicio, que a su vez pueden tener peering agreements con operadoras, o estar conectados a puntos neutros de interconexión, estar conectados a operadoras de operadoras.



Vamos a ver ahora como es la ARQUITECTURA DE UNA OPERADA Los abonados de una operadora se pueden conectar con sus router domésticos o dispositivos inalámbricos a una red de acceso (fibra, 30, 46...). Estas redes de acceso tienen un nodo de agregación, que lo que hace es concentrar el tráfico de todos estos usuarios. Por encima de la red de acceso tenemos las redes metropolitarias, normalmente en forma de anillo porque es autoreconfigurable (cada conexión tiene des fibras). Los nodos de agregación se conectan a los routers del anillo metropolitano con redundancia. Por encima del nivel metropolitano, tenemos el nivel troncal, denole les reuters estan fuertemente mallados. Los routers metropolitanos se conectan a dos o a más routers del nivel troncal, aumentando la redundancia según ascendemos. NIVEL TRONCAL "pais" fuertemente mallado NIVEL METROPOLITAN "civdad" redundancia fibra para autoreconfig ≥ redundancia: NIVEL DE ACCESO 36/46/56 "barrio" Fibra .

SEMANA 2

21. ANCHO DE BANDA, RETARDO, JITTER Y PÉRDIDAS

El ANCHO DE BANDA es una velocidad o, si queremos, una tasa a la que le introduzco bits dentro de la red.

De esta manera si tengo B bits y un ancho de banda de C bps, tengo un tiempo de transmisión de B/c.

=0 1º gota

=Tx illima

Tx = B/r C lps

= Tex éltima Tex = B/C C lps

El RETARDO se divide en:

DRETARDO DE PROPAGACIÓN: se origina por recorrer una distancia d a una velocidad de propagación de Vp.

Tp = d/vp; en la práctica suele rondar los 5 us/km


D RETARDO DE CONGESTION: se origina cuando un router hiene mucho tráfico, es decir, está saturado. Entonces los paquetes tendran que esperar a que se transmitan los de adelante.

RETARDO TOTAL = Tprop + Trong

El JITTER es la variabilidad del retardo Por ejemplo, un router a las 4 de la tarde puede estar saturado, pero a las 4 de la mañana este totalmente libre. Se origina un retardo variable que se puede medir como Maxretardo - Minretardo 1 la desviación típica del retardo, etc.

Por ilhimo, cuando los routers se congestionan pueden tirar pa-quetes que quieren ser transmitidos, de fal forma que llegan renos paquetes de los enviados.

PERDÍDAS = $\frac{n^2}{n^2}$ PAQUETES TIRADOS $\frac{n^2}{n^2}$ PAQUETES ENVÍADOS



SEMANA	3
--------	---

3.1. ARQUITECTURA DE CAPAS

Lo que hay que hacer para mandar un paquete extremo a extremo:

1. Transmitir en un cable/fibra/radio.

2. Mandar el paquete a un salto.

3. Enrutar el paquete en varios saltos.

4. Recuperarse frente a pérdidas en los extremos

Estas funcionalidades se organizan en CAPAS:

	<u>-1</u> '	\boldsymbol{o}
4	TRANSPORTE (TRANSPORT)	write (—)
3	RED (NET)	send_net(chark buff, int len, direccion)
2	ENLACE (LINK)	send-lnk(char & buff, int len)
1	FÍSICO (PHYSIC)	ondas electromagnéticas
		" extremo"

TPTE: control extremo a extremo (ciretransmisión?)

RED: enrutamiento

ENLACE: manda el mensaje en un salto

<u>Físico</u>: produce las señales electromagnéticas


RED	(NET)
LINK	LINK
PHY (wifi)	PHY/ (tibra)
(mifi)	(fibra)

En los routers no necesitamos control extremo a extremo, queremos que la arquitectura sea lo mais simple posible IMPORTANTE: Lo más importante es estandanzar la interfaz entre capas (.h) y no su implementación (.c), esto es una arquitectura absierta, permite un cambio en un nivel o capa sin que afecte al resto.

3.2 PROTOCOLOS

XEFINICIÓN: Un PROTOCOLO es un conjunto de mensajes que, enviados en orden entre dos agentes, sirven para que ejecuten una leterminada acción.

Ejemplo: un ordenador se asocia a un punto de acceso (se comunican los níveles de enlace entre los agentes) IDEA: Es necesario organizar como se envían estos mensajes y normalmente, se "pegan" a los datos. (cabeceras)



4.1. DIRECCIONES DE NIVEL DE RED (IP) Y ENLACE (NAC)

Direcciones DE RED (publicar): IP

Una dirección IP tiene 32 bits a.b.c.d

donde a, b, c, d ∈ [0, 255]

Las direcciones IP son únicas en la internet, que identifican una interfaz de un host o un router

Las IP's se organizan jerárquicamente en subredes. Se puede identificar un prefijo dentro de la dirección IP, que identifica la subred.


150.x.x.x = 2²⁴ direcciónes.


Ambito global


DIRECCIONES DE ENLACE: DIRECCIONES ETHERNET (MAC) Son direcciones de 48 bits 6x8 a:b:c:d:e:f a, b, c, d, e, f ∈ [00, FF] Oxh 00:01:02:03:04:05

Son también direcciones únicas en internet, y vienen asignadas por fabricante. A cada fabricante se le da un prefijo, y este se encarga que no haya dos dispositivos con la misma dirección MAC.


▶ Ambito local en el nivel de enlace







in le le red



Las tecnologías de nivel de enlace pueden ser diferentes dependiendo del enlace. Es decir, por ejemplo, la conexión MACM-MACM puede ser nivel de enlace móvil, y MACZ-MACZ prodría ser nivel de enlace con fibra, pudiendo cambiar hasta el nº de bit de la dirección MAC.