Monte Carlo inference

Alessandro La Farciola

Università di Pisa

28 Gennaio 2021



28 Gennaio 2021

Struttura della presentazione

- Approssimazione Monte Carlo
- Sampling a partire da distribuzioni standard
- Rejection Sampling
- Importance Sampling



Sia X una variabile aleatoria. Data una funzione f, calcolare la distribuzione di f(X), in generale, può risultare molto complesso. Una valida soluzione è quella della **Approssimazione Monte Carlo**.

Essa avviene in due step:

- Generare S campioni della distribuzione chiamati x_1, \ldots, x_s .
- Approssimare la distribuzione di f(X) mediante le distribuzioni empiriche di $\{f(x_s)\}_{s=1}^S$.

I metodi Monte Carlo risalgono agli anni '30 e '40 del 900. In particolare, sono stati sviluppati da **Ulam**, **Fermi** e **Von Neumann** durante gli studi per la realizzazione della bomba atomica.



Sia X una variabile aleatoria. Data una funzione f, calcolare la distribuzione di f(X), in generale, può risultare molto complesso. Una valida soluzione è quella della **Approssimazione Monte Carlo**.

Essa avviene in due step:

- Generare S campioni della distribuzione chiamati x_1, \ldots, x_s .
- Approssimare la distribuzione di f(X) mediante le distribuzioni empiriche di $\{f(x_s)\}_{s=1}^S$.

I metodi Monte Carlo risalgono agli anni '30 e '40 del 900. In particolare, sono stati sviluppati da **Ulam**, **Fermi** e **Von Neumann** durante gli studi per la realizzazione della bomba atomica.



Sia X una variabile aleatoria. Data una funzione f, calcolare la distribuzione di f(X), in generale, può risultare molto complesso. Una valida soluzione è quella della **Approssimazione Monte Carlo**.

Essa avviene in due step:

- Generare S campioni della distribuzione chiamati x_1, \ldots, x_s .
- Approssimare la distribuzione di f(X) mediante le distribuzioni empiriche di $\{f(x_s)\}_{s=1}^S$.

I metodi Monte Carlo risalgono agli anni '30 e '40 del 900. In particolare, sono stati sviluppati da **Ulam**, **Fermi** e **Von Neumann** durante gli studi per la realizzazione della bomba atomica.



É possibile utilizzare il metodo *Monte Carlo* per approssimare il valore atteso di una certa v.a. f(X). Se, infatti, campiono $x_s \sim p(x)$, dove p(x) è la densità di probabilità associata a X, allora vale:

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f(x_s).$$



É possibile utilizzare il metodo *Monte Carlo* per approssimare il valore atteso di una certa v.a. f(X). Se, infatti, campiono $x_s \sim p(x)$, dove p(x) è la densità di probabilità associata a X, allora vale:

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f(x_s).$$

Tale metodo è detto **Integrazione Monte Carlo** e al variare di $f(\cdot)$ è possibile approssimare molte quantità utili:

•
$$\bar{x} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} x_s \to \mathbb{E}[X]$$

$$\bullet \ \ \frac{1}{5}\#\{x_s\leq c\}\to P(X\leq c)$$

•
$$\frac{1}{5}\sum_{s=1}^{5}(x_s-\bar{x})^2 \to var(X)$$

•
$$median\{x_1, \dots, x_S\} \rightarrow median(X)$$



Il metodo di *sampling* più semplice è quello che sfrutta la funzione di ripartizione (**cdf**) e in particolare la sua **inversa**.



28 Gennaio 2021

Il metodo di sampling più semplice è quello che sfrutta la funzione di ripartizione (cdf) e in particolare la sua inversa.


Assumiamo di voler ottenere un campionamento x_s a partire da una certa distribuzione e sia $F(x):\mathbb{R}\to (0,1)$ la sua cdf. Supponiamo che F sia invertibile e chiamiamo $F^{-1}(x):(0,1)\to\mathbb{R}$ l'inversa.



Il metodo di sampling più semplice è quello che sfrutta la funzione di ripartizione (cdf) e in particolare la sua inversa.

Assumiamo di voler ottenere un campionamento x_s a partire da una certa distribuzione e sia $F(x): \mathbb{R} \to (0,1)$ la sua cdf. Supponiamo che F sia invertibile e chiamiamo $F^{-1}(x): (0,1) \to \mathbb{R}$ l'inversa.

L'idea è quella di generare secondo la distribuzione uniforme U(0,1) un campione u_1, \ldots, u_s e poi prendere $F^{-1}(u_1), \ldots, F^{-1}(u_s)$.





La correttezza di tale metodo è garantita dal seguente

Teorema

Se $U \sim U(0,1)$ è una v.a. uniforme, allora $F^{-1}(U) \sim F$

Proof

Poiché F è una cdf, allora è non decrescente. In particolare, essendo invertibile, è strettamente crescente e da questo segue che anche l'inversa è non decrescente.

Inoltre, ricordiamo che la cdf di $U \sim U(0,1)$ è $\times \mathbb{1}_{(0,1)}$

Pertanto,

$$P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x)$$

La correttezza di tale metodo è garantita dal seguente

Teorema

Se $U \sim U(0,1)$ è una v.a. uniforme, allora $F^{-1}(U) \sim F$

Proof.

Poiché F è una cdf, allora è non decrescente. In particolare, essendo invertibile, è strettamente crescente e da questo segue che anche l'inversa è non decrescente.

Inoltre, ricordiamo che la cdf di $U \sim U(0,1)$ è $x \mathbb{1}_{(0,1)}$.

Pertanto,

$$P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x)$$



Se F non è invertibile possiamo definire una sorta di inversa nel seguente modo.

Definizione

Sia $F: \mathbb{R} \to [0,1]$. Si definisce **Smirnov transform** la funzione $G: (0,1) \to \mathbb{R}$ tale che

$$G(a) := \inf\{x \in \mathbb{R} : a \le F(x)\}$$



Se F non è invertibile possiamo definire una sorta di inversa nel seguente modo.

Definizione

Sia $F: \mathbb{R} \to [0,1]$. Si definisce **Smirnov transform** la funzione $G: (0,1) \to \mathbb{R}$ tale che

$$G(a) := \inf\{x \in \mathbb{R} : a \le F(x)\}$$

- **1** Se F è invertibile allora $G = F^{-1}$.
- ② Affinché G sia ben definita, bisogna che l'insieme sia $\neq \emptyset$ e che l'inf sia $\neq \pm \infty$; ma se F è una cdf queste sono verificate.



Teorema

Siano F una cdf e G la sua Smirnov transform. Se $U \sim U(0,1)$, allora $G(U) \sim F$.

Proof

Claim: $\forall \ a \in (0,1) \ \forall \ y \in \mathbb{R}$ si ha che $a \leq F(y)$ sse $G(a) \leq y$.

 \Rightarrow) $a \le F(y) \Rightarrow G(a) \le y$ in quanto y appartiene all'insieme di cui faccio l'inf.

 \Leftarrow) Esiste $x_n \geq G(a)$ tale che $x_n \to G(a)$. Ma allora $a \leq F(x_n)$ per ogni n. Quindi per la continuità a dx di F

$$a \leq \lim_{n} F(x_n) = F(G(a)) \leq F(y).$$

Ora,

$$P(G(U) \le y) = P(U \le F(y)) = F(y).$$

Teorema

Siano F una cdf e G la sua Smirnov transform. Se $U \sim U(0,1)$, allora $G(U) \sim F$.

Proof.

Claim: $\forall a \in (0,1) \ \forall y \in \mathbb{R}$ si ha che $a \leq F(y)$ sse $G(a) \leq y$.

- \Rightarrow) $a \le F(y) \Rightarrow G(a) \le y$ in quanto y appartiene all'insieme di cui faccio l'inf.
- \Leftarrow) Esiste $x_n \geq G(a)$ tale che $x_n \to G(a)$. Ma allora $a \leq F(x_n)$ per ogni n. Quindi per la continuità a dx di F

$$a \leq \lim_{n \to \infty} F(x_n) = F(G(a)) \leq F(y).$$

Ora,

$$P(G(U) < v) = P(U < F(v)) = F(v).$$

Ad esempio, consideriamo la distribuzione esponenziale $Expon_{\lambda}$. La sua cdf è pari a $F(x)=1-e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\{x\geq 0\}}$, la cui inversa (più precisamente Smirnov transform) è $G(x)=-ln(1-x)/\lambda$.

Dal precedente teorema se $U \sim Unif(0,1)$, allora $G(U) \sim Expon_{\lambda}$. Inoltre, se $U \sim Unif(0,1)$, allora anche 1-U lo è e quindi posso trasformare il campione uniforme nel campione esponenziale applicando $-ln(x)/\lambda$.




28 Gennaio 2021

Ad esempio, consideriamo la distribuzione esponenziale $Expon_{\lambda}$. La sua cdf è pari a $F(x)=1-e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\{x\geq 0\}}$, la cui inversa (più precisamente *Smirnov transform*) è $G(x)=-ln(1-x)/\lambda$.

Dal precedente teorema se $U \sim Unif(0,1)$, allora $G(U) \sim Expon_{\lambda}$. Inoltre, se $U \sim Unif(0,1)$, allora anche 1-U lo è e quindi posso trasformare il campione uniforme nel campione esponenziale applicando $-ln(x)/\lambda$.





Università di Pisa

Il **Metodo di Box-Muller** è un modo di campionare a partire da una distribuzione gaussiana. L'idea è la seguente:

- Partire un campionamento uniforme su un cerchio di raggio 1
- ② Applicare un cambio di variabili per ottenere un campionamento su una gaussiana 2-dimensionale
- Pensare alla gaussiana 2d come prodotto di due gaussiane 1d e restringerci ad una dimensione

Nei dettagli, si campionano z_1 e $z_2 \in (-1,1)$ in maniera uniforme e, scartando quelle coppie che non soddisfano la condizione $z_1^2 + z_2^2 \le 1$, si ottiene un campionamento uniforme sul cerchio unitario con distribuzione $p(\mathbf{z}) = \frac{1}{\pi} \mathbb{1}_{B(0,1)}$.



Il **Metodo di Box-Muller** è un modo di campionare a partire da una distribuzione gaussiana. L'idea è la seguente:

- Partire un campionamento uniforme su un cerchio di raggio 1
- Applicare un cambio di variabili per ottenere un campionamento su una gaussiana 2-dimensionale
- Pensare alla gaussiana 2d come prodotto di due gaussiane 1d e restringerci ad una dimensione

Nei dettagli, si campionano z_1 e $z_2 \in (-1,1)$ in maniera uniforme e, scartando quelle coppie che non soddisfano la condizione $z_1^2 + z_2^2 \le 1$, si ottiene un campionamento uniforme sul cerchio unitario con distribuzione $p(\mathbf{z}) = \frac{1}{\pi} \mathbbm{1}_{B(0,1)}$.



Il **Metodo di Box-Muller** è un modo di campionare a partire da una distribuzione gaussiana. L'idea è la seguente:

- Partire un campionamento uniforme su un cerchio di raggio 1
- Applicare un cambio di variabili per ottenere un campionamento su una gaussiana 2-dimensionale
- Pensare alla gaussiana 2d come prodotto di due gaussiane 1d e restringerci ad una dimensione

Nei dettagli, si campionano z_1 e $z_2 \in (-1,1)$ in maniera uniforme e, scartando quelle coppie che non soddisfano la condizione $z_1^2 + z_2^2 \le 1$, si ottiene un campionamento uniforme sul cerchio unitario con distribuzione $p(\mathbf{z}) = \frac{1}{\pi} \mathbbm{1}_{B(0,1)}$.



Il **Metodo di Box-Muller** è un modo di campionare a partire da una distribuzione gaussiana. L'idea è la seguente:

- Partire un campionamento uniforme su un cerchio di raggio 1
- Applicare un cambio di variabili per ottenere un campionamento su una gaussiana 2-dimensionale
- Pensare alla gaussiana 2d come prodotto di due gaussiane 1d e restringerci ad una dimensione

Nei dettagli, si campionano z_1 e $z_2 \in (-1,1)$ in maniera uniforme e, scartando quelle coppie che non soddisfano la condizione $z_1^2 + z_2^2 \le 1$, si ottiene un campionamento uniforme sul cerchio unitario con distribuzione $p(\mathbf{z}) = \frac{1}{\pi} \mathbb{1}_{B(0,1)}$.



Ora, si definisce

$$x_i = z_i \left(\frac{-2lnr^2}{r^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

per i = 1, 2, dove $r^2 = z_1^2 + z_2^2$.

Grazie alla formula del cambio di variabili, si ottiene

$$p(x_1, x_2) = p(z_1, z_2) \left| \frac{\partial(z_1, z_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_1^2\right) \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_2^2\right) \right]$$

Quindi x_1 e x_2 sono due campioni indipendenti di una gaussiana standard uno-dimensionale.



Ora, si definisce

$$x_i = z_i \left(\frac{-2lnr^2}{r^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

per i = 1, 2, dove $r^2 = z_1^2 + z_2^2$.


Grazie alla formula del cambio di variabili, si ottiene


$$p(x_1, x_2) = p(z_1, z_2) \left| \frac{\partial(z_1, z_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_1^2\right) \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_2^2\right) \right]$$

Quindi x_1 e x_2 sono due campioni indipendenti di una gaussiana standard uno-dimensionale.



```
 \begin{split} x1 &= \mathsf{rep}(0,1000) \\ x2 &= \mathsf{rep}(0,1000) \\ i &= 1 \\ \mathsf{while}(\mathsf{length}(x1[\mathsf{which}(x1 &= 0)] > 0)) \{ \\ z1 &= \mathsf{vunif}(1,-1,1) \\ z2 &= \mathsf{vunif}(1,-1,1) \\ if(z1^2 \times 2^2 < = 1) \\ x1[i] &= 2^2 (-2^2 \log(z1^2 + 22^2)/(z1^2 + 22^2)^2) \wedge (1/2) \\ x2[i] &= 2^2 (-2^2 \log(z1^2 + 22^2)/(z1^2 + 22^2)^2) \wedge (1/2) \\ i &= i+1 \\ \} \\ hist(x1, 700, x1im = c(-5,5), y1im = c(0,0.4), freq = f, main = "80x - Muller method" \\ lines(sort(x1), dnorm(sort(x1),0,1), type = "1", col = "red") \\ hist(x2, 700, x1im = c(-5,5), y1im = c(0,0.4), freq = f, main = "80x - Muller method" \\ lines(sort(x2), dnorm(sort(x2),0,1), type = "1", col = "red") \\ lines(sort(x2), morm(sort(x2),0,1), type = "1", col = "red") \\ \end{split}
```







Per i casi in cui la cdf è molto complicata da trattare, una valida alternativa è il **Rejection Sampling**.


Supponiamo di voler ottenere un campionamento a partire da una distribuzione di densità p(x). Sia $\tilde{p}(x)$ la sua versione non normalizzata, cioè $p(x) = \tilde{p}(x)/Z_p$. Prendiamo un'altra densità q(x) che soddisfa la condizione $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$ per qualche costante M>0. Tale q(x) è detta **proposal distribution**.



Per i casi in cui la cdf è molto complicata da trattare, una valida alternativa è il **Rejection Sampling**.

Supponiamo di voler ottenere un campionamento a partire da una distribuzione di densità p(x). Sia $\tilde{p}(x)$ la sua versione non normalizzata, cioè $p(x) = \tilde{p}(x)/Z_p$. Prendiamo un'altra densità q(x) che soddisfa la condizione $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$ per qualche costante M > 0. Tale q(x) è detta **proposal distribution**.

- Campioniamo $x \sim q(x)$ (random x) e $u \sim U(0,1)$ (random y)
- Se $uMq(x) > \tilde{p}(x)$ rifiutiamo x
- Altrimenti accettiamo x



La procedura appena presentata è corretta.

Proof.

Siano

$$S = \{(x, u) : uMq(x) \le \tilde{p}(x)\}, \quad S_0 = \{(x, u) : x \le x_0, uMq(x) \le \tilde{p}(x)\}$$

Allora, la cdf dei punti accettati è

$$P_{q}(x \le x_{0} \mid x \text{ accettato}) = \frac{P_{q}(x \le x_{0}, x \text{ accettato})}{P_{q}(x \text{ accettato})}$$

$$= \frac{\int \int \mathbb{1}_{\{(x,u) \in S_{0}\}} q(x) du dx}{\int \int \mathbb{1}_{\{(x,u) \in S\}} q(x) du dx} = \frac{\int_{-\infty}^{x_{0}} \tilde{p}(x) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{p}(x) dx} = P_{p}(x \le x_{0})$$

dove abbiamo usato che

$$\int\int\mathbb{1}_{\{(x,u)\in\mathcal{S}_0\}}q(x)dudx=\int_{-\infty}^{x_0}q(x)\left(\int_0^{\frac{\tilde{p}(x)}{Mq(x)}}du\right)dx=\frac{1}{M}\int_{-\infty}^{x_0}\tilde{p}(x)dx.$$

28 Gennaio 2021

Quanto è efficiente il metodo? Dipende da quanto sia alta la probabilità di accettare il campione x, così da effettuare meno rifiuti e ottenere il campionamento in meno passaggi. Infatti,

$$P(x \; accettato) = \int \int \mathbb{1}_{\{(x,u) \in S\}} q(x) du dx = \int \frac{\tilde{p}(x)}{Mq(x)} q(x) dx = \frac{1}{M} \int \tilde{p}(x) dx.$$



28 Gennaio 2021

Quanto è efficiente il metodo? Dipende da quanto sia alta la probabilità di accettare il campione x, così da effettuare meno rifiuti e ottenere il campionamento in meno passaggi. Infatti,

$$P(x \ accettato) = \int \int \mathbb{1}_{\{(x,u) \in S\}} q(x) du dx = \int \frac{\tilde{p}(x)}{Mq(x)} q(x) dx = \frac{1}{M} \int \tilde{p}(x) dx.$$

Quindi, vogliamo scegliere M più piccolo possibile, ma che continui a verificare la condizione $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$.




Quanto è efficiente il metodo? Dipende da quanto sia alta la probabilità di accettare il campione x, così da effettuare meno rifiuti e ottenere il campionamento in meno passaggi. Infatti,

$$P(x \ accettato) = \int \int \mathbb{1}_{\{(x,u) \in S\}} q(x) du dx = \int \frac{\tilde{p}(x)}{Mq(x)} q(x) dx = \frac{1}{M} \int \tilde{p}(x) dx.$$

Quindi, vogliamo scegliere M più piccolo possibile, ma che continui a verificare la condizione $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$.

Ciò è coerente anche con l'interpretazione geometrica della regione rifiutata.





Vediamo un esempio di $Rejection\ Sampling\$ a partire da una distribuzione **Gamma** di paramteri α e λ , la cui densità è pari a

$$Ga_{\alpha,\lambda}(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x).$$

Per $\alpha = k$ intero si può usare il fatto noto che se $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} Expon_{\lambda}$ e $Y = X_1 + \cdots + X_k$, allora $Y \sim Ga_{k,\lambda}$.

Per α non intero si può usare il il metodo del *rejection sampling*. Ad esempio, possiamo usare come *proposal distribution* $q(x) = Ga_{k,\lambda-1}(x)$, dove $k = \lfloor \alpha \rfloor$. Cerchiamo, ora, l'M ottimale, ovvero il più piccolo M tale che $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$. Ciò coincide con trovare il massimo del rapporto $\frac{p(x)}{q(x)}$.

Vediamo un esempio di $Rejection\ Sampling\$ a partire da una distribuzione **Gamma** di paramteri α e λ , la cui densità è pari a

$$Ga_{\alpha,\lambda}(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x).$$

Per $\alpha = k$ intero si può usare il fatto noto che se $X_i \stackrel{iid}{\sim} Expon_{\lambda}$ e $Y = X_1 + \cdots + X_k$, allora $Y \sim Ga_{k,\lambda}$.

Per α non intero si può usare il il metodo del *rejection sampling*. Ad esempio, possiamo usare come *proposal distribution* $q(x) = Ga_{k,\lambda-1}(x)$, dove $k = \lfloor \alpha \rfloor$. Cerchiamo, ora, l'M ottimale, ovvero il più piccolo M tale che $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$. Ciò coincide con trovare il massimo del rapporto $\frac{p(x)}{q(x)}$.

Vediamo un esempio di Rejection Sampling a partire da una distribuzione **Gamma** di paramteri α e λ , la cui densità è pari a

$$Ga_{\alpha,\lambda}(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\exp(-\lambda x).$$

Per $\alpha = k$ intero si può usare il fatto noto che se $X_i \stackrel{iid}{\sim} Expon_{\lambda}$ e $Y = X_1 + \cdots + X_k$, allora $Y \sim Ga_{k,\lambda}$.

Per α non intero si può usare il il metodo del *rejection sampling*. Ad esempio, possiamo usare come *proposal distribution* $q(x) = Ga_{k,\lambda-1}(x)$, dove $k = \lfloor \alpha \rfloor$. Cerchiamo, ora, l'M ottimale, ovvero il più piccolo M tale che $Mq(x) \geq \tilde{p}(x)$. Ciò coincide con trovare il massimo del rapporto $\frac{p(x)}{q(x)}$.



$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{Ga_{\alpha,\lambda}(x)}{Ga_{k,\lambda-1}(x)} = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^{\alpha}\exp(-\lambda x)/\Gamma(\alpha)}{x^{k-1}(\lambda-1)^{k}\exp(-(\lambda-1)x)/\Gamma(k)}$$
$$= \frac{\Gamma(k)\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)(\lambda-1)^{k}}x^{\alpha-k}\exp(-x)$$

e assume il massimo quando $x = \alpha - k$.



$$\begin{split} \frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{Ga_{\alpha,\lambda}(x)}{Ga_{k,\lambda-1}(x)} = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^{\alpha}\exp(-\lambda x)/\Gamma(\alpha)}{x^{k-1}(\lambda-1)^{k}\exp(-(\lambda-1)x)/\Gamma(k)} \\ &= \frac{\Gamma(k)\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)(\lambda-1)^{k}}x^{\alpha-k}\exp(-x) \end{split}$$

e assume il massimo quando $x = \alpha - k$.

Si può fare di meglio, invece, se come *proposal distriution* si prende la distribuzione di Cauchy di parametri x_0, y_0 , ovvero $q(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2}$.



Rejection Sampling

$$\begin{split} \frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{Ga_{\alpha,\lambda}(x)}{Ga_{k,\lambda-1}(x)} = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^{\alpha}\exp(-\lambda x)/\Gamma(\alpha)}{x^{k-1}(\lambda-1)^{k}\exp(-(\lambda-1)x)/\Gamma(k)} \\ &= \frac{\Gamma(k)\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)(\lambda-1)^{k}}x^{\alpha-k}\exp(-x) \end{split}$$

e assume il massimo quando $x = \alpha - k$.

Si può fare di meglio, invece, se come *proposal distriution* si prende la distribuzione di Cauchy di parametri x_0, y_0 , ovvero $q(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2}$.

Allo stesso modo, fissati i parametri $\alpha, \lambda, x_0, y_0$, vale che


$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^{\alpha} \exp(-\lambda x)/\Gamma(\alpha)}{\frac{1}{\pi} \frac{y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2}} = \frac{\pi \lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)y_0} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x) \left[(x-x_0)^2 + y_0^2 \right] \le N$$



Rejection Sampling

Fissiamo alcuni parametri per visualizzare le differenze:

```
#parametri
alpha=5.7
lambda=2
k=5
#plot target p(x)
x = seq(0.10.0.1)
plot(x,dgamma(x,alpha,lambda),type = "l", ylab="density", ylim=c(0,1.4),
     col="dodgerblue3", lwd=2)
#proposal distribution g(x)=gamma
M=dgamma(alpha-k.alpha,lambda)/dgamma(alpha-k.k.lambda-1)
lines(x.M*dgamma(x,k,lambda-1),type = "l", col="red", lwd=2)
#proposal distribution g(x)=cauchy
x0=4.7/2
y0=1/(pi*(dgamma(x0,alpha,lambda)))
N=2 07
lines(x,N*dcauchy(x,x0,y0),type = "l", col="green3", lwd=2)
legend("topright", legend=c("target p(x)", "q(x)=gamma", "q(x)=cauchy"),
       col=c("dodgerblue3", "red", "green3"), lty=1:3, cex = 0.75)
```






Rejection Sampling

Alla luce di quanto ottenuto, proviamo a calcolare un campione con tale metodo.

```
 \begin{split} x &= rep(0,500) \\ &= 1 \\ &\text{while}(length(x(which(x==0)]>0)) \{ \\ &\text{y-rcauchy}(1, N0, y0) \\ &\text{u-runif}(1, 0, 1) \\ &\text{if}(u^n w^l cauchy(y, x0, y0) <= dgamma(y, alpha, lambda)) \{ \\ &\text{x}[i] = y \\ &\text{i-i-i-1} \\ \} \\ &\text{hist}(x, 15, freq=F, ylim=c(0, 0, 8), main="Example Rejection Sampling") \\ &\text{lines}(sort(x), dgamma(sort(x), alpha, lambda), type = "l", col="dodgerblue3", lwd=2) \\ &\text{lines}(sort(x), w^l cauchy(sort(x), x0, y0), type = "l", col="green3") \\ &\text{legend}("toright", legenduc("target p(x))", "q(x)=cauchy"), \\ &\text{col=c}("dodgerblue3", "green3"), lty=1:2) \end{split}
```





Importance Sampling è un metodo Monte Carlo utilizzato per approssimare integrali della forma

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx.$$

Avevamo visto il metodo dell'approssimazione Monte Carlo in cui

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f(x_s)$$

e $x_s \sim p(x)$, la stessa distribuzione di X.

Nell'Importance Sampling, invece, l'idea è quella di campionare x rispetto ad un'altra distribuzione q(x), detta **proposal distribution**, e poi procedere con l'approssimazione.

Importance Sampling è un metodo Monte Carlo utilizzato per approssimare integrali della forma

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx.$$

Avevamo visto il metodo dell'approssimazione Monte Carlo in cui

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f(x_s)$$

e $x_s \sim p(x)$, la stessa distribuzione di X.

Nell'Importance Sampling, invece, l'idea è quella di campionare x rispetto ad un'altra distribuzione q(x), detta **proposal distribution**, e poi procedere con l'approssimazione.

Importance Sampling è un metodo Monte Carlo utilizzato per approssimare integrali della forma

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx.$$

Avevamo visto il metodo dell'approssimazione Monte Carlo in cui

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p(x)dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f(x_s)$$


e $x_s \sim p(x)$, la stessa distribuzione di X.

Nell'*Importance Sampling*, invece, l'idea è quella di campionare x rispetto ad un'altra distribuzione q(x), detta **proposal distribution**, e poi procedere con l'approssimazione.

Come scegliere q(x)? Poiché il nostro obiettivo è approssimare l'integrale di f(x)p(x), l'idea è quella di scegliere una densità $q(x) \propto f(x)p(x)$ Ciò significa avere una densità alta non solo quando è alta p(x), ma anche quando è grande |f(x)|, in modo da ottenere maggiore efficienza.



Come scegliere q(x)? Poiché il nostro obiettivo è approssimare l'integrale di f(x)p(x), l'idea è quella di scegliere una densità $q(x) \propto f(x)p(x)$ Ciò significa avere una densità alta non solo quando è alta p(x), ma anche quando è grande |f(x)|, in modo da ottenere maggiore efficienza.





A questo punto, otteniamo che

$$I = \mathbb{E}[f(X)] = \int f(x) \frac{p(x)}{q(x)} q(x) dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} w_s f(x_s) = \hat{I}$$

dove $w_s = \frac{p(x_s)}{q(x_s)}$ sono detti **importance weights** e $x_s \sim q(x)$.

- ① Possiamo fare questi passaggi se la distribuzione q(x) soddisfa la proprietà che $q(x) = 0 \Rightarrow p(x) = 0$, cioè p assolutamente continua rispetto a q.
- Ocome scegliere q(x)? Se non ho in mente nessuna f(x) in particol conviene scegliere q(x) più simile possibile a p(x). Negli altri casi, criterio naturale è quello di minimizzare la varianza dell'approssimazione \hat{I} , così da rendere il metodo più efficiente rispetto al Monte Carlo standard.

A questo punto, otteniamo che

$$I = \mathbb{E}[f(X)] = \int f(x) \frac{p(x)}{q(x)} q(x) dx \approx \frac{1}{5} \sum_{s=1}^{5} w_s f(x_s) = \hat{I}$$

dove $w_s = \frac{p(x_s)}{q(x_s)}$ sono detti **importance weights** e $x_s \sim q(x)$.

- Possiamo fare questi passaggi se la distribuzione q(x) soddisfa la proprietà che $q(x) = 0 \Rightarrow p(x) = 0$, cioè p assolutamente continua rispetto a q.
- ② Come scegliere q(x)? Se non ho in mente nessuna f(x) in particola conviene scegliere q(x) più simile possibile a p(x). Negli altri casi, criterio naturale è quello di minimizzare la varianza dell'approssimazione \hat{l} , così da rendere il metodo più efficiente rispetto al Monte Carlo standard.

A questo punto, otteniamo che

$$I = \mathbb{E}[f(X)] = \int f(x) \frac{p(x)}{q(x)} q(x) dx \approx \frac{1}{5} \sum_{s=1}^{5} w_s f(x_s) = \hat{I}$$

dove $w_s = \frac{p(x_s)}{q(x_s)}$ sono detti **importance weights** e $x_s \sim q(x)$.

- Possiamo fare questi passaggi se la distribuzione q(x) soddisfa la proprietà che $q(x) = 0 \Rightarrow p(x) = 0$, cioè p assolutamente continua rispetto a q.
- ② Come scegliere q(x)? Se non ho in mente nessuna f(x) in particolare, conviene scegliere q(x) più simile possibile a p(x). Negli altri casi, un criterio naturale è quello di minimizzare la varianza dell'approssimazione \hat{I} , così da rendere il metodo più efficiente rispetto al Monte Carlo standard.

Ora,

$$var_{q(x)}[f(x)w(x)] = \mathbb{E}_{q(x)}[f^2(x)w^2(x)] - I^2.$$

Ma poiché I è indipendente da q si può ignorare. In più, per la disuguaglianza di Jensen, abbiamo la stima

$$\mathbb{E}_{q(x)}[f^2(x)w^2(x)] \ge \left(\mathbb{E}_{q(x)}[|f(x)w(x)|]\right)^2 = \left(\int |f(x)|p(x)dx\right)^2,$$

e l'ultimo termine non dipende da q. In particolare è possibile raggiungere tale lower bound se si prende come proposal distribution

$$q^*(x) = \frac{|f(x)|p(x)}{\int |f(x')|p(x')dx'}.$$



Spesso, la distribuzione target è facile da valutare ma non da integrare e pertanto si considera la relativa distribuzione non normalizzata $p(x) = \frac{1}{Z_\rho} \tilde{p}(x)$. É ragionevole considerare anche la *proposal distribution* non normalizzata $\tilde{q}(x)$ con costante di normalizzazione Z_q . Allora,

$$\mathbb{E}[f(X)] = \frac{Z_q}{Z_p} \int f(x) \frac{\tilde{p}(x)}{\tilde{q}(x)} q(x) dx \approx \frac{Z_q}{Z_p} \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s) = \hat{I}$$

dove $\tilde{w}_s = \frac{\tilde{p}(x_s)}{\tilde{q}(x_s)}$.



Spesso, la distribuzione target è facile da valutare ma non da integrare e pertanto si considera la relativa distribuzione non normalizzata $p(x) = \frac{1}{Z_\rho} \tilde{p}(x)$. É ragionevole considerare anche la *proposal distribution* non normalizzata $\tilde{q}(x)$ con costante di normalizzazione Z_q . Allora,

$$\mathbb{E}[f(X)] = \frac{Z_q}{Z_p} \int f(x) \frac{\tilde{p}(x)}{\tilde{q}(x)} q(x) dx \approx \frac{Z_q}{Z_p} \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s) = \hat{I}$$

dove $\tilde{w}_s = \frac{\tilde{p}(x_s)}{\tilde{q}(x_s)}$.

Ora, poiché non conosciamo Z_p, Z_q possiamo approssimare anche loro:

$$\frac{Z_p}{Z_q} = \frac{1}{Z_q} \int \tilde{p}(x) dx = \int \frac{\tilde{p}(x)}{\tilde{q}(x)} q(x) dx \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s$$



Infine, abbiamo ottenuto che

$$\hat{I} = \frac{Z_q}{Z_p} \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s) = \frac{\frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s)}{\frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s} = \sum_{s=1}^{S} w_s f(x_s)$$

dove $w_s = \frac{\tilde{w}_s}{\sum_{s'} \tilde{w}_{s'}}$, sono detti **normalized importance weights**.

É chiaro come nel caso non normalizzato il metodo consiste nel compiere due approssimazioni e pertanto risulterà meno efficace rispetto al primo caso.



Infine, abbiamo ottenuto che

$$\hat{I} = \frac{Z_q}{Z_p} \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s) = \frac{\frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s f(x_s)}{\frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} \tilde{w}_s} = \sum_{s=1}^{S} w_s f(x_s)$$

dove $w_s = \frac{\tilde{w}_s}{\sum_{s'} \tilde{w}_{s'}}$, sono detti **normalized importance weights**.

É chiaro come nel caso non normalizzato il metodo consiste nel compiere due approssimazioni e pertanto risulterà meno efficace rispetto al primo caso.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

