

和京大学软件学院

DHCP

DHCP


□ DHCP工作原理

□ DHCP欺骗及防范


DHCP概述

- □ 一个协议软件在使用之前先作正确协议配置,具体配置内容取决于协议。
- □ 连接到因特网的计算机的协议软件需要配置的项目包括:
 - IP 地址
 - 于网掩码
 - 默认路由器的IP 地址
 - 域名服务器的IP 地址
- □ Dynamic Host Configuration Protocol可以高效地分配 IP地址
 - 局域网的网络协议
 - 使用UDP来实现


DHCP工作过程



发现阶段



DHCP Discover UDP Broadcast



MAC: Known

IP: Unknown

DHCP server


IP1

IP₂

IP3

□ DHCP Client开始并不知道DHCP Server的ip 地址, 因此以广播的方式发出DHCP Discover 报文


响应阶段




IP: Unknown

□ DHCP Server在IP地址池中查找合法的IP地址 通过DHCP Offer报文提供给DHCP Client


And more ...



选择阶段



Broadcast DHCP Request



MAC: Known

IP: Unknown

DHCP server


IP1

IP₂

IP3

□ DHCP Client选择一个DHCP Offer报文(一般选择最先收到的DHCP Offer报文),向网络发送一个DHCP Request广播数据包

租约确认阶段



Broadcast DHCP Ack



IP: Unknown

□ DHCP Server接收到DHCP Request消息后,以DHCP ACK消息向DHCP Client广播成功的确认;出错则广播否定确认消息DHCP NAK



IP1

IP₂


IP3

租期续约



□ 在租期中,DHCP Client直接向为其提供IP地址的DHCP Server发送DHCP Request消息,收到回应的DHCP ACK消息后, DHCP Client根据所提供的新的租期以及其它更新的TCP/IP参数更新自己的配置,IP租用更新完成

租期释放



□ 当DHCP Client不再需要使用分配IP地址时,就会主动向 DHCP Server发送Release报文,告知不再需要分配IP地址, DHCP Server会释放被绑定的租约

DHCP报文结构

| OP | НТҮРЕ | HLEN | 跳数(Hops) |
|------------------|-------|-----------|----------|
| 事务ID(XID) | | | |
| 秒数(Seconds) | | 标志(flags) | |
| 客户机IP地址(ciaddr) | | | |
| 你的IP地址(yiaddr) | | | |
| 服务器IP地址(siaddr) | | | |
| 中继代理IP地址(giaddr) | | | |
| 客户机硬件地址(chaddr) | | | |
| 服务器的主机名(sname) | | | |
| 启动文件名(file) | | | |
| 选项(option) | | | |

DHCP报文类型

- DHCP Discover
- DHCP Offer
- DHCP Request
- DHCP ACK

- DHCP NAK
- DHCP Release
- DHCP Decline
- DHCP Inform

DHCP


□ DHCP工作原理

□ DHCP欺骗及防范


DHCP欺骗原理

- 客户端以广播的方式来寻找服务器,并且只接收第一个到达的服务器提供的网络配置参数。
- □ 非授权的DHCP服务器先应答,客户端最后获得的网络参数即是非授权的,客户端即被欺骗。
- □ 在实际应用DHCP的网络中,基本上都会采用DHCP中继, 因此本网络的非授权DHCP服务器一般都会先于其余网络 的授权DHCP服务器的应答(由于网络传输的延迟),在 这样的应用中,DHCP欺骗更容易完成。


DHCP欺骗攻击



DHCP欺骗攻击



DHCP欺骗攻击



DHCP欺骗防范

- □ 在交换机上启用DHCP Snooping功能
 - DHCP Snooping技术通过建立和维护DHCP Snooping绑定表过滤不可信任的DHCP信息
 - □在交换机的全局配置模式中启用DHCP Snooping switch (config)# ip dncp snooping
 - □在交换机的全局配置模式中开启需要启用DHCP Snooping 的VLAN
 - switch (config)# ip dhcp snooping vlan vlan号
 - □在端口配置子模式中将授权DHCP服务器所连的端口设为 信任端口(缺省都是非信任的端口)
 - switch (config-if)# ip dhcp snooping trust

