RenderDoc使用 目的 准备工作 逆向 连接应用 截帧 分析帧 窗口简介 Event Browaser Texture Viewer Pipeline State Mesh Viewer API Inspector Timeline

RenderDoc使用


Resource Inspector

目的

- 优化GPU
- 逆向其他游戏
- 调试Shader

准备工作

- 去官网下载 RenderDoc <u>官网</u>
 - 安装后依次打开Tools→Settings→Android 配置 Android SDk 和 Java JDK кепаегрос v1.4




- 准备一台手机 (推荐小米手机)
 - 。 高通的GPU
 - o Android8.x及以下版本
 - Root,并且要解锁System分区。 (小米的话Root步骤具体可查看<u>这篇文章</u>)
- 把手机设置为debuggable
 - 下载 mprop
 - 使用命令 (需要安装adb, RenderDoc里面也有, 目录在 C:\Program Files\RenderDoc\plugins\android)
 - adb push mprop-master/armeabi-v7a/mprop /data/local/tmp
 adb shell su
 chmod 755 /data/local/tmp/mprop
 data/local/tmp/mprop debuggable 1
 stop;start
 - 。 重启之后使用 getprop ro.debuggable 看看输出是否是1,如果是1表示设置成功。


逆向

连接应用

• 打开RenderDoc, 点击左下角选择连接的手机,会在手机上自动安装RenderDoc的Android App,保持手机常亮。



● 选择Launch Application窗口,选择Executable Path,在弹出的窗口中选择你要连接的包名(这里以bh3为例,一般来说可以在手机的设置→应用中看到app的具体包名),ok之后点击Launch按钮




Launch成功后显示如图 A Texture Viewer X A Pipeline State X A Mesh Viewer X A Launch Application X A Resource Inspector X A Ni aomi MI 8 UD - com. miHoYo. bh3. m··· X Status Target: Xi aomi MI 8 UD - com. miHoYo. bh3. mi [PID 27749] Connection Status: Fstablished AFI: OpenGLES (Active) Capture Frame(s): Immediately Capture After Delay: O secs Capture Specific Frame(s): Frame O Capture Specific Fram

截帧

点击Capture Frame 截帧




帧,等待加载完数据,就可以开始分析了。当然你也可以右键保存到本地,这样方便下次分析。




分析帧

窗口简介




过是用来连接应用和抓帧的 Python Shell, Errors And Warnings 我基本不用,无视。 其他窗口下面我会按照我常用频率来介绍。

Event Browaser




以及选择DrawCall调用,我们分析的单位也是从DrawCall分析。选中单一的DrawCall,其他窗口也会有对应的改变显示,因此在glDrawElements之间跳动,可以很方便的查看到这次Drawcall具体作用。同时点击 1 处的时钟图标,会在 2 处显示调用的消耗时间。


Texture Viewer



主要用来查看纹理显示,我们可以用它来查看在Event Browaser中选中的DrawCall或者Pass的输入和输出纹理。 2 中是输入纹理,3 中是输出纹理,在其中选中一个纹理,可以在4 中放大显示。点击1按



弹出一些选项,可以看到这个纹理在哪些DrawCall中使用,点击可以Event Browaser中选中对应的DrawCall。例如我在一次截帧中顺序选中两个DrawCall。




有用的小功能,一个是查看所有纹理,一个是在Resource Inspector中查看当前选中纹理,这里就不多做介绍。

Pipeline State


主要用来查看渲染管线过程,是一个使用很频繁的窗口。(下面介绍以我们绘制脸部的DrawCall为例。)

• VTX (Vertex Input)




VTX窗口主要用来查看输入的顶点(包括格式,大小等等),粗略看看就行,后面有更适合看的地方。

• VS (Vertex Shader) 这个就是顶点着色器了,如图。




因为基本的上不在顶点着色器中做采样操作,所以这里的纹理和采样器是空的,但是因为后面的 PS (像素着色器) 和这里基本上是一样的显示和操作,我就点击 Show Disabled Items (下图中1处按钮) 强行显示出来这个ShaderProgram使用到的纹理和采样器 (一般情况下不需要开这

个), PS处就不再细介绍了。



o 2 处显示的是ShaderProgramma,可以看到Shader的名字,点击会调到Resource界面,可以看到更详细的内容,后面再介绍。点击 View 按钮可以看到具体的shader代码,如图。




分别是VShader的代码和VS的输入和输出。在Mesh View 能看到更详细的Mesh数据,这个后面再介绍。

- ② 处是VS用到的纹理,可以看到纹理类型,大小,格式等。点击➡可以在Texture View看到 纹理显示,点击➡可以在Resource Inspector中查看。一般来说➡按钮表示有更详细的信息,➡按钮表示在Resource Inspector有更多的信息。
- o 4处是采样器,可以看到采样纹理的环绕方式(Addressing),过滤方式(filter)等。

○ 5 处是VS用到的一些Uniform变量,点击。可以看到具体的变量和内容。


_UsingDit _WorldSpa > hlslcc_mt > hlslcc_mt	_ST ionParams therAlpha aceLightPos tx4x4unity_				1.00	, 0.00,		
_MainTex _Project: _UsingDit _WorldSpa > hlslcc_mt	_ST ionParams therAlpha aceLightPos tx4x4unity_			1.00,				
_Project: _UsingDiv _WorldSpo > hlslcc_m	ionParams therAlpha aceLightPos tx4x4unity_			1.00,				
_UsingDit _WorldSpa > hlslcc_mt > hlslcc_mt	therAlpha aceLightPos tx4x4unity_				0.50	, 19000	0.00,	0.0000
WorldSpa > hlslcc_ma > hlslcc_ma	aceLightPos tx4x4unity_			0.00				0.0000
hlslcc_mt	tx4x4unity_							
hlslcc_m		M	WorldSpaceLightPos0				L, -0.	69977,
	tx4x4unitv	Matri	LxVP					
hlslcc_m	> hlslcc_mtx4x4unity_ObjectToWorld							
	> hlslcc_mtx4x4unity_WorldToObject							

• RS (Rasterizer State)




这个窗口我基本只关注一个 CullMode (裁剪模式) , 其他变量有兴趣的自己去了解哈。

• FS (Fragment Shader) (Pixel Shader) 像素着色器



操作显示和VS差不多,稍微注意下我没开 Show Disabled Items , 因此我们在上面看到的纹理和采样器就是在PS中真正用到的。


• FB (FrameBuffer)



这个窗口主要关注Alpha混合(是否开启,以及混合模式等),Z-Test(深度测试是否开启,测试函数等等),Stencil Test(模板测试)


Mesh Viewer

这个窗口主要是用来查看VertexShader中输入输出的顶点数据,一般关注输出的就行。




- 2 中的就是输入的顶点数据,3 中是输出的顶点数据,4是你输入的Mesh预览,在 2 中选中任意一个顶点在 4 中都会以蓝色高亮显示,并且以红色高亮显示当前顶点所在的三角形。
- 在 2 中选中任意以后,点击 1 出按钮,可以导出Mesh数据,一般导出成CSV格式,可以根据顶点数据自己生成模型去做测试。

API Inspector



主要用来查看一些切换渲染状态的API调用。


上图可以看到有一些激活绑定纹理,使用ShaderProgram,设置Shader的Uniform变量。




后,能看到具体的资源,点击可以跳转到Resource Inspector查看。

Timeline

查看这一帧的时间轴




在最左侧可以看到当前查找引用的纹理。我们选中一张纹理举例。



可以看到这张纹理在6个DrawCall中被读取使用。

Resource Inspector

查看这一帧中所有的资源。



- 在1中可以查看到所有引用到这一个资源的的EID,点击可以跳转到Event Brower中选中。
- 2 中是初始化这个资源调用的一些OpenGL API,以及调用API传递的参数。(注意这里只是初始化参数,后面改了的话这里也不会改,例如Shader传了不同的Uniform参数,这里看到的也只是第一次的,所以要看真正的值还是要在在Plpeline State中查看。)
- 3 中是所有的资源列表。