

### Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2017-2018

### Controllo di flusso



## Turno A Nicola Basilico

Dipartimento di Informatica
Via Comelico 39/41 - 20135 Milano (MI)

Ufficio S242

nicola.basilico@unimi.it

+39 02.503.16294

# Turno B Jacopo Essenziale

Dipartimento di Informatica
Via Celoria 20 - 20133 Milano (MI)
AISLab
<u>jacopo.essenziale@unimi.it</u>
+39 02.503.14010

### Controllo di flusso

- Nel codice di alto livello il controllo di flusso si attua mediante verifica di condizioni, salti non condizionati o cicli
- In assembly abbiamo a disposizione le istruzioni di **branch** e **jump** che ci consentono di alterare l'ordine sequenziale di esecuzione delle istruzioni di un programma
- Operano aggiornando il program counter a seconda di una certa logica (ad esempio verifica di un'uguaglianza tra registri)
- La prossima istruzione da eseguire potrà quindi non essere quella all'indirizzo successivo (PC+4), ma quella ad un indirizzo detto **target address**
- Il target address è determinato a partire da un operando dell'istruzione seguendo le regole associate prescritte dalla **modalità di indirizzamento**

#### Convenzioni di notazione:

- Identificativo con iniziale maiuscola: deve essere una label (e.g., «Label», «Exit», «Loop»);
- Identificativo con iniziale minuscola: deve essere un registro o un valore immediato (intero con segno su 16 bit);
- Identificativo con iniziale «\$»: deve essere un registro.

### Salti non condizionati

- Non condizionato (unconditional): Il salto viene sempre eseguito
- j (jump), jal (jump and link), jr (jump register)

```
j Label  # salta a Label

jal Label  # salta a Label, salva
PC in $ra

jr $rx
contenuto in $rx
# salta all'indirizzo
```

### Salti condizionati

- Condizionato (conditional): il salto viene eseguito solo se una certa condizione risulta verificata
- Esempi: beq (branch on equal) e bne (branch on not equal)

```
beq $rs, rt, Label # if (rs ==
rt) salta a Label

bne $rs, rt, Label # if (rs !=
rt) salta a Label
```

# If - Then

#### Codice C:

```
if (i==j)
f=g+h;
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$50, \$51, \$52, \$53 e \$54

### If - Then

#### Codice C:

```
if (i==j)
f=g+h;
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4

 Riscriviamo il codice C in una forma equivalente, ma più «vicina» alla sua traduzione Assembly



```
if (i!=j)
    goto L;

f=g+h;
L:
...
```

#### Codice Assembly:

### If - Then - Else

#### Codice C:

```
if (i==j)
    f=g+h;
else
    f=g-h
...
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4

### If - Then - Else

#### Codice C:

```
if (i==j)
    f=g+h;
else
    f=g-h
...
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4

#### Codice Assembly:

```
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j End
Else:
sub $s0, $s1, $s2
End:
...
```

### Do - While

#### Codice C:

```
i=0;
do{
    g = g + A[i];
    i = i + j;
}
while (i!=h);
```

```
Si supponga che:

g e h siano in $$1, $$2

i e j siano in $$3, $$4

A sia in $$5
```

### Do - While

#### Codice C:


```
i=0;
do{
    g = g + A[i];
    i = i + j;
}
while (i!=h);
```

Si supponga che: g e h siano in \$\$1, \$\$2 i e j siano in \$\$3, \$\$4

A sia in \$55

Riscriviamo il codice C:





#### Codice Assembly:

```
li $s3, 0
Loop:
mul $t1, $s3, 4
add $t1, $t1, $s5
lw $t0, 0($t1)
add $s1, $s1, $t0
add $s3, $s3, $s4
bne $s3, $s2, Loop
```

### While

#### Codice C:

```
while (A[i]==k){
  i=i+j;
}
```

```
Si supponga che:
i e j siano in $$3, $$4
k sia in $$5
A sia in $$6
```

### While

A sia in \$56

#### Codice C:

```
while (A[i]==k){
  i=i+j;
}
```

Si supponga che: i e j siano in \$s3, \$s4 k sia in \$s5

Riscriviamo il codice C:

### $\bigvee$

```
Loop:
If (A[i]!=k)
go to End;
i=i+j;
go to Loop;
```

#### Codice Assembly:

```
Loop:
mul $t1, $s3, 4
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
bne $t0, $s5, End
add $s3, $s3, $s4
j Loop
End:
```

# Condizioni di disuguaglianza

• Spesso è utile condizionare l'esecuzione di un'istruzione al fatto che una variabile sia minore di un'altra, istruzione **Set Less Than**.

- Assegna il valore 1 (set) a \$s1 se \$s2 < s3 altrimenti assegna il valore 0.</li>
- Con slt, beq e bne si possono implementare tutti i test sui valori di due variabili (==, !=, <, <=, >,>=).

# Condizioni di disuguaglianza

 Si completi la seguente tabella con il corrispettivo codice assembly

Pseudo codice	Assembly
if(\$s1==\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1!=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1>\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1>=\$2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1<\$2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1<=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	

# Condizioni di disuguaglianza

• slt e beq come nell'esempio precedente possono essere usate tramite pseudoistruzioni, ad esempio Branch on Greater Than.

- Salta a Label se \$s1 > s2
- Altre pseudo-istruzioni simili:

### Il costrutto switch

- Può essere implementato con una serie di if-then-else
- Alternativa: uso di una jump address table (prossime lezioni)

#### Codice C:

```
switch(k){
case 0:
  f = i + j;
  break:
case 1:
  f = g + h;
  break:
case 2:
  f = g - h;
  break;
case 3:
  f = i - j;
   break;
default:
   break:
```

```
if (k < 0)
  t = 1:
else
  t = 0:
if (t == 1)
         // k < 0
 goto Exit;
t2 = k:
if (t2 == 0)
         // k = 0
  goto L0;
t2--; if (t2 == 0) // k = 1
   goto L1;
t2--; if (t2 == 0) // k = 2
  qoto L2:
t2--; if (t2 == 0) // k = 3
  qoto L3;
goto Exit;
          // k > 3
L0: f = i + j; goto Exit;
L1: f = q + h; goto Exit;
L2: f = g - h; goto Exit;
L3: f = i - j; goto Exit;
```

### Il costrutto switch

Si supponga che \$50, ..., \$55 contengano f, g, h, i, j, k,

#### Codice Assembly:

```
slt $t3, $s5, $zero
bne $t3, $zero, Exit
beq $s5, $zero, L0
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L1
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L2
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L3
```

```
j Exit;
L0: add $s0, $s3, $s4
j Exit

L1: add $s0, $s1, $s2
j Exit

L2: sub $s0, $s1, $s2
j Exit

L3: sub $s0, $s3, $s4
Exit:
```

# Ampiezza dei salti non condizionati

 I salti non condizionati con j e jal si mappano su istruzioni che hanno formato J-type



- I 26 bit contengono un valore immediato con cui ottenere il target address.
   Il target address deve avere 32 bit, come ottenerli?
- Modalità di indirizzamento pseudo-diretta:



# Ampiezza dei salti non condizionati

 I salti non condizionati con j e jal si mappano su istruzioni che hanno formato J-type



- I 26 bit contengono un valore immediato con cui ottenere il target address.
   Come?
- Modalità di indirizzamento pseudo-diretta:




# Ampiezza dei salti non condizionati

 I salti non condizionati con j e jal si mappano su istruzioni che hanno formato J-type




- I 26 bit contengono un valore immediato con cui ottenere il target address.
   Come?
- Modalità di indirizzamento pseudo-diretta:




# Ampiezza dei salti condizionati

 Queste istruzioni, oltre al target address, devono specificare altri due operandi per il test di uguaglianza: hanno un altro formato! I-type.



- Usare i 16 bit come target address (o pseudo direct) sarebbe molto limitante.
- Tuttavia, i salti condizionati (beq, bne) tipicamente non hanno grandi ampiezze (saltano a
  istruzioni vicine) perché il loro uso più frequente è nei cicli o nei blocchi con if.
- Il concetto di «vicino» è, ovviamente, relativo al valore corrente del PC.
- Modalità di indirizzamento relativa al PC: i 16 bit rappresentano un offset.

# Ampiezza dei salti condizionati



- Modalità di indirizzamento relativa al PC: come si determina il target address?
- Convenzione: l'offset è rispetto al PC che tipicamente punta già all'istruzione **successiva** alla branch.
- Procedimento:
  - 1. Si aggiungono due zeri in coda all'offset (allineamento, vogliamo sempre un indirizzo multiplo di 4 e rendiamo quindi i due zeri in coda impliciti; dopo questa operazione l'offset si interpreta come numero di istruzioni e non numero di byte);
  - 2. Si somma l'offset al PC, il risultato è il target address.
- Indirizzamento: da PC  $-2^{17}$  a PC  $+2^{17}$  -4 (senza step 1 sarebbe stato da PC  $-2^{15}$  a PC  $+2^{15}$  -1, si guadagna un fattore 4 nell'ampiezza dei salti)

# Ampiezza dei salti condizionati

- Come fare se si necessita di salti condizionati molto ampi?
- Combiniamo branch e jump. Ad esempio:

```
beq $rs, rt, FarAway
```

Non riusciamo a ottenere questo target address con un offset da 16 bit e l'indirizzamento PC-relative.

Soluzione:

bneq \$rs, rt, VeryClose
J FarAway

VeryClose:

Ora abbiamo a disposizione 26 bit e indirizzamento pseudo-direct.

### Esercizio 4.1

- Nome del file sorgente: parisuccessivo.asm
- Si scriva il codice che dato un intero inserito dall'utente restituisca il numero pari successivo.

### Esercizio 4.2

- Nome del file sorgente: checkCondizioni.asm
- Si scriva il codice assembly che esegua le seguenti istruzioni:

```
a = <intero inserito dall'utente>
b = <intero inserito dall'utente>
c = <intero inserito dall'utente>

If ((a>=b) && (c!=0)){
    z=c(a+b);
    print z
}
else{
    print «errore»
}
```

### Esercizio 4.3

- Nome del file sorgente: sommaQuadrati.asm
- Si scriva il codice che calcola la somma dei primi N-1 numeri elevati al quadrato.
- Nel caso in cui l'i-esimo numero da aggiungere sia multiplo del valore iniziale della somma, si termini il ciclo for.

```
V=<intero inserito dall'utente>;
N=<intero inserito dall'utente>;
Sum = V;
for (i=1; i<N; i++)
{
    If ((i*i)%V==0){
        print «break»;
        break;
    }
    Sum+=i*i;
}
print Sum</pre>
```



### Università degli Studi di Milano Laboratorio di Architettura degli Elaboratori II Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2017-2018

#### **Nicola Basilico**

Dipartimento di Informatica Via Comelico 39/41 - 20135 Milano (MI) Ufficio S242 <u>nicola.basilico@unimi.it</u> +39 02.503.16294

Hanno contribuito alla realizzazione di queste slides:

- Iuri Frosio
- Jacopo Essenziale