# DynaPhoPy

# Alessandro Serra

# September 16, 2024

# Contents

1	Installazione	1
2	File Necessari2.1 File di Struttura POSCAR2.2 File Input per Dynaphopy2.3 File lammps-data	1
3	Interfaccia con <i>PhonoPy</i> 3.1 Generazione degli Spostamenti	S
4	Calcolo con DynaPhoPy  4.1 Generazione file supercella  4.2 Run MD  4.3 Aggiornamento Input DynaPhoPy  4.4 Calcolo delle Bande  4.5 Algoritmo di Fitting	4
5	Salvare i Dati	8

# GitHub Repo

Un esempio di calcolo completo per il silicio è visibile al link Si-LAMMPS

#### 1 Installazione

Al fine di rendere la gestione delle dipendenze più facile è consigliabile creare un ambiente conda apposito nel quale utilizzare i vari tools.

Di seguito la lista di pacchetti necessari:

- Python 2.7.x/3.5 o superiore;
- Matplotlib
- Scipy
- h5py
- pyYAML
- Phonopy 2.0 o superiore (Guida Installazione)
- (opzionale ma consigliato) pyFFTW
- (opzionale nel caso di GPU) Funzioni CUDA (Guida Installazione)

Nella mia esperienza installare pyFFTW tramite conda porta a dei problemi su MacOS, consiglio di scaricarlo via pip.

Installate le varie dipendenze procediamo con l'istallazione di DynaPhoPy:

\$ pip install dynaphopy

### 2 File Necessari

#### 2.1 File di Struttura POSCAR

L'unico file strettamente necessario (esclusi force-fields) è il file di struttura cristallina del materiale di interesse, da scaricare in formato POSCAR.

È possibile scaricarlo da un qualunque database, nel mio caso ho utilizzato il sito Materials Project.

### 2.2 File Input per Dynaphopy

Per prima cosa è necessario creare un file di input per DynaPhoPy, in questo stage ci servirà per convertire il file POSCAR in un file lammps-data..

Di seguito l'input:

# STRUCTURE FILE POSCAR file—POSCAR

Per ora il file deve contenere solamente il percorso relativo del *POSCAR*.

#### 2.3 File lammps-data

Possiamo ora convertire il file POSCAR in un formato leggibile da lammps con il comando:

```
$ dynaphopy input-file —dim 1 1 1 -c_lammps file.data
```

# 3 Interfaccia con *PhonoPy*

DynaPhoPy richiede che venga effettuato a priori il calcolo della matrice delle costanti di forza con PhonoPy.

#### 3.1 Generazione degli Spostamenti

Partendo dal file data precedentemente creato generiamo gli spostamenti con il comando:

```
$ phonopy —lammps —c file.data —d —dim="N N N"
```

Dove la stringa tra virgolette rappresenta le dimensioni della supercella che si vuole utilizzare per il calcolo.

#### 3.2 Calcolo dei Force-Sets

Una volta ottenuti gli spostamenti e i file delle supercelle con il comando precedente è necessario preparare uno script lammps per il calcolo delle forze. Dato che, in generale, gli spostamenti sono più di uno è necessario creare più file, oppure uno script bash che esegua un singolo script per diversi file data di supercella.

Ciò può essere fatto passando una stringa da linea di comando a lammps in modo che ad ogni iterazione esegua in calcolo per una diversa supercella:

```
#!/bin/bash
for iter in $(seq 1 N); do
    echo -e "Starting iteration #${iter}...\n"
    mpirun -np <numero processori> lmp_mpi -in in.forces \
    -var iter ${iter} | tee out.forces-${iter}

done
echo -e "\nDONE!\n"
```

Dove N rappresenta il numero di file di supercella creati da *PhonoPy*.

Di seguito lo script lammps per calcolare le forze:

```
units
                   metal
read_data
                   supercell -00 { iter }
                   1 28.084
mass
pair_style
pair_coeff
                   * * Si.sw Si
dump
                   phonopy all custom 1 force.1 id type \
                  x y z fx fy fz
dump_modify
                  phonopy format line "%d %d \
                   %15.8f %15.8f %15.8f %15.8f %15.8f"
run 0
```

Per creare i FORCE SETS si deve eseguire il seguente comando:

```
$ phonopy -f force.*
```

#### 3.3 Calcolo delle Force Constant

Una volta calcolati i  $FORCE\_SETS$  è possibile calcolare la matrice delle costanti di forza con il comando:

```
$ phonopy —fc-calc FORCE_SETS —writefc —full-fc -v
```

La flag -full-fc consente di calcolare la matrice completa.

## 4 Calcolo con *DynaPhoPy*

A questo punto possiamo procedere con il calcolo delle bande a temperatura finita.

## 4.1 Generazione file supercella

I file di supercella generati da *PhonoPy* e *DynaPhoPy* sono leggermente diversi, consiglio quindi di rigenerarlo per evitare incongruenze:

```
$ dynaphopy input-file —dim N N N -c_lammps supercell.data
```

#### 4.2 Run MD

Usando il file di supercella appena generato è necessario eseguire un run MD alla temperatura desiderata:

```
units
                      metal
boundary
                      p p p
box
                      tilt large
atom_style
                      atomic
read_data
                      si-sc.data
                      1 28.084
mass
pair_style
pair_coeff
                      * * Si.sw Si
                      t equal $\{\temp\}
variable
                          0.3 bin
neighbor
timestep
                      0.001
thermo_style
                      custom step etotal temp vol press
thermo
                      1000
                      all create $\{\temp\} 3627941 \dist \
velocity
                      gaussian mom yes
                      all scale ${temp}
velocity
fix
                      int all nvt temp $\{\temp\} $\{\temp\} 1.0
                      10000
run
                      dynaphopy all custom 1 \
dump
                      si${temp}k.lammpstrj vx vy vz
                      dynaphopy sort id
dump_modify
run
                      50000
```

## 4.3 Aggiornamento Input *DynaPhoPy*

Una volta ottenuta la matrice delle costanti di forza procediamo a completare il file di input per DynaPhoPy.

Oltre al percoso del file POSCAR è necessario aggiungere:

- Percorso del file delle costanti di forza;
- Matrice dei vettori di reticolo;

- Matrice di trasformazione per la supercella;
- Percorso in spazio K nel quale rappresetare le bande.

Di seguito un esempio di input completo per il silicio:

```
STRUCTURE FILE POSCAR
./si-POSCAR
FORCE CONSTANTS
./FORCE_CONSTANTS
PRIMITIVE MATRIX
0.0 \ 0.5 \ 0.5
0.5 \ 0.0 \ 0.5
0.5 \ 0.5 \ 0.0
SUPERCELL MATRIX
2 \ 0 \ 0
0 \ 2 \ 0
0 \ 0 \ 2
MESH PHONOPY
40 40 40
BANDS
0.0,
        0.0,
                0.0
                              0.5,
                                       0.0,
                                              0.5
0.5,
        0.0,
                0.5
                              0.625
                                       0.25
                                              0.625
0.375, 0.375, 0.375
                               0.0,
                                       0.0,
                                              0.0
0.0,
        0.0,
                0.0
                               0.5,
                                       0.5,
                                              0.5
```

#### 4.4 Calcolo delle Bande

A questo punto è possibile eseguire il calcolo da riga di comando, tuttavia è molto macchinoso e scarsamente documentato; ho preferito, invece, sfruttare una sorta di interfaccia grafica, richiamabile con il comando:

```
\ dynaphopy input-file temp.lammpstrj -ts <timestep_MD> -i
```

Successivamente apparirà una schermata del tipo:

```
Please enter option number...
                                            Input file: input_gan
                                           Structure file: OSCAR unitcell
  1 - Harmonic calculations
                                           MD file: _2000_test.lammpstrj
  2 - Change wave vector
 3 - Thermal properties
                                           Wave vector: (0, 0, 0)
  4 - Maxwell-Boltzmann analysis
                                            Frequency range: 0.0 - 40.0 THz
  5 - Power spectrum
                                            Pow. spectr. resolution: 0.05 THz
  6 - Renormalized phonon dispersion
                                            Primitive cell atoms: 4
  7 - Peak analysis
                                           Unit cell atoms: 4
  8 - Atomic displacements distribution
  9 - Preferences
                                           MD supercell atoms: 108
                                           Number of MD time steps: 50001
  0 - Exit
                                           Time step: 0.001 ps
```

Figure 1: Schermata interattiva di DynaPhoPy.

Dalla quale è possibile:

- Calcolare le bande armoniche con la sequenza di numeri 1-3;
- Calcolare le bande a temperatura finita con la sequenza di numeri 6-1;
- Varie altre cose.

### 4.5 Algoritmo di Fitting

A seconda della temperatura è necessario cambiare algoritmo per il fitting delle bande (sequenza di numeri 9-1):

- Per temperature "basse" l'algoritmo di massima entropia (default) è senza dubbio il più efficiente, mantenendo una buona accuratezza;
- Per temperature "alte" l'errore di fitting è significativo (e talvolta enorme) ed è quindi necessario passare all'interpolazione in serie di Fourier.

Il programma ci consente anche di scegliere quale algoritmo utilizzare per le trasformate di Fourier. Avendo una GPU a disposizione cuFFT è senza ombra di dubbio il più rapido, in assenza di GPU pyFFTW è più efficiente rispetto a Numpy.




Figure 2: Confronto algoritmi FFT (i dati non sono correlati a questa analisi).

#### 5 Salvare i Dati

DynaPhoPy non presenta un tool apposito per plottare e salvare i dati delle bande in un formato leggibile, dovremmo sfruttare PhonoPy.

Per prima cosa è necessario salvare le costanti di forza relative al run MD a temperatura finita con il comando:

```
\ dynaphopy input-file temp.lammpstrj -sfc \setminus FORCE\_CONSTANTS\_TEMP —MD_commensurate —psm N
```

#### Dove:

- -sfc FORCE\_CONSTANTS\_TEMP (attenzione a non sovrascrivere file esistenti) salva le nuove costanti di forza;
- -MD\_commensurate è una flag necessaria in quanto abbiamo eseguito un run MD classico;
- $\bullet\,$  -psm N indica l'algorigmo di fitting dei picchi come da numerazione presente nell'interfaccia interattiva (1 M.E.; 2 NumpyFFT; 3 pyFFTW, 4 cuFFT).

Creando un file di configurazione per *PhonoPy*:

```
DIM = N N N
FORCE_CONSTANTS = READ
PRIMITIVE_AXIS = AUTO
BAND = <percorso in spazio K>
MP = I J K (mesh griglia)
```

Dato che PhonoPy cerca la stringa "FORCE\_CONSTANTS" è necessario rinominare il set di costanti di forza che si vuole utilizzare in tale modo. Eseguendo il comando:

```
$ phonopy —dim="2 2 2" -c si-poscar band.conf
```

Otteniamo un file plottabile con:

```
$ phonopy—bandplot band.yaml
```

Convertibile nel seguente modo:

```
$ phonopy-bandplot —gnuplot band.yaml > band.dat
```

A questo punto il processo può essere ripetuto per qualunque temperatura e, usando direttamente le costanti di forza generate da PhonoPy all'inizio, anche a 0K.