#### Указатель

С++ унаследовал от С возможность работы на низком уровне

Пусть мы имеем ячейку памяти int i = 5

```
Объявление
```

int \*p;

вводит указатель, то есть переменную, которая может хранить адрес ячейки памяти с любым int, например, і

```
int i = 5;
int *p;
p = &i // В указателе р хранится адрес ячейки памяти i
```



Можно использовать **нулевой указатель**, чтобы показать, что переменнаяуказатель пока не хранит никакого адреса

Для этого есть несколько способов

```
    p = NULL; // Так часто делали в С. Макрос NULL определён в <cstdlib>.
    p = 0; // Так советует Страуструп для C++98.
    p = nullptr; // C++11
```

# Объявление vs разыменование

Если \* после типа переменной, то это объявление указателя

int \*p;

Если \* пишется перед именем переменной, то эта переменная — указатель,

а \* — операция разыменования

\*р = 6 // Операция разыменования



#### Указатели и ссылки


```
//Указатели
int *p = &i;
*p = 6;

// Ссылки
int &r = i; // i и r — одна ячейка памяти
r = 6;
```

Если & пишется после названия типа, то это ссылка.

В противном случае, если он пишется перед именем переменной, то это адрес этой переменной.

Ссылку можно трактовать, как указатель, который постоянно находится в разыменованном состоянии.



# Передача параметров в функции

#### По ссылке:

```
void q(int &r) {
    r++;
}

int i = 5;
q(i);  // i == 6
```

#### По указателю:

```
void q(int *p) {
    (*p)++; // Скобочки
важны!!!
}
int i = 5;
q(&i); // i == 6
```

Производительность в обоих случаях одинаковая.

### Указатель void\*

```
void *p; // указатель на область памяти

int i = 5;
p = &i;

double d = 3.14;
p = &d;
т.е. р может хранить адрес любого объекта
```

```
void *p = &i
// Ошибка компиляции: нельзя разыменовать р
*p = 6
// Явное приведение к типу int* в стиле С
*(int*)p = 6;
// Использование представляет опасность, если і не является int
// Стиль С++ более явно заявляет об этой опасности:
*static_cast<int*>(p) = 6; // но работает точно так же, как и выше
double d = 3.14;
p = \&d;
*static_cast<double*>(p) = 2.8;
```

## Приведение типов

#### Невозможно выполнить:

```
int *pa;
double *pb;
pa = pb;
pb = pa;

Ho можно с помощью явного приведения типов:
в стиле С или
в стиле C++, но не static_cast, a reinterpret_cast
pa = reinterpret_cast< int * > (pb);
```

## Указатели на структуры

```
struct Person {
    string name;
    int age;
};

Person p {"Иванов", 19};

Person *pp = &p;
(*pp).age = 20;
    // Операция доступа к полю в памяти
```

#### Указатели и константность

```
int i = 5;
int *p = \&i;
const int *cp = \&i; // Указатель на константу
cout << *cp;
                    // Ошибка компиляции
(*cp)++;
Это используется при передаче аргументов в функции.
Объявление const int *p заведомо не позволяет написать функцию,
которая изменяет переменную, переданную через указатель.
void q(const int *p) {
 (*p)++; // Ошибка компиляции
 cout << *p;
```

### Константные указатели

```
int i = 5;
int j = 7;
const int n = 10; // Обычная константа
int* const pc = &i; // Константный указатель
         // Ошибка компиляции
pc = \&j;
(*pc)++;
                   // А здесь ошибки не будет
Другой пример. Нельзя обычному указателю присваивать адрес константы:
const int n = 10;
int* pn = &n; // Ошибка компиляции
const int *pn = &n;
*pn = 11;
         // Ошибка компиляции
cout << *pn;
Однако возможно заставить компилятор снять константность:
*const cast<int*>(pn) = 11;
```

# Константные указатели на константу

const int\* const pn = &n;

### Константный указатель и указатель на константу

```
int a=100; //два обычных объекта типа int
int b=222;
int *const P2=&a; //Константный указатель
*Р2=987; //Менять значение разрешено
//P2=&b; //Но изменять адрес не разрешается
const int *P1=&a; //Указатель на константу
//*P1=110; //Менять значение нельзя
P1=&b; //Но менять адрес разрешено
const int *const P3=&a; //Константный указатель на константу
                      //Изменять нельзя ни значение
//*P3=155;
//P3=&b;
                      //Ни адрес к которому такой указатель привязан
```

#### Указатели и массивы

```
В С++ указатели и массивы тесно связаны
int a[10];
int* p = &a[0]; // адрес первого элемента
*p = 5;
a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]
5
*p
p=a
```

# Операции при работе с указателями

Выполним следующую операцию р++; Теперь указатель р указывает на следующий (второй) элемент массива.

Операция p++ увеличивает адрес в зависимости от типа указателя т.е. p++ равносильно тому, что р передвинется на sizeof(int) байт



# Операции при работе с указателями

```
p += 1; // Переход на следующий элемент массива
p += n; // Увеличение на п элементов массива
p+1 // Адрес следующего элемента
p1 = p+n; // Записать в `p1` адрес n-го элемента
p1 - p = n; // Количество элементов между указателями
```

А вот складывать указатели нельзя!!!

# Связь массивов и указателей

```
*(p+0) и a[0] - являются ссылками на первый элемент массива
*(p+1) и a[1] - являются ссылками на второй элемент массива
*(p+2) и a[2] - являются ссылками на третий элемент массива
```

```
a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]

5

*(p+0)

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]

5

*(p+1)
```

# Связь массивов и указателей

Имя массива **а** может быть неявно преобразовано к указателю на свой первый элемент.

Т.е на самом деле, **a** — это указатель на первый элемент массива. Значит, мы можем написать проще: int\*p = a;

**а** является константным указателем на свой первый элемент, т. е он как бы описан таким образом int\* const a;

Отсюда становится понятно, почему **нельзя** писать **a = a1**. Т.к. имя массива константный указатель, то нельзя присваивать один массив другому.

# Связь массивов и указателей

Вообще говоря, более строгая связь массивов и указателей выглядит следующим образом:

$$a[n] == *(a+n)$$

Отсюда следует вывод (крамольная истина): В языке C/C++ массивов нет - есть только указатели!!!

Следствие 1. Понятно, почему нет контроля выхода за границы массива.

**Следствие 2**. Понятно, почему массивы индексируются с нуля. Это самое эффективное по этой формуле.

Следствие 3. 
$$a[n] == *(a+n) == *(n+a) == n[a]$$

```
int a[]={1,2,3,4,5};
int n = 2;
cout<<a[n]<<' '<< *(a+n)<<endl;
cout<< *(n+a)<<' '<< n[a]<<endl;</pre>
```

# Идиома \*р++

Идиома - устойчивое выражение, которое воспринимается как единое целое.

```
Теперь допустим, нам необходимо сделать следующее:
int a[10];
int*p = a;
*p = 3;
p++;
A что, если записать *p++=3?
Как это можно воспринимать? Как *(p++) или как *(p)++ или как (*p)++?
В С/С++ унарные операции ассоциируются справа налево,
поэтому в данном случае ++ относится к указателю,
// *р++ ~ *(р++) верно!!!
// *p++ ~ (*p)++ неверно!!!
```

#### Пример 1. Заполнить массив а нулями

```
int a[10];
//int* p = a; // Однако, это можно перенести в раздел инициализации for(;;)

for(int* p = a; p != a+10; *p++ = 0);

for(int* p = a; p != a+10; p++)
  *p = 0;

for(int* p = a; p != a+10; ++p)
  *p = 0;
```

#### Пример 2

Даны 2 массива int a[10], b[10]. Необходимо заполнить 3-й массив c[10] суммой элементов массивов a[10] и b[10].

```
int *pa = a, *pb = b, *pc = c;
//for(; pa != a + 10;)
while(pa != a + 10)
    *pc++ = *pa++ + *pb++;
```

### Передача массива в функцию с помощью указателя

```
void InitZero(int* a, int n) {
  for(int* p = a; p != a+n;)
     *p++ = 0;
}
// int* a ~ int a[] ?
```

#### Как читать сложные объявления

### Функция и указатель на функцию

```
void (*funcPtr)();
void *funcPtr();
```

### Правило прочтения объявлений

Используйте для прочтения сложных объявлений прием «движения изнутри наружу чередуя направо и налево».

### Перенасыщенные скобками объявления

- int (\*pf)(); // \*pf; указатель на функцию, возвращающую int
- char \*\* argv;
- int (\* daytab)[13];
- void \*comp();
- void (\*comp)();

```
char (*(*x[3])())[5];
char (*(*pArrPChar ())[])();
void *(*(*fp1)(int))[10];
fp1 – указатель на функцию, которая получает аргумент типа int и
возвращает указатель на массив из 10 указателей типа void;
float (*(*fp2)(int,int,float))(int);
fp2 – указатель на функцию, которая получает три аргумента (int, int и
float) и возвращает указатель на функцию, получающую аргумент int и
возвращающую float;
int (*(*fp3())[10])();
```

fp3 — функция, которая возвращает указатель на массив из 10 указателей на функции, возвращающие значения типа int

30

```
в конструкции typedef

typedef double (*(*(*fp4)())[10])();

fp4 a,b,c;

typedef double (*f) (int a, int b);

f x, y;
```

#### Ссылки на константы

```
int i = 5;
int& ci = i;

const int& cci = i; // Здесь все будет нормально

const int n = 10;
int& cn = n; // Такое компилятор запретит
int& cn = const_cast<int&>(n);

const int& ccn = n;
```